

ZoomText

Uživatelská příručka

Freedom Scientific, Inc.

www.FreedomScientific.com

440945-001 Rev H

Autorská práva

Fusion

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ZoomText Magnifier

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ZoomText Magnifier/Reader

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka ZoomTextu.

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Neautorizované kopírování, rozmnožování, prodej či jiná distribuce tohoto softwaru nebo dokumentace je porušením Federálního zákona o autorských právech. Není dovoleno reprodukovat, vydávat, ukládat do paměťových systémů nebo překládat do jiných jazyků žádnou část této publikace v jakékoli formě jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu Freedom Scientific, Inc.

Obchodní známky

ZoomText a **xFont** jsou registrované obchodní známky Freedom Scientific, Inc.

Fusion, **ZoomText Magnifier** a **ZoomText Magnifier/Reader** jsou obchodní známky Freedom Scientific, Inc.

Microsoft a **Windows** jsou registrované obchodní známky Microsoft Corporation.

Sentinel je registrovaná obchodní značka SafeNet, Inc.

Květen 2025

Freedom Scientific, Inc.

Obsah

Obsah	3
Vítejte v ZoomTextu	1
Funkce Zvětšovače	3
Funkce Zvětšovače/Odečítače	6
Začínáme se ZoomTextem	8
Instalace ZoomTextu	13
Požadavky na systém	14
Krok 1 – Instalace ZoomTextu	15
Krok 2 – Spuštění ZoomTextu	16
Krok 3 – Aktivace ZoomTextu	17
Krok 4 – Aktualizace ZoomTextu	19
Přidání dalších hlasů	20
Použití pomocníka se spuštěním	21
Odinstalování ZoomTextu	22
Pracujeme se ZoomTextem	23
Spuštění ZoomTextu	24
Zapnutí a vypnutí ZoomTextu	25
Používání klávesy Caps Lock v ZoomTextu	26
Ukončení ZoomTextu	27
Otevřít nápovědu ZoomTextu	28
Podpora přihlášení do Windows a zabezpečeného režimu	31
Uživatelské rozhraní ZoomTextu	34
Panel nástrojů ZoomTextu	35
Panel rychlého přístupu	37
Zastínění obrazovky (jen pro Fusion)	46
Klávesy ZoomTextu	47

Typy klávesových zkratk	48
Základní klávesové zkratky ZoomTextu	50
Dialog Klávesy ZoomTextu	52
Pruh skupinového příkazu	57
Řešení konfliktů klávesových zkratk	59
Podpora dotykových obrazovek	60
Práce se ZoomTextem na dotykové obrazovce	61
Jak používat dotykovou ikonu ZoomTextu	62
Přístup k funkcím ZoomTextu pomocí dotykových gest	65
Funkce Zvětšovače	69
Panel nástrojů Zvětšovače	70
Upravit zvětšení	72
Používat zvětšení 1x	77
Rolování zvětšeného obrazu	78
Zoom okna	80
Práce s jedním nebo více monitory	81
Volba typu zoom okna	82
Úprava zoom oken	91
Vázaný pohled	92
Zmrazené okno	97
Režim náhledu a hledáček	104
Správa více monitorů	107
Nastavení více monitorů	108
Podporovaný hardware pro práci na více monitorech	111
Doporučené nastavení monitorů	112
Nastavení obrazovek pro podporu více monitorů	113
Automatické přizpůsobení změnám monitorů	115
Chování funkcí ZoomTextu při více monitorech	116
Odstraňování problémů při více monitorech	118

Zvýraznění	120
Filtrování barev	121
Zvýraznění myši	125
Zvýraznění kurzoru	129
Zvýraznění fokusu	133
Používání chytré inverze	137
Aktuální Textové zobrazení	138
Aktuální Textové zobrazení	145
Aktuální barevná šablona Textového zobrazení	152
Nastavení pohybu	154
Sledování	155
Zarovnávání	157
Myš	159
Rolování	161
Funkce Odečítače	163
Karta Odečítače	164
Hlasový výstup ZoomTextu	166
Zapnutí a vypnutí hlasového výstupu	167
Úprava tempa řeči	168
Nastavení hlasu	169
Způsob čtení textu	173
Odlišení atributů textu	176
Audio	179
Odezva	181
Odezva při psaní	182
Odezva myši	185
Odezva v programech	188
Výmluvnost	190
AppReader	193

Režimy čtení v AppReaderu	194
Prostředí Textového zobrazení	196
Spuštění a používání AppReaderu	199
Nastavení Aplikačního zobrazení	203
Nastavení Textového zobrazení	206
Společná nastavení	210
Oblasti čtení	213
Vytváření, upravování a mazání oblastí čtení	214
Používání oblastí čtení	217
Panel nástrojů oblastí čtení	219
Nastavení oblastí čtení	220
Čtení s textovým kurzorem	224
Klávesové zkratky pro čtení z obrazovky	227
Funkce Nástrojů	229
Karta Nástroje	230
Vyhledávač	231
Kamera v ZoomTextu	241
Čtení na pozadí	251
Záznamník ZoomTextu	255
Hlasový asistent	260
Konfigurace	275
Výchozí konfigurace	276
Uložení a otevření konfigurace	277
Klávesové zkratky konfigurací	278
Aplikační nastavení	279
Nastavení předvoleb	282
Předvolby programu	283
Předvolby uživatelského rozhraní	288
Předvolby vyhlazování	291

Předvolby odvozeného čtení	295
Spustit ZoomText jako	297
Klávesy ZoomTextu	298
Klávesové zkratky AppReaderu	299
Klávesové zkratky Čtení na pozadí	301
Klávesové zkratky nástroje Kamera	302
Klávesové zkratky Vyhledávače	304
Klávesy režimu skupinového příkazu	306
Klávesové zkratky Textového zobrazení	307
Klávesové zkratky Zvětšovače	309
Klávesové zkratky pro ovládání programu	311
Klávesové zkratky Odečítače	313
Klávesové zkratky pro oblasti čtení	315
Klávesové zkratky záznamníku	317
Klávesové zkratky pro čtení	318
Skupina kláves pro rolování	320
Klávesové zkratky pro podporu	322
Klávesové zkratky pro čtení textu	324
Klávesové zkratky pro zoom okna	325
Podpora ZoomTextu	327
Informace o systému	328
Odesílání dat	329
Nástroje (podpora)	332
Nástroj podpory FS	333
Vzdálená plocha	335
Příkaz pro řešení problému	337
Grafická karta	339
Program prvotního osvojení (EAP)	341
FSCompanion	344

Výukové centrum	346
O programu ZoomText	347
Centrum zpráv	349
Centrum zpráv	352
Tvorba skriptů	355
Co jsou skripty a skriptovací jazyky?	357
Psaní skriptů pro ZoomText	358
Registrování skriptů	359
Správa skriptů	363
Klávesové zkratky skriptů	366
Dokumentace pro tvůrce skriptů	367
Rejstřík	368

Vítejte v ZoomTextu

ZoomText je účinný nástroj pro zpřístupnění počítačů, který slabozrakým uživatelům umožňuje na stolních i přenosných počítačích a tabletech s Windows vidět, slyšet a používat vše, co je na obrazovce zařízení. ZoomText nabízí nástroje pro zvětšování, zvýrazňování a čtení tak, jak potřebujete, takže dokážete svůj počítač plně využívat.



Existují dvě verze ZoomTextu: ZoomText *Zvětšovač* and ZoomText *Zvětšovač/Odečítač*.

- **ZoomText Zvětšovač** nabízí kompletní sadu vizuálních nástrojů pro zvětšování a zvýrazňování čehokoli na obrazovce počítače.
- **ZoomText Zvětšovač/Odečítač** nabízí všechny funkce ZoomTextu Zvětšovač a navíc sadu uživatelsky přívětivých nástrojů pro čtení obsahu obrazovky a dokumentů, šitých na míru slabozrakým uživatelům. Nástroje ZoomTextu pro čtení jsou také vhodné pro uživatele s poruchami učení či s poruchami čtení a psaní.

Obě verze ZoomTextu jsou navrženy pro uživatele jakéhokoli věku či úrovně dovedností s cílem poskytnout jim nezávislost, zlepšit produktivitu a úspěšnost práce doma, ve škole i v zaměstnání.

Funkce Zvětšovače

ZoomText Zvětšovač je pokročilý program pro zvětšování obrazovky, který zvětšuje a zvýrazňuje vše na obrazovce vašeho počítače.

Funkce ZoomTextu Zvětšovače zahrnují:

- **Flexibilní zvětšování.** ZoomText nabízí plný rozsah zvětšení až do 60x. Úrovně zvětšení jsou: od 1x do 8x po kroku 1, od 10x do 16x po kroku 2, od 20x do 36x po kroku 4, od 42x do 60x po kroku 6 a zlomkové velikosti 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x a 4.5x. Můžete zvětšovat a zmenšovat pomocí sady Všechny úrovně zvětšení, Jenom oblíbené úrovně zvětšení nebo Jenom celočíselné úrovně.
- **Zoom okna.** ZoomText obsahuje širokou škálu typů zoom oken jak pro práci na jednom monitoru, tak i pro konfiguraci s více monitory, takže si můžete zvětšený pohled nastavit podle svých potřeb.
- **Pokročilé vyhlazování.** Dva typy pokročilého vyhlazování zaručují, že text a grafika (včetně fotografií) jsou ostré a čitelné ve všech úrovních zvětšení.
- **Podpora více monitorů.** Podpora více monitorů v ZoomTextu umožňuje vnímat více informací více způsoby. Unikátní patentované režimy ZoomTextu pro nezávislé zobrazení — nezávislé zobrazení lokální a nezávislé zobrazení globální umožňují současně sledovat více aplikací nebo více míst ze stejné aplikace.
- **Filtrace barev na obrazovce.** Inovativní filtrace barev zlepšuje čitelnost obrazovky a snižuje námahu očí. Lze pracovat i pouze v jednobarevném či dvojbarevném režimu, případně nahradit problémovou barvu.

- **Viditelný ukazatel myši a kurzor.** Vhodným nastavením velikosti a barvy ukazatele myši je ukazatel dobře patrný. Navíc lze ukazatel myši a textový kurzor speciálně orámovat, takže jejich nalezení a sledování je velmi snadné.
- **Zvýrazňování fokusu.** Funkce zvýrazňování fokusu usnadňuje nalezení a sledování zaměřeného ovládacího prvku při pohybu v menu, dialogích a v dalších objektech uživatelského rozhraní aplikací.
- **Hladké rolování.** Pohyb v aplikacích a rolování zvětšeného obrazu je vždy hladké a pohodlné.
- **Podpora zařízení s dotykovými displeji.** ZoomText je možné používat na zařízeních s dotykovou obrazovkou pro Windows 10 a Windows 8.1, včetně tabletů, přenosných počítačů i stolních monitorů. Při ovládání aplikací gesty tažení, švihání či klepání ZoomText neustále sleduje váš pohyb v aplikacích. A prostřednictvím dotykových gest a Dotykové ikony ZoomTextu máte okamžitý přístup k jeho klíčovým funkcím. Poznámka: Vyžaduje se vícedotykové zařízení s podporou alespoň pěti současných dotyků. Více informací najdete v části Podpora dotykových obrazovek.
- **Vyhledávač.** Vyhledávač ZoomTextu vám pomůže rychle prohledávat a procházet dokumenty, webové stránky a e-maily, pohybovat se v nich a číst je. V celém dokumentu můžete vyhledat požadované slovo nebo slovní spojení nebo můžete vyhledávání omezit jen na určité typy prvků, jako nadpisy, formuláře nebo odkazy.
- **Nástroj Kamera.** Nástroj Kamera vám umožní zvětšovat tištěné dokumenty, knihy a další tištěné materiály za pomoci standardní HD webové kamery.
- **Nastavení aplikací.** Lze ukládat specifická nastavení pro každou aplikaci, kterou používáte. Při přepínání mezi aplikacemi ZoomText automaticky zavede potřebné nastavení.

- **Podpora přihlašovací obrazovky Windows.** ZoomText obsahuje podporu zvětšování a odečítání na přihlašovací obrazovce a dalších zabezpečených obrazovkách Windows.

Funkce Zvětšovače/Odečítače

ZoomText Zvětšovač/Odečítač je plně integrovaný zvětšovací a odečítací program, který zvětšuje, zvýrazňuje a hlasem čte vše z počítačové obrazovky.

ZoomText Zvětšovač/Odečítač má všechny funkce ZoomTextu Zvětšovače a navíc:

- **Úplné odečítání obrazovky.** Při pohybu v aplikacích ZoomText automaticky hlásí veškeré události a čte ovládací prvky, jako menu, dialogy, seznamy a zprávy. Tři úrovně výmluvnosti poskytují úplnou kontrolu nad množstvím hlášených informací.
- **AppReader.** Pomocí AppReaderu můžete číst přímo z prostředí cílové aplikace nebo se můžete rovnou za běhu přepnout do kontrastního Textového zobrazení, které je lepší pro čtení zrakem. Blok textu ke čtení můžete také označit kliknutím a tažením myši. Pro okamžité spuštění AppReaderu od slova pod ukazatelem myši můžete použít příkaz AppReaderu pro čtení od pozice myši.
- **Oblasti čtení.** Oblasti čtení umožňují okamžité zobrazení a čtení vybraných míst v aplikacích. Lze definovat až 10 oblastí v jedné aplikaci, čtení z oblasti lze spustit z menu nebo klávesovou zkratkou.
- **Plný přístup k internetu.** ZoomText čte hlasem libovolné internetové stránky a při čtení respektuje jejich uspořádání. Lze spustit plynulé čtení nebo se při čtení ručně pohybovat po slovech, řádcích, větách nebo odstavcích.
- **Pohyb v textu.** Pomocí navigačních kláves lze snadno číst při tvorbě a editaci dokumentů. Jednoduchými příkazy lze číst po znacích, slovech, řádcích, větách a odstavcích, a to i při označování textu.

- **Odezva při psaní.** Každá stisknutá klávesa nebo napsané slovo se automaticky vyslovuje. Můžete si nastavit, zda má být hlasová odezva na všechny klávesy, nebo jenom na vybrané skupiny kláves.
- **Odezva myši.** Odezva myši znamená, že ZoomText automaticky čte text pod ukazatelem myši. Jsou čtena jednotlivá slova nebo celé řádky textu a to buď okamžitě, nebo až když ukazatel myši krátce setrvá na daném místě.
- **Nástroj ŘekniTo.** Pomocí nástroje ŘekniTo lze číst vybrané oblasti obrazovky klepnutím nebo táhnutím myši.
- **Nástroj Čtení na pozadí.** Čtení na pozadí vám umožní poslouchat dokumenty, internetové stránky, zprávy elektronické pošty i jakýkoli jiný text, zatímco se věnujete dalším činnostem.
- **Nástroj Záznamník.** Záznamník ZoomTextu vám umožní převádět text z dokumentů, internetových stránek, emailů a dalších zdrojů do zvukových nahrávek, které můžete poslouchat v počítači nebo přetáhnout do vašeho mobilního zařízení pro poslech na cestách.
- **Integrované syntetizéry.** ZoomText Zvětšovač/Odečítač obsahuje úplnou knihovnu syntetizérů Vocalizer Expressive, která nabízí hlasy většiny obecně používaných jazyků a dialektů ve světě.

Začínáme se ZoomTextem


ZoomText nabízí množství funkcí, které dokážou pokrýt nejrůznější potřeby uživatelů. Toto téma dává přehled o tom, jak ZoomText funguje, a stručný návod k základním funkcím, které se všichni uživatelé potřebují naučit a budou používat.

Jak ZoomText funguje

Většinu času ZoomText pracuje na pozadí a poskytuje zvětšený a zvýrazněný pohled na dění na obrazovce. Např. pohybujete-li myší, píšete text nebo navigujete v aplikacích, vždy vidíte to, co děláte. Pokud pracujete ve verzi ZoomText Zvětšovač/Odečítač, pak ZoomText také mluví a dává odezvu toho, co děláte, hlasem říká, kde jste, co píšete a mnoho dalších věcí. To vše probíhá automaticky, takže na ZoomText můžete pohlížet jako na svého osobního asistenta v počítači.

Panel nástrojů ZoomTextu

Panel ZoomTextu má moderní soudobý vzhled, takže je snadné naučit se s ním zacházet a běžně používat. Celý panel je přístupný a ovladatelný pomocí myši nebo klávesnice.



Panel nástrojů ZoomTextu

Pomocí šipek se dostanete do menu ZoomTextu a můžete se v něm pohybovat, také se můžete pohybovat po kartách panelu, po jejich ovládacích prvcích a menu tlačítek. Když je dělené tlačítko pod fokusem, pak stisk Enter zapíná a vypíná danou funkci a stisk šipky dolů rozbalí doprovodné menu. Když je číselník Zvětšení (na kartě

Zvětšovač) nebo Tempo (na kartě Odečítač) pod fokusem, pak stisky šipky nahoru či dolů lze měnit zvolené hodnoty v číselnících a šipkou vlevo či vpravo přenést fokus na další prvek. Stiskem klávesy Enter v číselníku Zvětšení se zvětšení vypne (přepne na hodnotu 1x).

Nastavení zvětšeného pohledu

Primárním cílem ZoomTextu je vše zvětšit a učinit lépe viditelným, proto první úlohou je nastavit velikost zvětšení a barvy tak, aby bylo možné obrazovku pohodlně sledovat. Popíšeme metody, jimiž takové úpravy rychle provedete.

- **Jak měnit velikost zvětšení v ZoomTextu**

Podržte klávesu **Caps Lock** a k ní přistiskněte šipku nahoru nebo šipku dolů.

- **Jak přepínat mezi zvětšeným a nezvětšeným (1x) pohledem ZoomTextu**

Podržte klávesu **Caps Lock** a k ní přistiskněte klávesu **Enter**.

- **Jak nastavit opačný jas barev na obrazovce**

Podržte klávesu **Caps Lock** a k ní stiskněte **C**.

Více se o vizuálních funkcích a nastaveních ZoomTextu dozvíte v Kapitole 5—[Funkce Zvětšovače](#).

Nastavení hlasu ZoomTextu a funkcí odezvy

Jestliže pracujete v ZoomTextu Zvětšovač/Odečítač, ZoomText dává zvukovou odezvu a říká vše, co děláte, takže druhou úlohou je nastavení tempa řeči a míry odezvy tak, jak potřebujete. To znamená nastavit odezvu při psaní a odezvu programu v menu, v dialogích a na ovládacích prvcích, když v aplikacích těmito prvky procházíte. Zde je rychlá metoda, jak takové úpravy provést.

- **Jak zvýšit a snížit tempo řeči**

Podržte **Caps Lock + Alt** a k nim stiskněte šipku nahoru nebo dolů.

▪ **Jak nastavit odezvu klávesnice při psaní**

Podržte **Caps Lock + Alt** a k nim stiskněte **K**. Každým stiskem cyklicky přepínáte odezvu psaní na ohlášení napsaného jenom znaku, jenom slova, napsaného znaku i slova nebo vůbec bez odezvy.

▪ **Jak upravit nastavení výmluvnost pro odezvu v programech**

Podržte **Caps Lock + Alt** a k nim stiskněte **B**. Každým stiskem cyklicky přepínáte úroveň výmluvnosti nízká, střední, vysoká. Nízká úroveň sděluje minimum informací o prvku a vysoká výmluvnost poskytuje maximum informací.

Více se o funkcích mluvení a odezvy ZoomTextu dozvíte v Kapitole 6—[Funkce Odečítače](#).

Čtení dokumentů, internetových stránek a emailů

Opět, jestliže pracujete v ZoomTextu Zvětšovač/Odečítač, pak byste se měli naučit jednu důležitou funkci, totiž AppReader. V AppReaderu si snadno pomocí jednoduchých příkazů hlasem necháte přečíst dokumenty, internetové stránky a emaily. Můžete si určit, odkud AppReader začne číst, a pak souvisle poslouchat až do konce dokumentu. Můžete převzít kontrolu a čtení zastavit a obnovit nebo v textu popojít dopředu či zpátky. A můžete si vybrat, jestli číst v aplikačním nebo v textovém zobrazení. V aplikačním zobrazení čtete v prostředí zdrojové aplikace, kdežto v textovém zobrazení čtete ve speciálním prostředí se zvýšeným kontrastem ve stylu Telegraf nebo Titulky.

Nejsnáze v AppReaderu spustíte čtení od ukazatele myši. Provedete to takto...

▪ **Jak spustit AppReader pomocí příkazu pro čtení od ukazatele myši**

Ukazatel myši přesuňte na slovo, od kterého chcete začít číst, a potom zadejte příkaz pro čtení od ukazatele myši: **Caps Lock + Alt + levý klik myši**

AppReader se spustí v nastaveném režimu a začne číst od odklepnutého slova.

- **Jak zastavit čtení**

Stiskněte **Enter** nebo klikněte.

- **Jak pokračovat v plynulém čtení**

Stiskněte **Enter** nebo proved'te dvojklik v místě, odkud chcete číst.

- **Jak čtete po větách a odstavcích**

Stiskem levé nebo pravé šipky přečtete předchozí nebo další větu. Stiskem šipky nahoru nebo dolů přečtete předchozí nebo další odstavec.

- **Jak přepínat mezi Aplikačním a Textovým zobrazením**

Stiskem **Tab**.

- **Jak ukončit AppReader**

Pravým kliknutím nebo stiskem **Esc**.

Pokud aplikace obsahuje kurzor, je při ukončení AppReaderu kurzor automaticky umístěn na poslední zvýrazněné slovo.

Více se o AppReaderu dozvíte v oddílu [AppReader](#) Kapitoly 6—Funkce Odečítače.

Zapnutí a vypnutí ZoomTextu a jeho ukončení

Většina uživatelů sice nechává ZoomText běžet a drží jej aktivní při každé práci, přesto se může stát, že potřebujete ZoomText vypnout nebo jej úplně ukončit. Provedete to podle návodu níže.

- **Jak vypnout ZoomText (zase zapnout)**

Klepněte na menu **ZoomText** a zvolte **Vypnout ZoomText** nebo **Zapnout ZoomText**. Alternativně podržte kombinaci **Caps Lock + Ctrl** a stiskněte klávesu **Enter**.

▪ **Jak ukončit ZoomText**

V menu **ZoomText** zvolte **Ukončit ZoomText**.

Další kroky

S návodem popsáním výše byste bez problémů měli začít pracovat ve všech vašich aplikacích. K dispozici je však mnoho dalších funkcí a nastavení, které byste se měli naučit a které vám pomohou práci se ZoomTextem optimalizovat. Proto doporučujeme, abyste věnovali jistý čas seznámení se s celou uživatelskou příručkou a naučili se ZoomText lépe využívat.

Instalace ZoomTextu

Instalace ZoomTextu je přímočarý proces sestávající z několika málo kroků, který vám zabere jen několik minut.

Tento oddíl vás provede kroky nutnými k instalaci ZoomTextu a jeho přípravě k použití.

- [Požadavky na systém](#)
- [Krok 1— Instalace ZoomTextu](#)
- [Krok 2— Spuštění ZoomTextu](#)
- [Krok 3— Aktivace ZoomTextu](#)
- [Krok 4— Aktualizace ZoomTextu](#)
- [Přidání dalších hlasů](#)
- [Použití pomocníka se spuštěním](#)
- [Odinstalování ZoomTextu](#)

Požadavky na systém

Pro práci se ZoomTextem je vyžadován následující hardware a software:

- 64-bit Windows® 11, Windows 10, Windows Server® 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016. Navíc ZoomText podporuje architekturu ARM64 v operačním systému Windows 11.
- Procesor: Doporučen procesor 2 GHz i7 s duálním jádrem.
- Doporučeno 16 GB.
- Video/Grafická karta nebo integrovaná grafika s podporou DirectX 11 či vyšší.
- 2 GB prostoru na disku. Doporučujeme SSD disk.
- Zvuková karta kompatibilní s Windows (pro hlasový výstup).
- Pro podporu dotykové obrazovky displej s podporou 5 dotyků.
- USB 2.0 pro nástroj Kamera v ZoomTextu.

Krok 1—Instalace ZoomTextu

Instalace ZoomTextu je velmi jednoduchá, proběhne v několika málo krocích.

▪ Jak instalovat ZoomText

1. Pokud jste si ještě nestáhli ZoomText, můžete tak učinit na [stránce Freedom Scientific](#). Po stažení přejděte do složky se staženým instalátorem, vyberte jej a stiskněte ENTER.

Instalace ZoomTextu se spustí automaticky.

2. Instalaci dokončíte podle pokynů na obrazovce.
3. Restartujte Windows.

Když aktualizujete na novou verzi ZoomTextu, pak se vaše vlastní nastavení z předchozí verze automaticky importují. To včetně nastavení velikosti zvětšení, barvy, ukazatele, kurzoru a zvýraznění myši a také všech vlastních nastavení, která jste vytvořili pro aplikace. (Vlastní nastavení starší než z posledních dvou verzí se neimportují.)

Poznámka: Instalátor ZoomTextu instaluje komponenty na úrovni systému. K instalaci takových komponent musíte mít administrátorská práva. Pokud tato práva nemáte, požádejte administrátora o pomoc s instalací.

Krok 2—Spuštění ZoomTextu

Výchozím nastavením pro spouštění ZoomTextu je automaticky spouštět při startu Windows. Jestliže tuto volbu při instalaci odmítnete, budete muset ZoomText spouštět ručně některou z níže popsanych metod.

▪ Jak spustit ZoomText

Proveďte jeden z těchto kroků:

- Ve **Start** menu Windows zvolte položku **ZoomText {Verze}**.
- Na ploše Windows dvojklikem odklepněte ikonu programu **ZoomText {Verze}**.
- Stiskem **Windows + R** otevřete dialog **Spustit**, napište “**ZT{Verze}**” a stiskněte **Enter**.

Po spuštění ZoomText změní obrazovku počítače, vidíte zvětšený pohled na plochu Windows a aplikace. Při pohybu myši, psaní nebo pohybu v aplikacích zvětšený pohled roluje automaticky tak, abyste aktivní oblast stále viděli. Pokud máte nainstalovaný ZoomText Zvětšovač/Odečítač, bude program hlasem doprovázet veškeré činnosti při práci s aplikacemi. Všechny aplikace ve Windows budou při spuštění ZoomTextu pracovat normálně.

Poznámka: K ikoně programu ZoomText lze přiřadit klávesovou zkratku, takže pak lze ZoomText spouštět klávesovou kombinací. Přiřazení klávesových zkratk ikonám programů je standardní funkce Windows. V nápovědě pro Windows se dozvíte, jak klávesovou zkratku přiřadit.

Krok 3—Aktivace ZoomTextu

ZoomText aktivujete po internetu pomocí Správce licencí. Aktivace začne automaticky po spuštění ZoomTextu.

Poznámka: Když nemáte internetové připojení, můžete ZoomText aktivovat telefonicky, faxem nebo na stránce www.fsactivate.com z počítače, který má internetové připojení. Pokud potřebujete více informací o těchto možnostech, otevřete si po zahájení aktivace Nápovědu k aktivaci.

▪ **ZoomText aktivujete po internetu takto:**

1. V dialogu Aktivace zvolte Start.
2. Přečtěte si zobrazenou zprávu a pomocí šipek zvolte Internet (doporučeno), pak stiskněte Enter.
3. Když se vaše 20-ti znakové autorizační (sériové) číslo automaticky nezobrazí, napište je do editačního pole ručně. Autorizační (sériové) číslo v černotisku a v Braillu najdete na pošetce DVD ZoomTextu.
4. Pokračujte stiskem Enter. Budete vyzváni, abyste se připojili k internetu, pokud jste tak již neučinili. Před pokračováním v aktivaci musíte být k internetu připojeni.
5. Jestliže jste ještě ZoomText neregistrovali, budete teď požádáni, abyste tak učinili. Registrací ZoomTextu získáte přístup k technické podpoře. Zvolte Registrovat teď a dokončete vyplňování internetového registračního formuláře podle pokynů na obrazovce. Můžete si zvolit pozdější registraci, musíte však registrovat příště při aktivaci ZoomTextu.
6. Jakmile registraci odešlete, pokusí se Správce licencí ZoomText aktivovat. To může trvat několik minut. Po úspěšné aktivaci stiskněte tlačítko Dokončit.

Poznámka: Jestliže Správce licencí nedokáže ZoomText aktivovat, budete možná muset překonfigurovat váš firewall. Více informací o tom najdete v Nápovědě k aktivaci.

Autorizace z donglu

Dongle je hardwarový klíč, který připojíte k počítači do portu USB. Máte oprávnění provozovat ZoomText na tomto počítači, dokud je dongle k počítači připojen. To je užitečné, jestliže často používáte ZoomText na mnoha různých počítačích a nechcete program aktivovat na každém z nich.

Po spuštění ZoomTextu systém nejdříve detekuje, zda k počítači není připojený dongle. Je-li tomu tak, systém autorizuje ZoomText podle licenční informace na donglu. Když dongle není připojen, ZoomText hledá licenční informaci uloženou v počítači. Pomocí utility Dongle Viewer (prohlížeč donglu) se můžete podívat na licenci přiřazenou připojenému donglu. Utilitu Prohlížeč donglu spustíte z menu **ZoomTextu** volbou **Spravovat licenci > Prohlížet složku utilit** a pak volbou **Prohlížeč donglu**.

Dongle se prodává samostatně jako volitelný nákup ZoomTextu. Chcete-li dongle zakoupit, kontaktuje prodejce Freedom Scientific.

Síťová licence

Máte-li více uživatelskou síťovou licenci, musí váš systémový administrátor navštívit stránku www.fsactivate.com/network a stáhnout si síťový autorizační nástroj a licenční server. Na této stránce rovněž najde jednoduchou instrukci pro nastavení licenčního serveru a aktivaci síťové licence.

Krok 4— Aktualizace ZoomTextu

ZoomText má zabudovanou automatickou aktualizaci, která zajišťuje, že vaše instalace je stále aktuální a obsahuje poslední vylepšení a opravy, a proto stále pracujete v nejlepší možné kondici. Z těchto důvodů silně doporučujeme, abyste ponechali automatickou aktualizaci zapnutou. I při vypnuté automatické aktualizaci stále můžete kdykoli ručně ověřit, zda aktualizace existuje.

Poznámka: K provedení této operace je nutné internetové připojení.

▪ Jak zapnout nebo vypnout automatickou aktualizaci

1. V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Program**
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí položky **Hledat aktualizace při každém spuštění ZoomTextu**.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

▪ Jak pracovat s automatickou aktualizací

- Je-li automatická aktualizace zapnutá, průvodce aktualizací při každém spuštění ZoomTextu zkontroluje, zda máte nejnovější verzi. Pokud je k dispozici aktualizace, průvodce aktualizací se vás zeptá, zda ji chcete stáhnout a nainstalovat. Pro stažení a instalaci aktualizace stiskněte tlačítko **Ano**.

▪ Jak zkontrolovat dostupnost aktualizace ručně

- Ve všech verzích Windows; V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Vyhledat aktualizace**

Otevře se průvodce aktualizací a provede vás procesem aktualizace.

Přidání dalších hlasů

ZoomText Zvětšovač/Odečítač obsahuje knihovnu syntetizérů Vocalizer Expressive, která nabízí hlasy většiny obecně používaných jazyků a dialektů ve světě. Při instalaci ZoomTextu se automaticky instaluje jeden mužský a jeden ženský hlas odpovídající jazyku vašeho operačního systému Windows.

Další hlasy Vocalizer Expressive lze instalovat pomocí utility Přidat/Odebrat hlasy.

▪ Jak instalovat další hlasy Vocalizer Expressive:

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Hlas** nebo přejděte na tlačítko **Hlas** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Hlas** zvolte **Přidat/Odebrat hlasy**.

Otevře se dialog Přidat/Odebrat hlasy Vocalizer Expressive.

3. V rozbalovacím seznamu **Volba jazyka** vyberte jazyk, jehož hlasy chcete stáhnout.
4. V seznamu **Prémiové hlasy** vyberte hlasy, které chcete instalovat. Můžete vybrat libovolný počet hlasů. Jestliže si před výběrem chcete ukázkou hlasu poslechnout, odklepněte **Přečíst ukázkou** nebo stiskněte **ALT + P**. Již instalované hlasy jsou v seznamu označené.
5. Instalaci spustíte tlačítkem **Instalovat vybrané hlasy**.
6. Když je instalace hotová, zavřete utilitu tlačítkem **Dokončit**. Nově instalované hlasy můžete začít používat po restartu ZoomTextu.

Poznámka: V ZoomTextu si lze zapnout kterýkoli z instalovaných hlasů v dialogu **Nastavení** pod tlačítkem **Hlas**.

Použití pomocníka se spuštěním

Pomocník se spuštěním ZoomTextu předestře sérii jednoduchých dialogů, ve kterých snadno nastavíte nejběžnější funkce a konfigurace ZoomTextu. Pomocník se spustí automaticky po aktivaci ZoomTextu. Jinak pomocníka můžete kdykoli přivolat po spuštění ZoomTextu.

▪ Jak ručně přivolat pomocníka se spuštěním

- V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Pracovat s pomocníkem pro spuštění**

Objeví se pomocník se spuštěním a provede vás počátečním konfiguračním procesem.

Poznámka: Tato nastavení se také ukazují v dialogu Předvolby na kartě Program. Více informací se dozvíte v části [Předvolby programu](#) v kapitole 9—Předvolby.

Odinstalování ZoomTextu

Jestliže ZoomText ve svém počítači nadále nepotřebujete, můžete jej kdykoli odinstalovat.

▪ Jak odinstalovat ZoomText

1. Otevřete **Start** menu ve Windows.
2. Do **vyhledávacího pole** zadejte: Programy a funkce.
3. Stiskněte **Enter**.

Otevře se aplikace Windows Programy a funkce, která obsahuje seznam aplikací nainstalovaných v systému.

4. V seznamu aplikací zvolte **Freedom Scientific ZoomText {Verze}** a stiskněte **Enter**.

Otevře se program pro odinstalování ZoomTextu, který vás jeho odinstalováním provede.

5. Odinstalování dokončíte podle pokynů na obrazovce.

Pracujeme se ZoomTextem

ZoomText je standardní aplikace, kterou můžete během práce na počítači kdykoli spustit nebo ukončit. ZoomText také můžete nastavit tak, aby se spouštěl automaticky na přihlašovací obrazovce Windows nebo po přihlášení do systému.

Abyste se naučili se ZoomTextem pracovat co nejdříve, doporučujeme projít si informace a zdroje popsané v tématu [Získání nápovědy pro ZoomText](#) (dále v této kapitole). Tyto zdroje jsou vždy k dispozici a doporučujeme je využívat.

Důležité je také vědět, jak aplikaci ZoomText spravovat včetně správy její licence. To předpokládá aktualizace softwaru na verze obsahující poslední vylepšení, využívání zdrojů podpory ZoomTextu a znalost, kdy a jak přenášet aktivaci programu.

- [Spuštění ZoomTextu](#)
- [Zapnutí a vypnutí ZoomTextu](#)
- [Používání klávesy Caps Lock](#)
- [Ukončení ZoomTextu](#)
- [Získání nápovědy pro ZoomText](#)
- [Podpora přihlášení do Windows a zabezpečeného režimu](#)

Spuštění ZoomTextu

Není-li ZoomText nastaven tak, aby se po spuštění Windows spustil automaticky, můžete jej spustit ručně následujícím způsobem.

▪ Jak spustit ZoomText

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Z plochy Windows otevřete ikonu **ZoomText {verze}**.
- Ve **Start** menu Windows zvolte položku **ZoomText {verze}**.
- Stiskem **Windows + R** otevřete dialog **Spustit**, napište “**ZT{verze}**” a stiskněte **Enter**.

Po spuštění ZoomText změní obrazovku počítače - uvidíte zvětšenou část normální obrazovky. Při pohybu myši, psaní nebo pohybu v aplikacích zvětšený pohled roluje automaticky tak, abyste aktivní oblast stále viděli. Pokud máte nainstalovaný ZoomText Zvětšovač/Odečítač, bude program hlasem doprovázet veškeré činnosti při práci s aplikacemi. Všechny aplikace ve Windows budou při spuštěném ZoomTextu pracovat normálně.

Poznámka: Jakmile je ZoomText spuštěn, můžete v dialogu Předvolby na kartě Program zapnout nebo vypnout volbu **Spustit ZoomText automaticky po startu Windows**. Více informací obsahuje viz [Předvolby programu](#) v kapitole 9—Předvolby.

Zapnutí a vypnutí ZoomTextu

ZoomText můžete kdykoli zapnout a vypnout, aniž byste jej museli ukončovat. Ve vypnutém stavu ZoomText vrátí obrazovku počítače do normálního (nezvětšeného) vzhledu a potlačí veškerý hlasový výstup.

▪ Jak ZoomText zapnout či vypnout

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí ZoomTextu: **Caps Lock + Ctrl + Enter**.
- Rozbalte menu ZoomText a zvolte položku **Vypnout ZoomText** nebo **Zapnout ZoomText**.

Tip! Pokud ZoomText často vypínáte a opět zapínáte, abyste se podívali na nezvětšenou obrazovku, zkuste použít funkci jednonásobného zvětšení. Více se dozvíte v části [Používání zvětšení 1x](#) v kapitole 4 — Vlastnosti Zvětšovače.

Používání klávesy Caps Lock v ZoomTextu

ZoomText používá klávesu Caps Lock v mnoha svých klávesových zkratkách. Takové příkazy zadáváte tak, že stisknete a podržíte klávesu Caps Lock a přistisknete jednu nebo více dalších kláves. Tyto příkazy nepřepnou stav "capslock" a nepletou se se samostatným stiskem klávesy Caps Lock (izolovaným), kterým stav capslock přepínáte.

Hlášení stavu klávesy Caps Lock

Ve výchozím nastavení ZoomText neohlašuje přepnutí stavu capslock. ZoomText však lze konfigurovat, aby hlásil stav capslock takto:

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle **Klávesnice** nebo jděte na tlačítko **Klávesnice** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Klávesnice** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení odezvy na kartě Klávesnice.

3. Ve skupině voleb **Odezva při stisku těchto kláves** zaškrtněte políčko **Zamykací**.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Ukončení ZoomTextu

ZoomText můžete kdykoli ukončit. Po ukončení programu se obrazovka vrátí do normálního (nezvětšeného) stavu a hlasový výstup se vypne.

▪ Jak ukončit ZoomText

Proveďte jeden z následujících kroků:

- V menu **ZoomText** zvolte **Ukončit ZoomText**.
- Klikněte na tlačítko Zavřít v titulkovém pruhu panelu ZoomTextu.



Otevřít nápovědu ZoomTextu

Máte k dispozici řadu funkcí a služeb, které vám pomohou využívat ZoomText naplno. Níže jsou tyto funkce a služby popsány a dozvíte se, kde je najdete.

- **Uživatelská příručka ZoomTextu.** Plná krabicová verze ZoomTextu se dodává s českou verzí tištěné Uživatelské příručky ZoomTextu, která obsahuje úplné informace o používání ZoomTextu Zvětšovač a ZoomTextu Zvětšovač/Odečítač. Informace o funkcích a pokyny specifické pro ZoomText Zvětšovač/Odečítač jsou seskupeny k sobě a označeny pro snadnou identifikaci. Tisknutelné verze [Uživatelské příručky ZoomTextu](#) lze stáhnout ve všech dostupných lokalizacích.
- **Nápověda ZoomTextu.** Nápověda ZoomTextu je úplná uživatelská příručka integrovaná přímo do ZoomTextu. Nápověda ZoomTextu vám umožňuje rychle procházet a vyhledávat témata o funkcích, které chcete používat. Pro větší pohodlí si často prohlížená témata můžete přidat do oblíbených. V sekci níže Otevřít nápovědu k ZoomTextu se dozvíte, jak s nápovědou pracovat.
- **Popisy tlačítek na panelu.** Když přes ovládací prvek na panelu ZoomTextu přejedete myší, zobrazí se popis tlačítka, který obsahuje název funkce, její popis a přiřazenou klávesovou zkratku. To je rychlý způsob jak zjistit, co který ovládací prvek na panelu dělá a jak tutéž funkci provést v jakékoli aplikaci rychle pomocí klávesové zkratky. V sekci níže Popisy tlačítek na panelu se dozvíte, jak popisy zapnout či vypnout.
- **Technická podpora.** Technická podpora ZoomTextu je dosažitelná od pondělí do pátku od 8:30 do 19:00 (EST). Volejte na číslo 727-803-8600.

Používání nápovědy ZoomTextu

Když je ZoomText spuštěný, můžete si kdykoli otevřít jeho nápovědu.

▪ Jak otevřít nápovědu ZoomTextu

Na panelu ZoomTextu proveďte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte klávesu **F1**.
- V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Nápověda ZoomTextu**.
- V dialogových oknech ZoomTextu stiskněte tlačítko **Nápověda**, které bývá v pravém dolním rohu dialogů. Takto otevřete téma nápovědy k danému dialogu nebo funkci.

Otevře se systém nápovědy ZoomTextu.

▪ Jak používat nápovědu ZoomTextu

V okně nápovědy klikněte na jednu z následujících karet:

- **Obsah.** Umožní vám vybrat si téma z kapitol nápovědy.
- **Rejstřík.** Umožní vám použít k vyhledání tématu rejstřík.
- **Hledat.** Umožní vám nalézt téma pomocí vyhledání určitého slova nebo slovního spojení v nápovědě.

Poznámka: Každý dialog ZoomTextu také obsahuje tlačítko **Nápověda**, po jehož stisknutí se otevře kontextová nápověda k tomuto dialogu.

Používání popisů tlačítek panelu

Popisy tlačítek ovládacího panelu můžete podle potřeby zapnout či vypnout.

▪ Jak zapnout či vypnout popisy tlačítek panelu ZoomTextu

1. Z panelu ZoomTextu zvolte **ZoomText > Předvolby > Uživatelské rozhraní**.

Otevře se dialog Předvolby na kartě Uživatelské rozhraní.

2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby **Zobrazovat popisy tlačítek pro prvky pásu karet**.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Podpora přihlášení do Windows a zabezpečeného režimu

Zabezpečený režim ZoomTextu poskytuje základní funkce zvětšení a odečítání na přihlašovací obrazovce Windows a obrazovkách zabezpečeného režimu Windows. Panel ZoomTextu pro zabezpečený režim umožňuje měnit úroveň zvětšení, invertovat barvy na obrazovce a zapnout hlasový výstup, aby četl ovládací prvky a hlásil, co na obrazovce zabezpečeného režimu Windows děláte.

Zabezpečený režim ZoomTextu zapnete zaškrtnutím volby **Zapnout ZoomText na přihlašovací obrazovce Windows** na kartě Program v dialogu Předvolby. Viz níže [Zapnutí či vypnutí ZoomTextu na přihlašovací obrazovce Windows](#).

Panel ZoomTextu pro zabezpečený režim

Když je zapnutá podpora ZoomTextu pro přihlašovací obrazovku Windows, zobrazí se panel ZoomTextu pro zabezpečený režim, kdykoli je aktivní přihlašovací obrazovka nebo obrazovka zabezpečeného režimu. Tento panel obsahuje ovládací prvky pro úpravu nastavení, která jsou v zabezpečeném režimu dostupná.



Panel ZoomTextu pro zabezpečený režim

- **Tlačítko ZoomText.** Zapíná či vypíná ZoomText. Když je ZoomText vypnutý, nepracují žádné jeho zvětšovací ani odečítací funkce.

Klávesová zkratka: **Caps Lock + Ctrl + Enter**

- **Zvětšení.** Nastavuje úroveň zvětšení od 1x do 60x.

Klávesová zkratka: **Caps Lock + šipka nahoru / Caps Lock + šipka dolů**

- **Inverze.** Zapne či vypne inverzní barvy.

Klávesová zkratka: **Caps Lock + C**

- **Hlas.** Zapne či vypne hlasový výstup ZoomTextu.

Klávesová zkratka: **Caps Lock + Alt + Enter**

Poznámka: Nastavení ZoomTextu pro zabezpečený režim se automaticky ukládají a načítají vždy při ukončení nebo otevření obrazovky zabezpečeného režimu.

Zapnutí či vypnutí ZoomTextu na přihlašovací obrazovce Windows

Podpora ZoomTextu pro zabezpečený režim se zapíná a vypíná v dialogu Předvolby na kartě Program.

▪ **Jak zapnout či vypnout podporu ZoomTextu pro zabezpečený režim**


1. V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Program**.

Otevře se dialog Předvolby na kartě Program.

2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby **Zapnout ZoomText na přihlašovací obrazovce Windows**.

Poznámka: Abyste mohli toto nastavení měnit, musíte být přihlášení s administrátorskými právy. Nejste-li přihlášení s administrátorskými právy, bude tato volba nepřístupná (zašedlá).

3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Program

Nastavení	Popis
<i>Podpora přihlašování</i>	
Zapnout ZoomText na přihlašovací obrazovce Windows	Zapne podporu funkcí zvětšování a odečítání na přihlašovací obrazovce Windows a na dalších zabezpečených obrazovkách Windows.

Uživatelské rozhraní ZoomTextu

Uživatelské rozhraní ZoomTextu nabízí různé způsoby jak ZoomText ovládat, včetně panelu ZoomTextu, klávesových zkratk a dotykových gest.

Primární způsob ovládání ZoomTextu je pomocí **panelu nástrojů ZoomTextu**, který nabízí úplný přístup ke všem funkcím a nastavením ZoomTextu prostřednictvím snadno použitelných prvků na panelu nástrojů, menu a dialogů. Uživatelské rozhraní ZoomTextu je plně přístupné pomocí klávesnice, myši i dotykových gest.


Měli byste se naučit používat alespoň některé **klávesové zkratky** ZoomTextu, které vám umožňují ZoomText nastavovat a ovládat, aniž byste se museli z místa, kde pracujete, přepínat do panelu ZoomTextu. Není třeba znát a používat všechny klávesové zkratky, ale využívání klávesových zkratk pro často používané funkce vám umožní ve všech aplikacích pracovat mnohem rychleji.

Pracujete-li na tabletu nebo na stolním či přenosném počítači s dotykovou obrazovkou, můžete pro přístup k panelu ZoomTextu, k nástrojům a k nastavením klíčových funkcí používat standardní dotyková gesta, neboť ZoomText podporuje dotykové obrazovky.

- [Panel ZoomTextu](#)
- [Panel Rychlého přístupu](#)
- [Zastínění obrazovky \(jen pro Fusion\)](#)
- [Klávesy ZoomTextu](#)
- [Podpora dotykových obrazovek](#)

Panel nástrojů ZoomTextu

Když spustíte ZoomText, objeví se na obrazovce jeho panel. Panel ZoomTextu obsahuje všechny ovládací prvky pro práci se ZoomTextem, přehledně uspořádané do menu „ZoomText“ a několika karet panelu. Každá karta obsahuje rychle dostupná tlačítka pro zapínání a nastavování všech klíčových funkcí ZoomTextu. Mnohá z těchto tlačítek jsou tzv. dělená tlačítka, která umožňují danou funkci zapnout či vypnout a otevřít menu se souvisejícími volbami. Tlačítka jsou seskupena podle kategorií a pro snadnou identifikaci mají intuitivní ikony a textové popisky.



Panel ZoomTextu

- Menu **ZoomText**. Rozbaluje menu ZoomText, ve kterém můžete ZoomText zapnout či vypnout, otevřít nápovědu ZoomTextu, uložit nebo otevřít konfiguraci ZoomTextu, nastavovat klávesové zkratky, používat nástroje technické podpory a další.
- Karta **Zvětšovač**. Obsahuje ovládací prvky zvětšovacích funkcí ZoomTextu.
- Karta **Odečítač**. Obsahuje ovládací prvky odečítacích funkcí ZoomTextu.
- Karta **Nástroje**. Obsahuje ovládací prvky pro nástroje ZoomTextu Vyhledávač, Kamera a poslechové nástroje.

Poznámka: Kartu Odečítač lze vidět jen při provozování verze ZoomText Zvětšovač/Odečítač.

Ovládání panelu ZoomTextu pomocí klávesnice

Panel ZoomTextu je plně přístupný pomocí standardních navigačních příkazů Windows. Pro další zjednodušení práce může být panel ZoomTextu ovládán jen pomocí šipek a Enteru. Pomocí šipek se dostanete do menu ZoomTextu a můžete se v něm pohybovat, také se můžete pohybovat po kartách panelu, po jejich ovládacích prvcích a menu tlačítek. Když je dělené tlačítko pod fokusem, pak stisk Enter zapíná a vypíná danou funkci a stisk šipky dolů rozbálí doprovodné menu. Když je číselník Zvětšení (na kartě Zvětšovač) nebo Tempo (na kartě Odečítač) pod fokusem, pak stisky šipky nahoru či dolů lze měnit zvolené hodnoty v číselnících a šipkou vlevo či vpravo přenést fokus na další prvek. Stiskem klávesy Enter v číselníku Zvětšení se zvětšení vypne (přepne na hodnotu 1x).

Minimalizování a obnovení panelu ZoomTextu

Panel ZoomTextu můžete minimalizovat (skrýt) nebo obnovit (učinit viditelným), aniž ovlivníte práci programu.

▪ Jak minimalizovat panel ZoomTextu

Proveďte jeden z následujících kroků:

- V titulkovém pruhu panelu ZoomTextu klikněte na tlačítko Minimalizovat.
- Když je panel ZoomTextu aktivní, stiskněte **Esc**.

▪ Jak obnovit panel ZoomTextu

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Klepněte na tlačítku ZoomText v liště úloh.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zobrazení panelu ZoomTextu: **Caps Lock + Ctrl + U**.

Poznámka: Je-li panel ZoomTextu otevřený a jen překrytý okny jiných aplikací, pak obnovením jej zviditelníte.

Panel rychlého přístupu

Na Panel rychlého přístupu lze umístit až osm zkratk pro nejčastěji používané funkce zvětšování a řeči, které tak jsou k dispozici na jednom místě. Když tak učiníte, už se nemusíte trápit hledáním různých funkcí v rozhraní ZoomTextu či Fusionu nebo memorováním klávesových zkratk, jestliže potřebujete provést nějakou akci nebo úlohu. Z Panelu rychlého přístupu dokážete najít a rychle provést funkce zvětšování a hlasové, přidat funkce do seznamu zkratk a přečíst si stručný popis těchto funkcí.

Další informace k Panelu rychlého přístupu získáte zde:


- [Jak zobrazit a používat Panel rychlého přístupu](#)
- [Aktivovat zkratku pomocí Hledat](#)
- [Přidat zkratky](#)
- [Aplikačně závislé zkratky \(pouze Fusion\)](#)
- [Odstranit zkratky](#)
- [Obnovit výchozí zkratky](#)
- [Předvolby](#)

Jak zobrazit a používat Panel rychlého přístupu

1. Panel rychlého přístupu zapnete některým z následujících kroků:

- Stiskem **CAPS LOCK+RIGHT-CLICK**.
Zobrazí Panel v aktuálním pohledu na obrazovce.
- Stiskem **CAPS LOCK+SPACEBAR+Q**.
Zobrazí Panel v aktuálním pohledu na obrazovce.
- Umístí Panel ve středu obrazovky pomocí Hlasového asistenta
- V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Panel rychlého přístupu**.

- Odklepnete tlačítko Panelu rychlého přístupu umístěné vpravo v rozhraní ZoomTextu či Fusionu



2. Panel rychlého přístupu se zobrazí ve stažené nebo roztažené podobě.



Panel rychlého přístupu je stažený či roztažený

3. Odklepněte funkci, kterou chcete použít.

Poznámka: Panel rychlého přístupu zmizí z pohledu, když přenesete fokus jinam. K Panelu se vrátíte některou z metod uvedených v kroku 1.

Aktivovat zkratku pomocí Hledat

Panel rychlého přístupu může obsahovat až osm zkratek. Jestliže funkce, kterou potřebujete, není na Panelu, můžete ji rychle najít a spustit pomocí pole Hledat.




Nástroj Hledat je stažený či roztažený

Pomocí Hledat najdete a spustíte funkci takto:

1. V poli Hledat v Panelu rychlého přístupu zadáte slovo asociované s funkcí, kterou potřebujete. V seznamu Panelu rychlého přístupu se ukážou výsledky hledání. Seznam ukáže maximálně šest položek. Jestliže je seznam prázdný, zkuste hledat znova jiná slova.

Poznámka: Potřebujete-li se o některé zkratce v seznamu dozvědět více, zvolte tlačítko Další informace. Tlačítko se nachází vedle zkratky v seznamu a lze je stisknout myší nebo šipkou doprava z klávesnice.



Příklad demonstrující tlačítko Další informace a popis zkratky

2. Zvolíte funkci, kterou chcete používat.

Přidat zkratky

Poznámka: Panel může obsahovat maximálně osm zkratk. Před přidáním další zkratky musíte nějakou existující zkratku odstranit. Více informací v [Odstranit zkratky](#).

Zkratku do Panelu přidáte takto:

1. Zapnete Panel rychlého přístupu.
Jestliže je Panel stažený, roztáhněte jej tlačítkem **Zobrazit názvy zástupců**.



Tlačítko Zobrazit názvy zástupců

2. Odklepněte tlačítko **Vlastní**, pak **Přidat zkratku**.



Tlačítko Vlastní

3. V poli Hledat zadejte slovo asociované s funkcí, kterou potřebujete, a výsledek pak ze seznamu dostupných funkcí v

dialogu Přidat zkratku vyberte (klikem, pravým klikem nebo **SHIFT+F10**).

4. Dialog Upravit vlastní zavřete tlačítkem **OK**. Funkce se pak objeví v Panelu rychlého přístupu.

Poznámka: V případě potřeby obnovíte Panel rychlého přístupu ve výchozím továrním nastavení. Více informací najdete v [Obnovit výchozí zkratky](#).

Aplikačně závislé zkratky (pouze Fusion)

Panel rychlého přístupu má ve výchozím nastavení osm zkratk. Můžete si vytvořit různé seznamy zkratk pro každou aplikaci, s níž pracujete pod Fusionem. Když aktivujete jinou aplikaci, Panel rychlého přístupu automaticky změní seznam zkratk na seznam té aplikace.

Aplikačně závislý seznam zkratk pořídíte takto:

1. Přejít k aplikaci a zapnout Panel rychlého přístupu (**CAPS LOCK+RIGHT-CLICK**).
2. Odklepněte tlačítko **Vlastní** a pak **Přidat zkratku**.



Tlačítko Vlastní

3. Otevře se okno Upravit vlastní.
Seznam aplikací ukazuje název aktuální aplikace a za ním (výchozí), např. **Microsoft Word (Using default)**. To značí, že Word běžně pracuje s výchozími zkratkami Panelu.
4. Můžete odstranit zkratky z aktuálního seznamu a přidat nové zkratky, které chcete v aplikaci používat. Když přidáte a odstraníte zkratky, tak název aplikace již není označen jako výchozí.
5. Když jste hotovi, stiskem **OK** zavřete dialog Úprava vlastní. Odteď bude používán seznam zkratk specifický pro spuštěnou

aplikaci.

Poznámka: Když z aplikace odejdete, Panel se vrátí k seznamu zkratk ve výchozím nastavení.

Odstranit zkratky

Zkratku z Panelu odstraníte takto:

1. Zapnete Panel rychlého přístupu.
Jestliže je Panel stažený, roztáhněte jej tlačítkem **Zobrazit názvy zástupců**.



Tlačítko Zobrazit názvy zástupců

2. Zkratku ze seznamu odstraníte odklepnutím tlačítka **Vlastní** a pak ikonou **Odstranit** (vpravo vedle názvu zkratky).



Vlastní tlačítko a ikona Odstranit

3. Dialog Upravit vlastní zavřete tlačítkem **OK**.

Obnovit výchozí zkratky

Panel rychlého přístupu vrátíte do výchozího továrního nastavení takto:

1. Zapnete Panel rychlého přístupu.
Jestliže je Panel stažený, roztáhněte jej tlačítkem **Zobrazit názvy zástupců**.



Tlačítko Zobrazit názvy zástupců

2. Odklepněte tlačítko **Vlastní** a pak **Obnovit výchozí**.




Tlačítko Vlastní

3. Tlačítkem **Ano** obnovíte výchozí zkratky.

Předvolby

Nastavení Panelu rychlého přístupu obsahuje:

- Po použití skrýt Panel rychlého přístupu
- Zarovná Panel rychlého přístupu k jednomu ze čtyř rohů obrazovky
- Zvolit barvu a tloušťku vnější hranice Panelu rychlého přístupu



Nastavení Panelu rychlého přístupu

Nastavení	Klávesová zkratka
<i>Když odejdete z Panelu rychlého přístupu, pak:</i>	
Automaticky skrýt	Zvolíte-li skrýt Panel rychlého přístupu, pak Panel zmizí z pohledu, jakmile kliknete v oblasti obrazovky pryč od panelu.
Automaticky se zarovná do rohu obrazovky	Panelu rychlého přístupu je zarovnán do jednoho ze čtyř rohů obrazovky. To udává místo, kam se Panel rychlého přístupu odsune, když ztratí fokus a není k obrazovce připnutý.

	Panel se může na obrazovce nacházet vpravo nahoře, vlevo nahoře, vpravo dole, vlevo dole.
<i>Rámec rychlého přístupu</i>	
Barva	Nastaví barvu vnější hranice Panelu rychlého přístupu.
Tloušťka	Nastaví tloušťku hranice Panelu rychlého přístupu: Žádná, Slabá, Střední, Tlustá.

Zastínění obrazovky (jen pro Fusion)

Funkce Zastínění obrazovky začerní obrazovku počítače a zabraňuje tak ostatním, aby viděli, co čtete nebo píšete. Po zapnutí se zobrazí a přečte stavová hláška "Zastínění obrazovky Fusionu, ukončíte pravým kliknutím". Funkce Zastínění obrazovky zůstává zapnutá, dokud ji nevypnete nebo Fusion restartujete.

Poznámka: Zastínění obrazovky je čistě osobní funkce a nemá vliv na stav baterie notebooku či tabletu.

Zapnout a vypnout Zastínění obrazovky

Když je funkce Zastínění obrazovky zapnutá a obrazovka je černá, pak **pravým kliknutím** funkci vypnete a obrazovku počítače zviditelníte.

Funkci Zastínění obrazovky zapnete a vypnete některou z těchto akcí:

- V menu **Fusionu** zvolíte **Zastínění obrazovky**
- Stisknete **INSERT+SPACEBAR** a poté klávesu **F11**
- Trojitým dotykem tří prstů na dotykové obrazovce

Poznámka: V AppReaderu se čtení zastaví, když funkci Zastínění obrazovky zapnete či vypnete. Čtení obnovíte restartem AppReaderu.

Klávesy ZoomTextu

Klávesy ZoomTextu vám umožňují nastavovat a ovládat ZoomText, aniž byste museli aktivovat panel ZoomTextu a opouštět tak aplikaci, ve které právě pracujete. Používání kláves ZoomTextu vám umožní pracovat ve všech aplikacích rychleji a produktivněji.

- [Typy klávesových zkratk](#)
- [Základní klávesy ZoomTextu](#)
- [Dialog Klávesy ZoomTextu](#)
- [Pruh skupinového příkazu](#)
- [Řešení konfliktů klávesových zkratk](#)

Typy klávesových zkratek

ZoomText obsahuje dva typy klávesových zkratek, běžné klávesové zkratky a skupinové klávesy.

- **Běžné klávesové zkratky** představují nejrychlejší a doporučený způsob, jak ovládat ZoomText, protože umožňují zadat příkaz ZoomTextu stiskem jediné klávesové kombinace. Stisk kombinace kláves provedete tak, že podržíte stisknutou jednu nebo více modifikačních kláves, a potom přistisknete primární klávesu. Například pro zapnutí či vypnutí ZoomTextu držíte stisknuté klávesy Caps Lock a Ctrl a k nim přistisknete klávesu Enter. Tato klávesa se v uživatelském rozhraní a dokumentaci ZoomTextu uvádí jako **Caps Lock + Ctrl + Enter**. Běžné klávesové zkratky dalších příkazů se uvádějí ve stejném formátu.

Poznámka: Některé aplikace mohou obsahovat klávesové zkratky, které používají stejné kombinace kláves jako klávesové zkratky ZoomTextu. V takovém případě klávesovou zkratku zpracuje ZoomText, aniž by ji propustil ke zpracování dané aplikaci. Informace o tom, jak tento problém obejít, najdete v tématu [Řešení konfliktů klávesových zkratek](#).

- **Skupinové klávesy** nejsou tak rychlé jako běžné klávesové zkratky, ale mají tu výhodu, že nikdy nejsou v konfliktu s klávesovými zkratkami jiných aplikací, a pokud máte menší motorické schopnosti, snadněji se provádějí. Skupinové klávesy představují posloupnost po sobě jdoucích stisků kláves, kterými (1) vstoupíte do režimu skupinového příkazu, (2) vyberete skupinu příkazů a (3) zadáte požadovaný příkaz. Například pro zapnutí či vypnutí ZoomTextu pomocí skupinové klávesy (1) stiskem Caps Lock + mezerník vstoupíte do režimu skupinového příkazu a klávesy uvolníte, (2) pak krátkým stiskem P vstoupíte do skupiny příkazů Program a (3) stiskem klávesy Enter zapnete či vypnete ZoomText. Tato skupinová klávesa se v uživatelském rozhraní a dokumentaci ZoomTextu uvádí jako **Caps Lock + mezer, P, Enter**. Skupinové klávesy dalších příkazů se uvádějí ve stejném formátu.

Poznámka: Protože se doporučuje spíše než skupinové klávesy používat běžné klávesové zkratky, uvádějí se v dokumentaci ZoomTextu skupinové klávesy jen tehdy, když daná funkce nemá ekvivalent v klávesové zkratce. Chcete-li si prohlédnout úplný seznam dostupných skupinových kláves, otevřete dialog Klávesy ZoomTextu nebo nahlédněte do seznamu tabulek kláves ZoomTextu v oddíle [Klávesy ZoomTextu](#).

Tip! Aby byly klávesy ZoomTextu lépe zapamatovatelné, jsou klávesové zkratky a skupinové klávesy všech příkazů ZoomTextu zakončeny stejnou klávesou.

Tip! Používáte-li ZoomText Zvětšovač/Odečítač, můžete v jakékoli úrovni skupinového příkazu stisknout otazník a ZoomText přečte seznam příkazů dostupných v té aktuální úrovni. Můžete také stisknout F1, čímž opustíte režim skupinového příkazu a otevřete nápovědu se seznamem příkazů v aktuální úrovni.

Základní klávesové zkratky ZoomTextu

Pro používání ZoomTextu v aplikacích je užitečné naučit se a používat základní klávesové zkratky ZoomTextu. Tyto klávesové zkratky vám umožní upravovat a ovládat nejčastěji používané funkce a nastavení ZoomTextu, aniž byste museli opouštět aplikaci, ve které pracujete.

Poznámka: Příkazy specifické pro jednotlivé funkce a nastavení jsou uváděny průběžně ve všech kapitolách dokumentace ZoomTextu. Úplný seznam kláves ZoomTextu najdete také v tématech [Klávesy ZoomTextu](#) a [Dialog Klávesy ZoomTextu](#).

Základní klávesy ZoomTextu	Klávesová zkratka
<i>Globální příkazy</i>	
Spustit ZoomText	Ctrl + Alt + Shift + Z
Zapnout či vypnout ZoomText	Caps Lock + Ctrl + Enter
Panel ZoomTextu	Caps Lock + Ctrl + U
<i>Příkazy Zvětšovače</i>	
Zvětšit	Caps Lock + šipka nahoru
Zmenšit	Caps Lock + šipka dolů
Zvětšení zapnout či vypnout (1x)	Caps Lock + Enter
Rolovat nahoru	Caps Lock + Shift + šipka nahoru
Rolovat dolů	Caps Lock + Shift + šipka dolů
Rolovat vlevo	Caps Lock + Shift + šipka vlevo
Rolovat vpravo	Caps Lock + Shift + šipka vpravo

Zapnout či vypnout filtraci barev	Caps Lock + C
<i>Příkazy Odečítače (jen ZoomText Zvětšovač/Odečítač)</i>	
Zapnout či vypnout hlasový výstup	Caps Lock + Alt + Enter
Zrychlit tempo řeči	Caps Lock + Alt + šipka nahoru
Zpomalit tempo řeči	Caps Lock + Alt + šipka dolů
Úroveň výmluvnosti	Caps Lock + Alt + B
Odezva při psaní	Caps Lock + Alt + K
Spustit AppReader od pozice myši	Caps Lock + Alt + levé kliknutí
Spustit v Aplikačním zobrazení	Caps Lock + Alt + A
Spustit v Textovém zobrazení	Caps Lock + Alt + T
Spustit nástroj ŘekniTo	Caps Lock + Alt + S

Dialog Klávesy ZoomTextu


Dialog Klávesy ZoomTextu obsahuje seznam všech příkazů ZoomTextu a umožňuje nastavovat klávesové zkratky všech těchto příkazů. Můžete rychle vyhledat jakýkoli příkaz nebo skupinu příkazů, když do pole Hledat zadáte jejich název, klávesy nebo stav. Jak je popsáno v pokynech níže, můžete příkazům také přiřadit jiné klávesy nebo přiřazení zrušit a též můžete jednotlivé klávesy zakázat či povolit podle svých potřeb. Seznam můžete abecedně seřadit podle určitého sloupce kliknutím na daný sloupec.

Poznámka: Horké klávesy ovládacích prvků jsou nastaveny napevno a nelze je měnit.

▪ Jak otevřít dialog Klávesy ZoomTextu

- V menu ZoomTextu zvolte **ZoomText > Předvolby > Klávesy ZoomTextu**.

Otevře se dialog Klávesy ZoomTextu.



Dialog Klávesy ZoomTextu

Nastavení	Popis
Hledat	Umožňuje vyhledávat v seznamu příkazů nebo jej filtrovat zadáním názvu hledaného příkazu, kláves nebo jejich stavu.
Klávesy ZoomTextu	Obsahuje úplný nebo filtrovaný seznam příkazů ZoomTextu a jejich kláves. Seznam můžete abecedně seřadit podle libovolného sloupce kliknutím na záhlaví příslušného sloupce.
Přiřadit klávesu	Otevře dialog Přiřazení klávesy, ve kterém můžete příkazu přiřadit kombinaci kláves nebo již přiřazenou kombinaci změnit.
Importovat klávesy	Otevře dialog pro import klávesových zkratk, ve kterém můžete vybrat konfigurační soubor ZoomTextu, z něhož budou přiřazení kláves importována.
Přiřadit konfigurační soubor	Otevře dialog Přiřazení konfiguračního souboru, v němž můžete vybrat nějaký stávající konfigurační soubor ZoomTextu, který bude přiřazen vybranému příkazu Zavést konfiguraci. Poznámka: Tlačítko Přiřadit konfigurační soubor je dostupné jen tehdy, když je vybrán jeden z příkazů Zavést konfiguraci.
Povolit vybrané klávesy	Povolí klávesy pro všechny zakázané příkazy, které jsou aktuálně označené v seznamu kláves ZoomTextu.
Obnovit vybrané klávesy	Pro všechny označené příkazy v seznamu kláves ZoomTextu obnoví výchozí přiřazení kláves.

Nastavení pruhu	Otevře dialog pro nastavení pruhu skupinového příkazu, ve kterém můžete pruh zapnout a vypnout a nastavit jeho vzhled a zvukovou signalizaci.
Klávesa ZoomTextu	Většinou ZoomText používá klávesu Caps Lock jako "modifikační" klávesu. Caps Lock stisknutý v kombinaci s dalšími klávesami aktivuje příkaz. Můžete si zvolit, jaká klávesa bude sloužit jako tento modifikátor, ten se někdy nazývá vyhrazenou klávesou ZoomTextu. Klávesy, mezi nimiž volíte: • Caps Lock (předvolba) • ScrollLock • Insert

Prohlížení a správa kláves ZoomTextu

▪ Jak prohledávat, filtrovat a třídit seznam kláves ZoomTextu

1. Klikněte v poli **Hledat** nebo do pole přejděte klávesou **Tab**.
2. Zadejte název hledaného příkazu, klávesy nebo stav kláves a stiskněte **Enter**.
3. Seznam setřídíte kliknutím na záhlaví příslušného sloupce.

▪ Jak povolit či zakázat klávesy pro jeden nebo více příkazů

1. Označte příkazy, které chcete povolit nebo zakázat.
2. Stiskněte tlačítko **Povolit vybrané klávesy** nebo **Zakázat vybrané klávesy**.

▪ Jak obnovit výchozí přiřazení kláves pro označené příkazy (implicitní tovární nastavení)

1. Označte příkazy, které chcete obnovit.

2. Stiskněte tlačítko **Obnovit vybrané klávesy**.

▪ **Jak příkazu přiřadit novou kombinaci kláves**

1. Vyberte příkaz, kterému chcete přiřadit novou nebo změnit stávající klávesovou zkratku.
2. Stiskněte tlačítko **Přiřadit klávesu**.

Otevře se dialog Přiřazení klávesy.

3. Vyberte požadované modifikační klávesy a primární klávesu.

Pokud je zvolená kombinace kláves už používána jiným příkazem, zobrazí se varování „KONFLIKT KLÁVES!“, spolu s nabídkou zakázat danou klávesu nebo klávesovou zkratku uložit a přiřadit jinou kombinaci kláves příkazu v konfliktu.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

▪ **Jak importovat klávesové zkratky z jiného konfiguračního souboru**

1. Stiskněte tlačítko **Importovat klávesy**.

Zobrazí se dialog pro import klávesových zkratk, který obsahuje seznam konfiguračních souborů ZoomTextu s klávesovými zkratkami.

2. Ze seznamu si vyberte konfigurační soubor nebo pro výběr požadovaného konfiguračního souboru přejděte do jiné složky.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

▪ **Jak přiřadit konfigurační soubor příkazu „Zavést konfiguraci“**

1. Zvolte požadovaný příkaz **ZoomText: Zavést konfiguraci**.
2. Stiskněte tlačítko **Přiřadit konfigurační soubor**.

Otevře se dialog Přiřazení konfiguračního souboru. Je zde zobrazen konfigurační soubor, který je k příkazu aktuálně přiřazený.

3. Stiskněte tlačítko **Procházet a vybrat konfigurační soubor**.

Zobrazí se dialog pro výběr konfiguračního souboru, který obsahuje seznam konfiguračních souborů ZoomTextu.

4. Ze seznamu si vyberte konfigurační soubor nebo pro výběr požadovaného konfiguračního souboru přejděte do jiné složky.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Pruh skupinového příkazu

Když vstoupíte do režimu skupinového příkazu, může se na obrazovce objevit pruh, který informuje o tom, že je režim skupinového příkazu aktivní a v jaké skupině příkazů se právě nacházíte. Vzhled pruhu můžete upravit v dialogu Nastavení pruhu skupinového příkazu. Pruh můžete zapnout či vypnout a můžete si nastavit jeho velikost, barvu a umístění na obrazovce. Aktivace režimu skupinového příkazu může být také indikována zvukovým signálem. Zvukové signály můžete zapnout a vypnout a zvolit jejich styl.

▪ Jak otevřít dialog Nastavení pruhu skupinového příkazu


1. Na panelu ZoomTextu zvolte **ZoomText > Klávesy ZoomTextu**.

Otevře se dialog Klávesy ZoomTextu.

2. Stiskněte tlačítko **Pruh skupinového příkazu**.

Otevře se dialog Nastavení pruhu skupinového příkazu.

3. Upravte nastavení pruhu skupinového příkazu, jak potřebujete.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.



Dialog Nastavení pruhu skupinového příkazu.

Nastavení	Popis
Zobrazit pruh skupinového příkazu (je-li skupinový příkaz aktivní)	Když je aktivní režim skupinového příkazu, zobrazí se v horní nebo spodní části obrazovky pruh obsahující aktuální skupinu příkazů. Pruh slouží jako vizuální indikátor aktivního režimu skupinového příkazu.
Velikost pruhu:	Určuje velikost pruhu skupinového příkazu.
Barva pruhu:	Určuje barvu pruhu skupinového příkazu.
Umístění pruhu:	Určuje polohu pruhu skupinového příkazu. Pruh může být umístěn u horního nebo dolního okraje obrazovky.
Rolovat text v pruhu, je-li širší než obrazovka	Bude-li text zobrazený v pruhu širší než obrazovka, bude text rolovat, aby bylo možné přečíst jej celý.
Používat zvukovou signalizaci skupinového příkazu (je-li režim skupinového příkazu aktivován)	Když je pruh skupinového příkazu aktivní, ozve se zvukový signál. Zvukové signály ohlašují, kdy je režim skupinového příkazu aktivní.
Použít tyto zvuky:	Výběr používaných zvukových signálů.
Hlasitost zvuku:	Nastavuje hlasitost zvukových signálů.

Řešení konfliktů klávesových zkratk

Mohou nastat situace, kdy klávesová zkratka ZoomTextu používá stejnou kombinaci kláves jako klávesová zkratka jiné aplikace, což se označuje jako „konflikt klávesových zkratk“. Pokud k tomu dojde, klávesovou zkratku přijme a zpracuje ZoomText a nikoli aplikace. Tento problém můžete obejít nebo vyřešit následujícími způsoby:

Způsob 1: Použit příkaz Propustit následující klávesu

- Než stisknete konfliktní kombinaci, kterou by měla přijmout a zpracovat aplikace, zadejte klávesovou zkratku nebo skupinovou klávesou příkaz Propustit následující klávesu:
- Klávesová zkratka: **Ctrl + Alt + Shift + P**
- Skupinová klávesa: **Caps Lock + mezerník, U, P**

ZoomText propustí následující stisknutou klávesu do aktivní aplikace.

Způsob 2: Použit skupinovou klávesu místo běžné klávesové zkratky

Skupinové klávesy ZoomTextu nejsou v konfliktu s klávesovými zkratkami aplikací.

Způsob 3: Přiřadit příkazu jinou kombinaci nebo konfliktní kombinaci v ZoomTextu zakázat

- Postupujte podle pokynů v tématu [Dialog Klávesy ZoomTextu](#).

Podpora dotykových obrazovek

Se ZoomTextem lze pracovat od verze Windows 10 na zařízeních s dotykovou obrazovkou včetně tabletů, notebooků a stolních počítačů. To znamená, že všechny funkce ZoomTextu a aplikací můžete ovládat dotykovými gesty; tedy klepáním nebo tažením jedním nebo více prsty na obrazovce. ZoomText do gest určených aplikacím nezasahuje a na události vyvolané gesty reaguje stejně, jako kdyby byly vyvolány klávesnicí nebo myší. Ke všem prvkům uživatelského rozhraní ZoomTextu (panely nástrojů, menu a dialogová okna) můžete také přistupovat pomocí stejných standardních gest, na jaká jste zvyklí z jiných aplikací.

Chcete-li získat informace o ovládání Windows a aplikací gesty na dotykové obrazovce, nahlédněte do nápovědy nebo uživatelské příručky Windows nebo vyhledejte články o používání dotykových zařízení a gest ve Windows na webových stránkách Microsoft Windows.

Poznámka: Musíte mít zařízení pro Windows, které podporuje alespoň pět současných dotyků. Tato zařízení zobrazují logo „Designed for Windows“.

- [Používání ZoomTextu s dotykovou obrazovkou](#)
- [Dotyková ikona ZoomTextu](#)
- [Přístup k funkcím ZoomTextu pomocí dotykových gest](#)

Práce se ZoomTextem na dotykové obrazovce

Při používání ZoomTextu s dotykovou obrazovkou je třeba mít na paměti několik důležitých konceptů, způsobů chování a technik:

- Mnohé aplikace umožňují zvětšovat a rolovat dokumenty, které zobrazují. Zvětšovací program nad to přidává druhou vrstvu zvětšování a rolování. To může být matoucí, když aplikace i zvětšovač obrazovky zvětšují souběžně. Abyste předešli tomuto matoucímu chování, doporučujeme používat vždy jen jednu vrstvu zvětšování.
- Práce na samostatném dotykovém zařízení vyžaduje používání klávesnice na obrazovce. Při použití zvětšovače obrazovky nebude virtuální klávesnice vidět celá, takže budete muset rolovat zvětšeným obrazem, abyste se dostali ke všem klávesám. To vás při psaní zpomalí a sníží vaši produktivitu práce. Pokud tedy potřebujete více psát, doporučujeme připojit fyzickou klávesnici.

Jak používat dotykovou ikonu ZoomTextu

ZoomText je vybaven speciální dotykovou ikonou ZoomTextu, jejímž prostřednictvím přímo ovládáte dotykovými gesty funkce ZoomTextu. Tyto funkce zahrnují změnu velikosti zvětšení, rolování zvětšeného pohledu a práci s nástroji AppReader a ŘekniTo. A takto to funguje...

Když je [aktivní](#) pro zařízení s dotykovou obrazovkou, na kraji obrazovky se ukáže dotyková ikona ZoomTextu. Tato plovoucí ikona zůstává viditelná na zvětšené i nezvětšené obrazovce i při rolování zvětšeného pohledu. Ikonu můžete přesouvat mezi několika pevnými body u okrajů obrazovky. Takže si ikonu můžete umístit přesně tam, kde ji chcete na obrazovce mít, a můžete ji přesunout, když překrývá položku, kterou potřebujete vidět.

Poznámka: Pro používání Dotykové ikony ZoomTextu a přidružených gest je třeba zařízení s vícedotykovým ovládáním pro pět či více prstů.

Dotyková ikona ZoomTextu může pracovat ve dvou režimech: Dotykový režim Windows a Dotykový režim ZoomTextu.

- **Dotykový režim Windows** propouští všechna dotyková gesta do Windows a aplikací, které jsou na obrazovce otevřené, jako by ZoomText nebyl spuštěn. Musíte být v tomto režimu, jestliže chcete dotykovými gesty ovládat Windows nebo aplikace (včetně panelu nástrojů ZoomTextu). Když je dotykový režim Windows aktivní, ikona se objeví mezi dlaždicemi okna Start s ukazováčkem dole.



- **Dotykový režim ZoomTextu** předává všechna dotyková gesta ZoomTextu. V tomto režimu potřebujete být, když chcete přistupovat k funkcím ZoomTextu, které jsou ovladatelné gesty. V dotykovém režimu ZoomTextu vypadá ikona jako logo ZoomTextu s ukazováčkem pod logem. Ikona navíc pulsuje (rozsvěcuje se a zhasíná), abyste věděli, že je aktivní Dotykový režim ZoomTextu.



Zapnutí a ovládání Dotykové ikony ZoomTextu

V této části se seznámíte s tím, jak zapnout a ovládat Dotykovou ikonu ZoomTextu.

▪ Jak zapnout či vypnout Dotykovou ikonu

V menu **ZoomTextu** zvolíte **Předvolby > Podpora dotykových obrazovek > Zapnout dotykovou ikonu**.

Když je Dotyková ikona zapnutá, zobrazí se u jednoho z okrajů obrazovky. Když je vypnutá, je ikona skryta. Poznámka: Dotyková ikona je skryta také, když je ZoomText vypnutý.

▪ Jak upravit velikost Dotykové ikony

V menu **ZoomTextu** zvolíte **Předvolby > Podpora dotykových obrazovek > Velikost dotykové ikony {size}**.

Dotyková ikona se změní podle vybrané velikosti.

▪ Jak vybrat barevnou šablonu pro Dotykovou ikonu

V menu **ZoomTextu** zvolíte **Předvolby > Podpora dotykových obrazovek > Barva dotykové ikony {color}**.

Dotyková ikona se změní podle vybrané barvy.

▪ **Jak na obrazovce přesunout Dotykovou ikon**

Položte a držte jeden prst na ikoně a přetáhněte jím ikonu na jakékoli místo u okraje obrazovky.

Když zvednete prst z ikony, ikona automaticky přiskočí k nejbližšímu pevnému bodu u okraje určenému pro Dotykovou ikonu.

▪ **Jak se přepínat mezi Dotykovým režimem Windows a Dotykovým režimem ZoomTextu**

Poklepejte jedním prstem na Dotykovou ikonu.

Když je dotykový režim Windows zapnutý, ikona se objeví mezi dlaždicemi okna Start. V Dotykovém režimu ZoomTextu ikona vypadá jako logo ZoomTextu.

Tip! Mezi dotykovými režimy se můžete přepnout jen dočasně podržením jednoho prstu na Dotykové ikoně. Když prstem opustíte Dotykovou ikonu, obnoví se původní dotykový režim. To znamená, že když jste v Dotykovém režimu Windows, můžete se na okamžik přepnout do Dotykového režimu ZoomTextu pro zadání gesta ZoomTextu, a potom se automaticky vrátíte do Dotykového režimu Windows. Naopak, jste-li v Dotykovém režimu ZoomTextu, můžete se na okamžik přepnout do Dotykového režimu Windows pro zadání gesta aktivní aplikace, a potom se automaticky vrátíte do Dotykového režimu ZoomTextu.

Přístup k funkcím ZoomTextu pomocí dotykových gest

V této části se dozvíte jak pomocí Dotykové ikony a gest přistupovat ke klíčovým funkcím ZoomTextu a jak je ovládat. Nezapomeňte, že při provádění těchto gest musí Dotyková ikona fungovat v dotykovém režimu ZoomTextu.

- **Jak zobrazíte uživatelské rozhraní ZoomTextu**

Dvojitý poklep čtyřmi prsty.

- **Jak změníte velikost zvětšení (zvětšit a zmenšit)**

Dvojitý poklep třemi prsty a podržet, pak táhnutím prsty nahoru zvětšujete a táhnutím dolů zmenšujete.

- **Jak rolujete zvětšeným pohledem**

Třemi prsty táhnete po obrazovce.

- **Jak upravíte polohu a velikost zoom okna**

1. Na kartě **Zvětšovač** zvolíte **Okno > Upravit zoom okno**.

Aktivuje se nástroj Upravit a u rámečku okna se objeví úchyty pro změnu velikosti.

2. Pro změnu velikosti okna položte jeden prst na úchyt a táhněte jím, dokud nedosáhnete požadované velikosti.
3. Pro přesunutí okna položte jeden prst dovnitř okna a táhněte jím.
4. Nástroj pro úpravu okna deaktivujete dvojitým poklepem třemi prsty.

- **Jak otevřete náhled**

1. Dvojitým poklepem třemi prsty.

Zvětšení se dočasně vypne a ukáže se Hledáček.

2. Hledáček posunete tak, že jeden prst dáte dovnitř Hledáčku a táhnete jím na požadované místo.
3. Hledáček deaktivujete dvojím poklepem jedním prstem, tím otevřete zvětšený pohled na novém místě.
4. Dvojím poklepem třemi prsty deaktivujete Hledáček a vrátíte se do zvětšeného pohledu na původním místě.

▪ **Jak používat nástroj ŘekniTo**

1. Na kartě **Odečítač** zvolte nástroj ŘekniTo.

Nástroj ŘekniTo se aktivuje.

2. Chcete-li přečíst jedno slovo, na slovo klepněte.
3. Chcete-li přečíst blok slov táhněte diagonálně jedním prstem a označte tak slova, která budete číst. Když označování tažením skončíte, veškerý označený text se přečte.
4. Nástroj ŘekniTo deaktivujete dvojím poklepem třemi prsty.

▪ **Jak pracujete s AppReaderem**

1. Otevřete dokument, webovou stránku nebo zprávu elektronické pošty, kterou chcete přečíst.
2. AppReader spustíte některou z těchto dvou metod:
 - Číst od libovolného slova: Dvojí poklep jedním prstem na slově spustí čtení od vybraného slova.
 - Číst od pozice textového kurzoru: Dvojí poklep dvěma prsty.

AppReader začne číst.

3. Čtení spouštíte a zastavujete nebo navigujete a čtete po slovech, řádcích, větách a odstavcích pomocí dotykových gest AppReaderu pro čtení podle tabulkyníže.
4. Blok slov čtete tak, že diagonálním táhnutím jedním prstem označíte blok slov ke čtení.

Když táhnutí ukončíte, veškerý označený text se přečte.

5. AppReader ukončíte dvojitým poklpeem třemi prsty.

Pokud aplikace obsahuje kurzor, je po ukončení AppReaderu kurzor automaticky umístěn na slovo, které bylo při opuštění AppReaderu zvýrazněné.

Čtecí gesta AppReaderu

Příkaz	Gesto
Spustit/Pozastavit čtení	Klepnutí dvěma prsty
Číst od nového místa	Klepnutí jedním prstem
Přečíst další slovo	Pravé švihnutí jedním prstem
Předchozí slovo	Levé švihnutí jedním prstem
Přečíst aktuální slovo	Dvojitý poklep jedním prstem <i>Poznámka:</i> Opakování tohoto gesta na stejném slově do dvou sekund či dříve bude cyklicky provádět tyto příkazy: přečíst/vyhláskovat/vyhláskovat jmény. Cyklus se přeruší po uplynutí dvou sekund.
Přečíst slovo níže	Švihnutí jedním prstem dolů
Přečíst slovo výše	Švihnutí jedním prstem nahoru
Přečíst další větu	Pravé švihnutí dvěma prsty
Přečíst předchozí větu	Levé švihnutí dvěma prsty
Přečíst další odstavec	Švihnutí dvěma prsty dolů
Přečíst předchozí odstavec	Švihnutí dvěma prsty nahoru

Konec dokumentu	Švihnutí čtyřmi prsty dolů
Začátek dokumentu	Švihnutí čtyřmi prsty nahoru

Funkce Zvětšovače

„Funkce Zvětšovače“ představují všechny vizuální funkce, které jsou dostupné v ZoomTextu Zvětšovač a ZoomTextu Zvětšovač/Odečítač. Tyto funkce zahrnují nastavení úrovně zvětšení, typu zoom okna, zvýraznění a možností pohybu.

- [Panel nástrojů Zvětšovače](#)
- [Úroveň zvětšení](#)
- [Používání zvětšení 1x](#)
- [Rolování zvětšeného obrazu](#)
- [Zoom okna](#)
- [Zvýraznění](#)
- [Aktuální Textové zobrazení](#)
- [Nastavení pohybu](#)

Panel nástrojů Zvětšovače

V panelu nástrojů Zvětšovače jsou tlačítka pro rychlou aktivaci a úpravu nastavení všech funkcí ZoomTextu Zvětšovače. Mnoho z těchto tlačítek jsou tzv. rozdělená tlačítka, která umožňují danou funkci zapnout či vypnout a otevřít menu se souvisejícími volbami. Tlačítka jsou seskupena podle kategorií a pro snadnou identifikaci mají intuitivní ikony a textové popisky.



Karta Zvětšovač

- **Zvětšení.** Nastavuje úroveň zvětšení od 1x do 60x.
- **Okno.** Nastavuje typ zoom okna pro zvětšený pohled. Jaké typy zoom oken jsou dostupné, závisí na tom, zda je systém nastaven pro jeden monitor nebo pro více monitorů v režimu „rozšířit tato zobrazení“.
- **Barvy.** Zapíná či vypíná filtraci barev a otevírá menu pro nastavení filtrace barev. Filtrování barev zlepšuje zřetelnost textu a grafiky, a usnadňuje tak jejich sledování na obrazovce a snižuje zrakovou únavu. Můžete si vybrat z přednastavených barevných šablon, nebo si vytvořit své vlastní nastavení barev.
- **Myš.** Zapíná či vypíná Zvýraznění ukazatele myši a otevírá menu pro nastavení zvýraznění myši. Zvýraznění myši usnadňuje nalezení a sledování ukazatele myši na obrazovce. Můžete si vybrat z přednastavených šablon zvýraznění myši, nebo si vytvořit své vlastní nastavení myši.

- **Kurzor.** Zapíná či vypíná Zvýraznění textového kurzoru a otevírá menu pro nastavení zvýraznění kurzoru. Zvýraznění kurzoru usnadňuje nalezení textového kurzoru na obrazovce a jeho sledování. Můžete si vybrat z přednastavených šablon zvýraznění kurzoru, nebo si vytvořit své vlastní nastavení kurzoru.
- **Fokus.** Zapíná či vypíná Zvýraznění fokus a otevírá menu pro nastavení zvýraznění fokusu. Zvýraznění fokusu vám usnadní nalezení a sledování aktuální položky při procházení menu, dialogy, panely nástrojů a dalšími prvky aplikací pomocí Tabulátoru nebo šipek. Můžete si vybrat z přednastavených šablon zvýraznění fokusu, nebo si vytvořit své vlastní nastavení fokusu.
- **Pohyb.** Rozbalí menu, ze kterého se otevírá dialog Nastavení pohybu, v němž můžete nastavit, jak bude ZoomText rolovat zoom oknem, aby ve zvětšeném pohledu udržel objekty, jako ukazatel myši, textový kurzor, aktuální prvek při pohybu pomocí kláves a další objekty, které se na obrazovce objevují a pohybují.

Upravit zvětšení

ZoomText nabízí zvětšení nastavitelné v širokém rozsahu, takže velikost zvětšení můžete volit podle svých potřeb. Rozsah zvětšení je:

- 1x až 8x v krocích po 1
- 10x až 16x v krocích po 2
- 20x až 36x v krocích po 4
- 42x až 60x v krocích po 6
- Zlomkové úrovně 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x a 4.5x.

Kdykoli můžete zvětšovat klávesovými zkratkami pro zvětšení a zmenšení, pomocí kolečka myši nebo pomocí číselníku Zvětšení na kartě Zvětšovače.

Poznámka: Používáte-li více monitorů s nastaveným typem zoom okna Nezávislé zobrazení lokální nebo Nezávislé zobrazení globální, má zobrazení na každém z monitorů svou vlastní úroveň zvětšení. Proto klávesové zkratky pro velikost, zvětšování pomocí kolečka myši a ovládací prvky pro nastavení velikosti v panelu ZoomTextu vždy nastavují a zobrazují velikost zvětšení pro právě aktivní zobrazení. Zaškrtnutím volby **Používat stejnou úroveň zvětšení ve všech zobrazeních** v dialogu Nastavení více monitorů můžete nastavit, aby se velikost měnila společně v aktivním i neaktivních zobrazeních.

▪ Jak zvýšit či snížit úroveň zvětšení pomocí klávesových zkratk

- Stiskněte klávesové zkratky pro zvýšení nebo snížení úrovně zvětšení:
 - o Pro zvýšení velikosti stiskněte klávesy **Caps Lock + šipka nahoru**.
 - o Pro snížení velikosti stiskněte klávesy **Caps Lock + šipka dolů**.

- **Jak zvýšit či snížit úroveň zvětšení pomocí kolečka myši**
 - Úroveň zvětšení měňte otáčením kolečka myši při současně stisknutých klávesách **Caps Lock + Shift**.
- **Jak zvýšit či snížit úroveň zvětšení pomocí číselníku Velikost**
 - Na kartě **Zvětšovač** upravíte velikost zvětšení číselníkem **Zvětšení** klepnutím na tlačítko nahoru či dolů vpravo v číselníku nebo z klávesnice stiskem šipky nahoru a dolů (když je číselník pod fokusem).


Výběr sady úrovní zvětšování

ZoomText nabízí tři sady úrovní zvětšování. Můžete zvětšovat a zmenšovat pomocí sady Všechny úrovně zvětšení, Jenom oblíbené úrovně zvětšení nebo Jenom celočíselné úrovně.

- **Všechny úrovně zvětšení** nabízejí úplnou sadu úrovní zvětšování. Je to implicitní režim.
 - **Oblíbené úrovně zvětšení** je sada uživatelem vybraných úrovní zvětšování. Mezi své oblíbené úrovně můžete zařadit jakoukoli kombinaci dostupných úrovní zvětšování.
 - V sadě **Celočíselné úrovně** chybí zlomkové velikosti zvětšení.
- **Jak vyberete sadu úrovní zvětšování a jak si vytvoříte Oblíbené úrovně**
 1. Na kartě Zvětšovač odklepněte tlačítko **Zoom okna**, které vypadá jako diagonální šipka vpravo dole ve skupině **Zoom okna**.
Otevře se dialog Nastavení zoom oken.
 2. Přejděte na kartu **Zvětšování**.
 3. V rozbalovacím seznamu **Používat tyto úrovně zvětšení** zvolte sadu úrovní, kterou chcete používat.
 4. Když zvolíte **Jenom oblíbené úrovně zvětšení**, přejdete do seznamu **Oblíbené úrovně zvětšování**, ve kterém zaškrtnete ty

úrovně zvětšování, které chcete používat, a odškrtnete úrovně, které používat nebudete.

5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Zvětšování

Nastavení	Popis
Úrovně zvětšování	
Aktuální úroveň zvětšení	Nastavuje velikost zvětšení. Úrovně zvětšení jsou: od 1x do 8x po kroku 1, od 10x do 16x po kroku 2, od 20x do 36x po kroku 4, od 42x do

	60x po kroku 6 a zlomkové velikosti 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x a 4.5x.
Používat tyto úrovně zvětšení	Zde vyberete sadu úrovní zvětšování, se kterou bude ZoomText pracovat.
Oblíbené úrovně zvětšování	Seznam úrovní se zaškrťáváním oblíbených úrovní zvětšování. Obsah sady změníte pod položkou Jenom oblíbené úrovně zvětšení v rozbalovacím seznamu Používat tyto úrovně zvětšení .

Přizpůsobení zvětšování pomocí kolečka myši


Mnoho aplikací využívá kolečka myši k rolování dokumentu a k provádění dalších činností. Aby ZoomText předešel zasahování do funkcí těchto aplikací, používá kolečko myši v kombinaci s modifikačními klávesami. Ve výchozím nastavení se při zvětšování pomocí kolečka myši používají modifikační klávesy Caps Lock + Shift. Je-li to třeba, můžete nastavit jinou kombinaci modifikačních kláves nebo zvětšování pomocí kolečka myši úplně vypnout.

▪ Jak nastavit zvětšování pomocí kolečka myši

1. Na kartě Zvětšovač odklepněte tlačítko **Zoom okna**, které vypadá jako diagonální šipka vpravo dole ve skupině **Zoom okna**.

Otevře se dialog Nastavení zoom oken.

2. Přejděte na kartu **Zvětšování**.
3. Ujistěte se, že je zaškrtnutá volba **Povolit změnu velikosti kolečkem myši**.
4. Zaškrtněte jednu nebo více modifikačních kláves, které musí být stisknuté, aby kolečko myši měnilo úroveň zvětšení.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Zvětšování

Nastavení	Popis
<i>Zvětšování kolečkem myši</i>	
Povolit změnu velikosti kolečkem myši	Zapne možnost používat kolečko myši ke změně velikosti zvětšení.
Modifikační klávesy	Určuje kombinaci modifikačních kláves používaných pro změnu úrovně zvětšení pomocí kolečka myši. Pro změnu úrovně zvětšení musí být tyto klávesy při otáčení kolečkem myši stisknuté.

Používat zvětšení 1x

Funkce zvětšení 1x vám umožní okamžité přepínání mezi zvětšeným a nezvětšeným zobrazením, aniž byste museli zvětšení měnit po jednotlivých úrovních. Když se přepnete do nezvětšeného zobrazení, všechny další zvětšovací i odečítací funkce ZoomTextu zůstanou aktivní, takže je můžete stále používat, zatímco obrazovka není zvětšená.

▪ Používat zvětšení 1x

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí zvětšení:
Caps Lock + Enter
- V panelu **Zvětšovač** klepněte na tlačítku Zoom 1x pod číselníkem **Zvětšení** nebo přejděte do číselníku Zvětšení a stiskněte **Enter**.

Opakovanými stisky klávesové zkratky zvětšení vypínáte a znovu zapínáte.



Tlačítko pro vypnutí či zapnutí zvětšení

Poznámka: Když se přepnete do zvětšení 1x, můžete pro úpravu zvětšení stále používat příkazy a ovládací prvky pro zvětšování.

Rolování zvětšeného obrazu

Zvětšený obraz ZoomTextu automaticky roluje, aby sledoval pohyb ukazatele myši, textový kurzor a aktivní prvek v aplikaci. Pro rolování v libovolném směru a na libovolné místo na obrazovce můžete také použít klávesové zkratky. Když chcete během rolování číst, je velmi užitečná možnost hladkého rolování při použití klávesových zkratek pro rolování. Klávesové zkratky pro rolování také umožňují okamžitý skok k libovolnému okraji obrazovky nebo doprostřed obrazovky a také uložení jakékoli pozice na obrazovce a návrat na tuto pozici.

▪ Jak rolovat zvětšeným obrazem

Při stisknutí klávesách **Caps Lock + Shift**:

1. Stiskněte šipku v požadovaném směru rolování: **vlevo**, **vpravo**, **Nahoru** nebo **Dolů**.
2. Stiskem stejné šipky rolování zrychlíte. Každý další stisk rychlost zvýší.
3. Stiskem opačné šipky rolování zpomalíte. Každý další stisk rychlost sníží, dokud se rolování nezastaví.
4. Směr rolování změníte stiskem šipky odpovídající požadovanému novému směru.
5. Rolování zastavíte stiskem klávesy **Enter** nebo uvolněním kláves **Caps Lock + Shift**.

▪ Jak skočit k okrajům nebo doprostřed obrazovky

Při stisknutí klávesách **Caps Lock + Ctrl**:

- Stiskněte šipku, která odpovídá požadovanému okraji: **vlevo**, **vpravo**, **Nahoru** nebo **Dolů**.
- Doprostřed obrazovky skočíte stiskem klávesy **Home**.

▪ **Jak uložit pozici zvětšeného pohledu na obrazovce a vrátit se k ní**

Aktuální pozice zvětšeného pohledu může být uložena a později se k ní můžete vrátit pomocí následujících klávesových zkratk:

- Pro uložení pozice zvětšeného pohledu stiskněte **Caps Lock + Ctrl + Page Down**.
- Pro návrat na uloženou pozici zvětšeného pohledu stiskněte **Caps Lock + Ctrl + Page Up**.

Zoom okna

V zoom okně se zobrazuje zvětšený obsah počítačové obrazovky. Zoom okno si můžete představit jako skleněnou zvětšovací lupu, kterou držíte před obrazovkou počítače. V zoom okně vidíte jen část celé obrazovky, avšak rolováním zvětšeného pohledu můžete vidět jakoukoli oblast na obrazovce. Zvětšený obraz automaticky sleduje jakoukoli aktivitu na obrazovce a přesouvá se k ní. Sleduje tak pohyb ukazatele myši, textového kurzoru a fokusu ovládaného klávesnicí.

- [ZoomText s jedním nebo více monitory](#)
- [Volba typu zoom okna](#)
- [Úprava zoom oken](#)
- [Vázaný pohled](#)
- [Zmrazené okno](#)
- [Režim náhledu](#)
- [Správa více monitorů](#)

Práce s jedním nebo více monitory

Používáte-li systém s jedním monitorem nebo s více monitory v režimu „Duplikovat“, můžete nastavit jeden z následujících typů zoom oken: Celé, Překryvné, Lupa, Řádkové a čtyři polohy Děleného okna (Horní, Dolní, Levé a Pravé).

Používáte-li systém s více monitory a režimem „Rozšířit“, můžete nastavit jeden z následujících typů pohledů: Spojený obraz, Klonovaný obraz, Zvětšení 1x, Nezávislé zobrazení lokální a Nezávislé zobrazení globální.

Volba typu zoom okna

Při práci se ZoomTextem si můžete vybírat různá zoom okna. Jaké typy zoom oken jsou dostupné, závisí na tom, zda je systém nastaven pro jeden monitor nebo pro více monitorů v režimu „Rozšířit“.

Poznámka: Toto téma obsahuje popis a pokyny k používání typů zoom oken s více monitory. Další informace o podpoře ZoomTextu pro více monitorů, včetně informací o podporovaném hardwaru, doporučeném nastavení a odstraňování problémů najdete v tématu [Správa více monitorů](#).

▪ Jak nastavit typ zoom okna

1. Na kartě **Zvětšovač** zvolte tlačítko **Okno**.
2. Podle aktuální konfigurace monitorů zvolte položku **Jeden monitor** nebo **Více monitorů**.
3. Zvolte požadovaný typ zoom okna.

Zvětšený obraz na vašich monitorech se změní podle nastaveného typu zoom okna.

Tip! Mezi dostupnými typy zoom oken se také můžete cyklicky přepínat opakovanými stisky klávesové zkratky pro typy zoom oken: **Caps Lock + Z**.

Typ zoom okna si také můžete nastavit v dialogu Nastavení zoom okna na kartě Okno takto:


1. Na kartě **Zvětšovač** zvolte **Okno > Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení zoom okna na kartě Okno.

2. Zvolte požadovaný typ zoom okna.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Okno (při použití jednoho monitoru)



Karta Okno (při použití více monitorů)

Nastavení	Popis
<i>Nastavení pro jeden monitor (nebo jednu aktivní obrazovku)</i>	
Typ pohledu	Určuje typ pohledu při práci s jedním monitorem (nebo při práci s jednou obrazovkou klonovanou na více monitorech). Celé. Zobrazuje zvětšený pohled přes celou obrazovku. Překryvné. Zvětšený pohled zobrazuje v okně posazeném na normální obrazovce. Jeho rozměr a polohu lze měnit.

	Lupa. Lupa je pohyblivé okno na normální obrazovce a připomíná lupu optickou, která zvětšuje vše pod sebou. Lupa automaticky sleduje pohyb ukazatele myši, pohyb kurzoru při psaní a pohyb v aplikacích. Řádkové. Řádkové okno se pohybuje nahoru a dolů po obrazovce jako zvětšovací pravítko, které zvětšuje vše pod sebou. Řádkové okno automaticky sleduje pohyb ukazatele myši, textový kurzor a pohyb v aplikacích. Dělené. Rozdělí obrazovku na dvě části, v jedné bude zobrazován zvětšený obraz a v druhé běžný (nezvětšený) obraz. Zvětšený obraz může být ukotven k libovolné straně obrazovky: nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Další informace o upravování zoom oken najdete v tématu Úprava zoom oken.
Výška řádkového okna podle kurzoru	Prochází-li textový kurzor větším nebo menším textem, výška řádkového okna se textu přizpůsobuje, takže vidíte jen právě aktuální řádek textu.
<i>Nastavení pro více monitorů (s rozšířenými plochami)</i>	
Ukázat plochu Windows jako	Zvolte zobrazení plochy při práci na více monitorech v režimu Rozšířit. Rozšířená plocha. V tomto režimu můžete roztáhnout plochu Windows přes více monitorů. To poskytuje větší pracovní plochu, takže můžete organizovat ikony a aplikace na více monitorech. To je užitečné, když pracujete s několika aplikacemi současně. Jedna plocha. V tomto režimu se plocha Windows ukáže jen na zvětšeném hlavním

	monitoru, zatímco sekundární monitor ukazuje pohled nezvětšený. Všechny ikony a prvky hlavního panelu systému se přesunou na hlavní obrazovku. Taková konfigurace se hodí, když dáváte přednost práci na zvětšené obrazovce a druhou obrazovku používáte jako normální pohled na plochu Windows (z ptáčí perspektivy). Poznámka: Když se z režimu jedné plochy přepnete zpět do režimu Rozšířené plochy, pak ikony a prvky, které se nacházely na sekundární obrazovce, se zpět automaticky nepřemístí. Musíte je na původní obrazovku přemístit ručně.
Typ pohledu:	Určuje typ zvětšeného pohledu při práci s více monitory v režimu „Rozšířit“. Spojený obraz. Zobrazuje jediný spojený zvětšený obraz, který je rozprostřen přes všechny monitory. Zvětšený pohled sleduje aktivitu na celé rozšířené ploše a roluje k ní. <i>Spojený obraz je určen těm uživatelům, kteří chtějí použít dva monitory k vytvoření jednoho velkého zvětšeného zobrazení.</i> Klonovaný obraz. Na dvou či více monitorech se zobrazuje stejný zvětšený obraz. Zvětšený obraz sleduje aktivitu na celé rozšířené obrazovce a roluje k ní. Poznámka: Klonované zobrazení je dostupné, jen když je na všech monitorech nastavené stejné rozlišení obrazovky a stejná orientace (na výšku, na šířku).

Klonované zobrazení je navrženo pro situace, kdy dva nebo více uživatelů potřebují sledovat stejný zvětšený obraz na samostatných monitorech.

Zvětšení 1x. Na hlavním displeji zobrazuje zvětšený obraz a na sekundárním displeji nezvětšený obraz (zvětšení 1x). Zvětšený obraz sleduje aktivitu na celé obrazovce a roluje k ní.

Poznámka: Při používání více monitorů v režimu „Rozšířit tato zobrazení“ označují Windows jeden z monitorů jako „hlavní monitor“. To je monitor, na kterém se zobrazují ikony plochy, Hlavní panel, Start menu a přepínání úloh. Který monitor bude vaším hlavním monitorem, můžete nastavit v dialogu Rozlišení zobrazení, který můžete otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši do prázdné části plochy a klepnutím na položku **Rozlišení obrazovky**.

Zobrazení Zvětšení 1x je určeno uživatelům, kteří chtějí sledovat zvětšený pohled i nezvětšenou obrazovku. Zvětšení 1x je také ideální v situacích, kdy spolu v jednom systému pracují slabozraký a normálně vidící uživatel. Slabozraký uživatel sleduje zvětšený obraz, zatímco normálně vidící uživatel sleduje obraz v běžné velikosti.

Nezávislé zobrazení lokální. Zobrazuje na každém monitoru nezávislý zvětšený obraz. Na každém monitoru se zvětšuje jen plocha tohoto monitoru. Jinými slovy, monitor 1 bude zobrazovat jen plochu 1 a monitor 2 bude zobrazovat jen plochu 2 atd.

V režimu Nezávislé zobrazení lokální:

- Je vždy aktivní a pohybuje se jen zobrazení na jednom monitoru.
- Když se ukazatel myši nebo aplikační fokus přesune z jedné plochy na druhou, přepne se automaticky i aktivní zobrazení na příslušný monitor. Aktivní monitor můžete také kdykoli přepnout stiskem klávesové zkratky pro přepínání mezi monitory: **Caps Lock + V**. Když klávesu pro přepínání aktivní obrazovky podržíte, zůstanou zvětšené pohledy uzamčeny na svých místech. V tomto uzamčeném stavu můžete přesouvat myš a jakékoli objekty, které myší přetahujete, ze zvětšeného pohledu na jednom monitoru přímo do zvětšeného pohledu na druhém monitoru.
- Ve výchozím nastavení má každé zobrazení nastavenou svou vlastní velikost zvětšení, a ta je nastavitelná, jen když je zobrazení aktivní. Proto klávesové zkratky pro velikost, zvětšování pomocí kolečka myši a ovládací prvky pro nastavení velikosti v panelu ZoomTextu vždy nastavují a zobrazují velikost zvětšení pro právě aktivní zobrazení. Zaškrtnutím volby „Používat stejnou úroveň zvětšení ve všech zobrazeních“ v dialogu Nastavení více monitorů můžete nastavit, aby se velikost měnila společně v aktivním i neaktivních zobrazeních.

Nezávislé zobrazení lokální je určeno uživatelům, kteří potřebují oddělené zvětšené zobrazení každé

plochy, kde je každé zobrazení svázáno s určitou plochou a nemůže ji opustit.

Nezávislé zobrazení globální. Zobrazuje na každém monitoru nezávislý zvětšený obraz. Na každém monitoru může být zvětšený obraz z jakékoli plochy. Jinými slovy, všechny monitory mohou zvětšovat obsah své vlastní plochy nebo plochy jakéhokoli dalšího monitoru.

V režimu Nezávislé zobrazení globální:

- Je vždy aktivní a pohybuje se jen zobrazení na jednom monitoru. Když se ukazatel myši nebo aplikační fokus přesune z jedné plochy na druhou, zobrazí se v aktivním zobrazení tato plocha. Pro přepínání aktivního monitoru použijte klávesovou zkratku: **Caps Lock + V**. Když klávesu pro přepínání aktivní obrazovky podržíte, zůstanou zvětšené pohledy uzamčeny na svých místech. V tomto uzamčeném stavu můžete přesouvat myš a jakékoli objekty, které myší přetahujete, ze zvětšeného pohledu na jednom monitoru přímo do zvětšeného pohledu na druhém monitoru.
- Ve výchozím nastavení má každé zobrazení nastavenou svou vlastní velikost zvětšení, a ta je nastavitelná, jen když je zobrazení aktivní. Proto klávesové zkratky pro velikost, zvětšování pomocí kolečka myši a ovládací prvky pro nastavení velikosti v panelu ZoomTextu vždy nastavují a zobrazují velikost zvětšení pro právě aktivní zobrazení. Zaškrtnutím

	volby „Používat stejnou úroveň zvětšení ve všech zobrazeních“ v dialogu Nastavení více monitorů můžete nastavit, aby se velikost měnila společně v aktivním i neaktivních zobrazeních. <i>Nezávislé zobrazení globální je určeno uživatelům, kteří potřebují současně sledovat více zvětšených míst ze stejné aplikace nebo stejné plochy.</i>
Možnosti více monitorů	Otevře dialog Nastavení více monitorů, ve kterém můžete vybírat a konfigurovat možnosti výstupu ZoomTextu na více monitorů.
Nastavení zobrazení systému Windows	Otevře volby Přizpůsobení displeje v nastavení Windows.

Úprava zoom oken

ZoomText nabízí výběr několika typů zoom oken, které zabírají celou obrazovku nebo jenom její část. Zoom okna, která zvětšují část obrazovky jsou: Překryvné, Lupa, Řádkové a Dělené. Při práci v zoom okně, které zabírá jen část obrazovky, můžete upravit velikost okna nebo je přemístit na jiné místo obrazovky.

▪ Jak upravit rozměr a polohu zoom okna

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Okno** nebo přejděte do tlačítka **Okno** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Okno** zvolte **Upravit zoom okno**.

Aktivuje se nástroj Upravit a u rámečku okna se objeví úchyty pro změnu velikosti.

3. Velikost okna změníte tažením myši za jakýkoli z úchytů.
4. Okno přesunete kliknutím dovnitř okna a tažením myši.
5. Obsah okna můžete rolovat tažením myši uvnitř okna při současně stisknuté klávese **Ctrl**.
6. Nástroj Upravit ukončete kliknutím pravým tlačítkem myši nebo stiskem **Esc**.

Poznámka: Nástroj Upravit můžete také aktivovat stiskem klávesové zkratky pro úpravu zoom okna: **Caps Lock + A**.

Vázaný pohled

Když pracujete ve větším zvětšení, pak často dochází k aktivitám, které se odehrávají mimo zvětšený pohled. Příkladem může být vyhledávání přes menu Start, kdy ve zvětšeném pohledu vidíte text zadávaný do pole pro vyhledávání, ale už nevidíte výsledky, které se ukazují někde jinde na obrazovce. Chcete-li je vidět, musíte k výsledkům odrolovat, což je nepohodlné a časově náročné.

V takové situaci je Vázaný pohled užitečný. Otevře nové okno ve zvětšeném pohledu a to zobrazí výstup, výsledky nebo volby v souladu s prováděnou akcí. V příkladu vyhledávání přes menu Start se první výsledek v seznamu výsledků může objevit ve Vázeném okně vedle pole Hledat. Jak rolujete v seznamu šipkami dolů a nahoru, sleduje Vázené okno seznam a ukazuje další výsledky.

Vázaný pohled je k dispozici v ZoomTextu a ve Fusionu. Nyní podporuje tyto scénáře, v dalších aktualizacích jich pak bude více: vyhledávání ve Start menu Windows, řádek vzorců Excelu, pole komentáře ve Wordu a seznam odkazů na internetové stránky (jen Fusion). Tyto scénáře jsou aktivní ve výchozím nastavení. Viz [Uspořádání Vázaného pohledu](#), kde najdete další informace.

Poznámka: Vázaný pohled lze používat s těmito typy zoom oken: **Celé**, **Dělené**, **Lokální na více monitorech**, **Klonované**, **Spojené** a **Zoom 1x**.

▪ Jak aktivujete a deaktivujete Vázaný pohled

1. Na kartě **Zvětšovač** v rozhraní ZoomTextu či Fusionu zvolte tlačítko **Okno**.
2. Zvolte **Vázaný pohled**.
3. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout**.


▪ Jak změníte nastavení Vázaného pohledu

1. Na kartě **Zvětšovač** v rozhraní ZoomTextu či Fusionu zvolte tlačítko **Okno**.

2. Zvolte **Vázaný pohled**.
3. Zvolte **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení zoom okna na kartě Vázané.

4. Podle potřeby změňte nastavení Vázaného pohledu.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Vázané

Uspořádání Vázaného pohledu

Uspořádání (scénáře) Vázaného pohledu jsou předdefinované akce, které můžete v ZoomTextu a Fusionu provést. V nastavení Vázaného pohledu můžete jednotlivé scénáře zapnout a vypnout.

Vázaný pohled aktuálně podporuje vyhledávání ve Start menu Windows, řádek vzorců Excelu, pole komentáře ve Wordu a seznam odkazů na internetové stránky (jen Fusion). Tyto položky jsou ve výchozím stavu zapnuté.

▪ Jak zapnete a vypnete scénáře

1. Na kartě **Zvětšovač** v rozhraní ZoomTextu či Fusionu zvolte tlačítko **Okno**.
2. Zvolte **Vázaný pohled**.
3. Zvolte **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení zoom okna na kartě Vázané.

4. V seznamu Uspořádání Vázaného pohledu položky zaškrtněte či odškrtněte.
5. Stiskněte **OK**.

Následující příklady ukazují, jak Vázaný pohled používat.

Vyhledávání ve Start menu Windows

Když píšete do pole Hledat ve Start menu Windows, pozorujete, že ve zvětšeném pohledu nevidíte první výsledky hledání. Když však zapnete Vázaný pohled, výsledek s nejlepší shodou se ukáže v okně vedle pole Hledat. Výsledek můžete odkliknout nebo můžete rolovat v seznamu šipkami nahoru a dolů, takže vidíte i další výsledky.

Následující zkratky jsou k dispozici pro Vázaný pohled k menu Start ve Windows:

- Vázaný pohled rozbalíte či sbalíte stiskem **CAPS LOCK+T**.

- Po stisku **CAPS LOCK+SHIFT+T** vidíte výsledky hledání z horní části seznamu.

Řádek vzorců Excelu

Vázaný pohled je k dispozici při práci se vzorci v listu Excelu. V Excelu se zobrazí vzorec v aktuální buňce nahoře v pracovním listu v řádku vzorců. Toto místo je vzdálené od aktuální buňky. Vázaný pohled vzorec zobrazí vedle buňky pod fokusem, takže ho vidíte spolu s buňkou. Do řádku vzorců přejdete kliknutím v řádku vzorců nebo stiskem **CAPS LOCK+SHIFT+T**.

Jindy zas třeba chcete číst tabulku Excelu bez zobrazovaných vzorců. V takovém případě vypnete či zapnete Vázaný pohled kombinací **CAPS LOCK+T**. Pro Excel se okno Vázaného pohledu sbaluje ve výchozím nastavení.

Následující zkratky jsou k dispozici pro Vázaný pohled k listu Excelu:

- Okno Vázaného pohledu rozbalíte či sbalíte: **CAPS LOCK+T**.
- Ukázat řádek vzorců: **CAPS LOCK+SHIFT+T**

Komentáře v Microsoft Wordu

Když sdílíte dokument Wordu, mohou další uživatelé chtít přidat komentáře k dokumentu. Oblast s komentářem je umístěna vpravo na vzdálené straně dokumentu. Vázaný pohled ukáže komentář vedle textu, k němuž patří. Není pak nutné rolovat přes celou obrazovku a pak zpátky, chcete-li komentář najít a přečíst.

Následující zkratky jsou k dispozici pro Vázaný pohled pro Word:

- Okno Vázaného pohledu rozbalíte či sbalíte: **CAPS LOCK+T**.
- Ukázat komentář: **CAPS LOCK+SHIFT+T**
- Návrat k textu, k němuž se komentář vztahuje: **ESC**

Seznam odkazů ve Fusionu (jen Fusion)

Když ve Fusionu čtete internetovou stránku, pak stiskem **INSERT+F7** zobrazíte seznam odkazů na stránce. Se zapnutým Vázaným pohledem se při procházení seznamu ukazuje aktuální URL odkazu vedle položky seznamu. Odkaz lze zvolit odkliknutím nebo stiskem **ENTER**.

Následující zkratky jsou k dispozici pro Vázaný pohled k seznamu odkazů ve Fusionu:

- Okno Vázaného pohledu rozbalíte či sbalíte: **CAPS LOCK+T**.
- Ukázat URL odkazu: **CAPS LOCK+SHIFT+T**
- Otevřít seznam odkazů: **INSERT+F7**

Nastavení	Popis
<i>Nastavení Vázaného pohledu</i>	
Zapnout Vázaný pohled	Zapne a vypne funkci Vázaný pohled.
Barva ohraničení	Nastaví barvu ohraničení okna Vázaného pohledu.
Uspořádání vázaného pohledu	Zapne a vypne scénáře podporované Vázaným pohledem.

Zmrazené okno

Ve zvětšeném pohledu není možné vidět celou obrazovku najednou. Důsledkem je, že takové oblasti jako hodiny a menu Start nelze vidět najednou, protože se nacházejí na opačných stranách obrazovky. Zmrazený pohled tento problém řeší tím, že dovoluje tahat oknem po části obrazovky, kterou chcete sledovat. Když jste výběr ukončili, zmrazený pohled se automaticky objeví nad oknem celé obrazovky a ukazuje vybranou oblast. Zoom okno typu Celé přitom dále normálně funguje, sleduje aktivitu na obrazovce a umožňuje vám pohybovat se na libovolné místo na obrazovce a pracovat tam.

Můžete vytvořit až čtyři zmrazené pohledy a umístit je kamkoli na obrazovce. Násobné pohledy se mohou ukazovat současně. Například můžete vytvořit pohled na ikonu ZoomTextu umístěnou v systémové liště a přetáhnout jej do oblasti obrazovky, kde se k ní snáze dostanete. To vám umožní rychle otevřít rozhraní ZoomTextu z tohoto pohledu místo rolování myši na systémovou lištu a klikání na ikonu aplikace. Jiným příkladem je vytvoření pohledu na hodiny, které se nacházejí v oznamovací oblasti. A opět, pohled můžete umístit na obrazovce tak, aby byl vždycky vidět. Oba pohledy lze zobrazovat současně.

▪ Jak vytvoříte Zmrazený pohled

1. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Při práci s jedním monitorem si nastavte zoom okno **Celé**.
 - Při práci na více monitorech nastavte typ zoom okna **Rozšířit**, **Duplikovat**, **Zoom 1x** nebo **Globálně**.
2. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Okno** nebo přejděte do tlačítka **Okno** a stiskněte klávesu šipka dolů.
3. V menu Okno zvolte **Zmrazené okno > Nové**.


Aktivuje se nástroj Zmrazit.



Nástroj Zmrazit


Poznámka: Můžete definovat až čtyři Zmrazená okna. Kdybyste chtěli vytvořit páté zmrazené okno, musíte nejprve zrušit některé existující zmrazené okno.

4. Pohybuje ukazatelem myši, dokud oblast, kterou chcete zmrazit, neodroluje do pohledu.
5. Podržte stisknuté levé tlačítko myši, táhnutím vymezte obdélníkovou oblast zmrazeného okna a tlačítko uvolněte.



Nástroj výběru zmrazeného okna

Jakmile je oblast definována (uvolníte tlačítko myši), objeví se Zmrazené okno s úchyty pro změnu velikosti.



Úprava orámování zmrazeného okna

6. Tažením myši za jakýkoli z úchytů upravte velikost okna. Kliknutím dovnitř okna a tažením myši okno podle potřeby přesuňte. Podržením **Ctrl** a tažením vnitřku okna rolujete obsahem okna.
7. Nástroj Zmrazené deaktivujete pravým kliknutím nebo klávesou **ESC**.

Poznámka: Polohu a velikost Zmrazeného okna můžete měnit pomocí [nástroje Upravit](#).

8. Další zmrazená okna vytvoříte opakováním kroků 1-7. Celkem můžete mít až čtyři zmrazená okna.

Poznámka: Kdybyste se pokusili přidat páté zmrazené okno, otevře se dialog nastavení zmrazených oken. Musíte pak nejprve zrušit alespoň jedno zmrazené okno ze seznamu, než přidáte okno nové.

9. Změny v nastavení zmrazených oken uložíte z menu **ZoomTextu** volbou **Konfigurace > Uložit jako výchozí**.

▪ **Jak Zmrazené okno zapnout či vypnout**

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Stisknete zkratku pro aktivaci/deaktivaci zmrazeného okna:
 - o CAPS LOCK+CTRL+1 pro zmrazené okno 1
 - o CAPS LOCK+CTRL+2 pro zmrazené okno 2
 - o CAPS LOCK+CTRL+3 pro zmrazené okno 3
 - o CAPS LOCK+CTRL+4 pro zmrazené okno 4
- Na kartě **Zvětšovač** v rozhraní zvolte **Okno > Zmrazené okno** a pak v seznamu oken vybrané okno zapněte či vypněte.

▪ **Zrušit zmrazené okno klávesovou zkratkou**

1. Tiskněte CAPS LOCK+A dokud to zmrazené okno, které chcete zrušit, není vybrané.
2. Stiskněte DELETE.

Ukáže se nástroj Zmrazené.

3. Stiskněte ESC.
4. Další zmrazená okna zrušíte opakováním kroků 1-3.

▪ **Zrušit zmrazené okno z nastavení zmrazených oken**

1. Na kartě **Zvětšovač** v rozhraní zvolte **Nastavení zoom okna** tlačítkem, které je v pravém dolním rohu skupiny **Zoom okna**.

Otevře se dialog Nastavení zoom okna.

2. Přejděte na kartu **Zmrazené**.
3. Vyberte zmrazené okno v seznamu Okna a odklepněte tlačítko **Smazat**.
4. Další zmrazená okna zrušíte opakováním kroků 1-3.

▪ **Jak přesunete okno Zmrazené mezi více monitory.**

Poznámka: Zmrazená okna lze přesouvat mezi monitory jen při typu zoom okna nastaveném na Rozšířené.

1. Tiskněte **CAPS LOCK+A**, dokud není vybrané zmrazené okno, které chcete přesunout.

Tím aktivujete nástroj Výběr zmrazeného okna.

2. Umístěte nástroj Výběr zmrazeného okna dovnitř zmrazeného okna a přetáhněte je na jiný monitor.
3. Nástroj deaktivujete pravým kliknutím nebo klávesou **ESC**.
4. Nové umístění zmrazeného okna uložíte z menu **ZoomTextu** volbou **Konfigurace > Uložit jako**.


▪ **Jak si zmrazený pohled přizpůsobíte**

1. Na kartě **Zvětšovač** odklepněte tlačítko **Nastavení zoom okna**, které vypadá jako diagonální šipka vpravo dole ve skupině **Zoom okna**.

Otevře se dialog Nastavení zoom oken.

2. Přejděte na kartu **Zmrazené**.
3. Vyberte zmrazené okno v seznamu Okna a proveďte některou z těchto akcí:

- o Přiřaďte jméno
 - o Zvolte úroveň zvětšení
 - o Zvolte, zda ukazatel myši má být před nebo za zmrazeným oknem. Když bude před oknem, můžete odklikávat a pracovat s položkami ve zmrazeném okně. Když bude za oknem, můžete jen prohlížet obsah zmrazeného okna.
4. Další zmrazená okna si přizpůsobíte opakováním kroků 1-3.
 5. Stiskněte tlačítko **OK**.
 6. Změny v nastavení zmrazených oken uložíte z menu **ZoomTextu** volbou **Konfigurace > Uložit jako výchozí**.



Karta Zmrazené

Nastavení	Popis
<i>Nastavení zmrazeného okna</i>	
Okna	Ukazuje seznam zmrazených oken. Zaškrtnutím položky zmrazené okno aktivujete. Zrušením zaškrtnutí zmrazené okno deaktivujete.
Upravit	Změní velikost a umístění zmrazeného okna.
Smazat	Smaže vybrané zmrazené okno.
Nové	Aktivuje nástroj Zmrazené.
Jméno	Přejmenuje vybrané zmrazené okno.
Úroveň zvětšení	Nastaví velikost zvětšení ve vybraném zmrazeném okně. Automaticky napevno: Nastaví velikost zvětšení ve zmrazeném okně stejnou, jaká je v ZoomTextu. Další úrovně zvětšení jsou: 1x až 8x v krocích po 1, 10x až 16x v krocích po 2, 20x až 36x v krocích po 4x, 42x až 60x v krocích po 6 a zlomkové úrovně 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.25x, 2.5x, 2.75x, 3.5x a 4.5x.
Ukazatel myši	Nastaví ukazatel myši, aby se objevoval před nebo za vybraným zmrazeným oknem. Když bude před oknem, můžete odklikávat a pracovat s položkami ve zmrazeném okně. Když bude za oknem, můžete jen prohlížet obsah zmrazeného okna.
Zkratky přepnutí	Ukáže klávesovou zkratku přiřazenou vybranému zmrazenému oknu. Novou

	zkratku přiřadíte v dialogu Příkazové klávesy ZoomTextu .
--	---

Příkazy zmrazeného okna

Příkaz	Klávesové zkratky
Vytvořit nové zmrazené okno	CAPS LOCK+N
Upravit rozměr a umístění zmrazeného okna	CAPS LOCK+A
Smazet zmrazené okno	CAPS LOCK+A (pro výběr zmrazeného okna) a pak stisknout DELETE
Zapnout a vypnout zmrazená okna 1...4	CAPS LOCK+CTRL+1...4
Vytvořit konkrétní zmrazené okno	CTRL+ALT+SHIFT+1...4 Tyto zkratky jsou ve výchozím nastavení neaktivní. Můžete je aktivovat v dialogu Příkazové klávesy ZoomTextu

Režim náhledu a hledáček

Režim náhledu vám ukazuje oblast obrazovky, která byla právě zvětšená, a umožňuje vybrat jinou oblast, kterou chcete zvětšit. V režimu náhledu se zvětšení vypne a objeví se hledáček na pozadí normální obrazovky. Pohybem ukazatele myši posunujete Hledáček po nezvětšené obrazovce a můžete tak vybrat novou oblast pro zvětšování.

▪ Jak používat režim náhledu

1. Proved'te jeden z následujících kroků:

- Na kartě **Zvětšovač** zvolte **Okno > Režim náhledu**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí režimu náhledu: **Caps Lock + O**

Zvětšení je dočasně vypnuto a ukáže se Hledáček.

2. Přesuňte Hledáček do požadovaného místa obrazovky.

3. Kliknutím levým tlačítkem myši zapněte zvětšení na novém místě.

Zvětšení se obnoví s pohledem na novou vybranou část obrazovky.

Vzhled hledáčku lze volit ze široké škály tvarů a barev. Hledáček lze též aktivovat v normálních (nezvětšených) částech obrazovky při práci v zoom okně typu Překryvné nebo Dělené.


▪ Jak Hledáček nastavíte

1. Na kartě **Zvětšovač** odklepněte zlačitko **Okno** a zvolte **Nastavení**

Otevře se dialog Nastavení zoom okna, vyberte kartu Hledáček.

2. Upravte nastavení hledáčku, jak potřebujete.

3. Tlačítkem **OK** potvrdíte změny.



Karta Hledáček

Nastavení	Popis
<i>Nastavení Hledáčku</i>	
Tvar hledáčku	Nastavuje tvar hledáčku: Blok, Invertovaný blok, Obrys bloku a Kříž.
Barva	Nastavuje barvu hledáčku.
Průhlednost	Nastavuje průhlednost hledáčku. Úroveň průhlednosti ovlivňuje, jak moc bude hledáček viditelný původní obraz pod ním.

Zobrazit hledáček v zoom oknech Překryvné, Dělené a bez zvětšení	Zapne zobrazení Hledáčku na nezvětšené části obrazovky v zoom oknech Překryvné, Dělené a bez zvětšení.
Blikající hledáček	Zapne či vypne blikání hledáčku.
Frekvence	Nastavuje frekvenci blikání hledáčku v sekundách (od 0.5 do 5 v krocích po 0.5).

Správa více monitorů

V části „Zoom okna“ jste se dozvěděli, jaká zoom okna jsou dostupná a jak okno nastavit.

Tato část obsahuje informace jak v ZoomTextu nastavit podporu více monitorů, jak nastavit systém s více monitory, aby co nejlépe fungoval se ZoomTextem, a jak odstraňovat problémy souvisejícími s podporou ZoomTextu pro více monitorů.

Podpora ZoomTextu pro více monitorů v režimu „Rozšířit“ aktuálně funguje se dvěma monitory. Podpora pro tři či více monitorů bude přidána v budoucí verzi.

Poznámka: Informace k nastavení systému pro více monitorů najdete na webových stránkách společnosti Microsoft pro vaši verzi Microsoft Windows.

- [Nastavení více monitorů](#)
- [Podporovaný hardware](#)
- [Doporučené konfigurace](#)
- [Konfigurace obrazovek](#)
- [Automatické přizpůsobení](#)
- [Chování ZoomTextu při více monitorech](#)
- [Odstraňování problémů](#)

Nastavení více monitorů

Dialog Nastavení více monitorů nabízí řadu možností, jak se zoom okna chová při práci na více monitorech. Chováním zvětšených pohledů se rozumí, jak se může přesouvat ukazatel myši mezi plochami a monitory a jak se na jednotlivých monitorech používá zvětšování a zvýrazňování.

Poznámka: Popis typů zoom oken, které jsou dostupné při použití více monitoru, najdete v tématu [Volba typu zoom okna](#).

▪ Jak upravit nastavení více monitorů


1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Okno** nebo přejděte do tlačítka **Okno** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Okno** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení zoom oken.

3. Přejděte na kartu **Okno**.
4. V sekci Nastavení pro více monitorů odklepněte tlačítko **Možnosti více monitorů...**

Otevře se dialog Nastavení více monitorů.

5. Upravte nastavení více monitorů, jak potřebujete.
6. Odlepněte **OK**.



Dialog Nastavení více monitorů

Nastavení	Popis
<i>Při přecházení myši mezi plochami</i>	
Bránit myši v přechodu přes hranici po dobu:	Brání ukazateli myši v přechodu mezi plochami, dokud myš netlačí na hranici mezi plochami po dobu delší, než je nastavena v sousedním rozbalovacím seznamu. Poznámka: Když je tato volba zapnutá, můžete s myší přejít okamžitě, když jejím ukazatelem dvakrát rychle po sobě klepnete do hranice.
Zobrazovat označení hranice mezi plochami:	Hranici mezi plochami označí způsobem vybraným v sousedním rozbalovacím seznamu. Označení hranice vám pomůže v orientaci při používání rozšířeného zobrazení.

Zvukem signalizovat dotyk nebo překročení hranice myši	Dvojice zvukových signálů upozorní, kdy ukazatel myši narazí na hranici mezi plochami nebo když ji překročí.
Použít tyto zvuky:	Nastavuje zvukové signály, které se ozývají, když se ukazatel myši dotkne hranice mezi plochami nebo když ji překročí. Lze vybírat ze čtyř sad zvuků.
Hlasitost zvuku:	Nastavuje hlasitost zvukových signálů.
<i>Při více zvětšených pohledech</i>	
Používat stejnou úroveň zvětšení ve všech pohledech	V režimech Nezávislé zobrazení lokální a Nezávislé zobrazení globální toto nastavení znamená, že na aktivních i neaktivních obrazovkách se bude úroveň zvětšení měnit vždy současně a na všech obrazovkách stejně. Při úpravě zvětšení na aktivní obrazovce se stejně mění i zvětšení na všech neaktivních obrazovkách.
Přepínat aktivní obrazovku klávesou:	Zobrazuje klávesovou zkratku přiřazenou pro přepínání aktivní obrazovky v režimech Nezávislé zobrazení lokální a Nezávislé zobrazení globální.
<i>Další nastavení</i>	
Kde bude aktivní zvýrazňování:	Nastavuje obrazovky, na kterých bude aktivní zvýrazňování.

Podporovaný hardware pro práci na více monitorech

Podpora ZoomTextu pro více monitorů bude fungovat s většinou zobrazovacích technologií určených pro systém Windows. Těmito podporovanými technologiemi se rozumí grafické adaptéry, monitory a projektory a připojení monitoru (tj. VGA, DVI, HDMI a DisplayPort). Když systém už pracuje s více zobrazovacími jednotkami v režimu „Rozšířit“, bude ve většině případů dobře fungovat i podpora ZoomTextu pro těchto více monitorů. Pokud se setkáte s problémem při podpoře více monitorů v ZoomTextu, podívejte se do oddílu "Odstraňování problémů" v této kapitole nebo požádejte o pomoc Freedom Scientific či svého prodejce.

Doporučené nastavení monitorů

Podpora ZoomTextu pro více monitorů funguje s většinou značek a modelů počítačových monitorů (a projektorů), včetně sad monitorů o různé fyzické velikosti a rozlišení obrazovky. Nicméně, chcete-li dosáhnout nejvyšší úrovně kvality zobrazení na více monitorech, komfortu práce a produktivity, věnujte pozornost následujícím doporučením.

Velikost, orientace a zarovnání monitorů

Nejlepší výsledky dávají monitory, které si odpovídají, jsou stejně fyzicky orientované a na stole umístěné vedle sebe. Když potom v nastavení Windows Systém > Obrazovka uspořádáte monitory stejně jako na stole, budete se moci ukazatelem myši intuitivně a snadno přesouvat z jednoho monitoru na druhý, jakoby to byla jedna obrazovka. Pokyny k uspořádání monitorů najdete v tématu [Nastavení obrazovek pro podporu více monitorů](#).

Velikost, orientace a zarovnání monitorů jsou obzvláště důležité při práci ve spojeném zvětšeném obrazu, kdy se na různých monitorech zobrazují sousedící části zvětšeného obrazu. Pokud si monitory nebudou odpovídat ve velikosti, orientaci a zarovnání, bude pohled na zvětšený obraz v režimu Spojeného obrazu spíše matoucí.

Rozlišení obrazovky

Aby byl zvětšený obraz co nejostřejší, doporučujeme pro všechny monitory nastavit jejich nativní rozlišení. Používání jiného než nativního rozlišení snižuje kvalitu obrazu i bez zvětšování a při zvětšování pak nastává další degradace kvality. **Poznámka:** Toto doporučení platí i při používání jediného monitoru.

Nastavení obrazovek pro podporu více monitorů

Aby bylo možné používat podporu ZoomTextu pro více monitorů, musí být monitory připojeny, povoleny v systému a nastaveny takto:

- V dialogu Systém > Obrazovka musí být monitory nastaveny do režimu „Rozšířit tato zobrazení“.
- V dialogu Systém > Obrazovka musí být monitory správně uspořádány.
- V režimu Rozšířit by měly monitory být uspořádané tak, aby to odpovídalo jejich fyzickému uspořádání na stole.

Pokyny k provedení všech těchto úprav jsou uvedeny dále.

▪ **Jak nastavit monitory do režimu „Rozšířit tato zobrazení“**

Do režimu „Rozšířit tato zobrazení“ můžete monitory nastavit následujícími způsoby:

Způsob 1: Pomocí klávesové zkratky pro Přepínač zobrazení: **Windows + P**.

- Stisknete-li klávesovou zkratku **Windows + P**, otevře se panel Přepínače zobrazení. V něm můžete opakovanými stisky kláves **Windows + P** nebo šipkami vlevo a vpravo cyklicky procházet několika možnostmi zobrazení. Jakmile přejdete na volbu **Rozšířit**, stiskněte klávesu **Enter**.

Způsob 2: V dialogu Systém > Obrazovka:

1. Pravým tlačítkem myši klikněte do prázdné plochy představující monitor a jděte na seznam **Promítat** vpravo.

Rozbalí se seznam Promítat.

2. V seznamu vyberte **Rozšířit tato zobrazení**. Může se zobrazit dialog s dotazem, zda chcete zachovat upravené nastavení monitoru. Zvolte **Ponechat změny**.

Poznámka: Podpora ZoomTextu pro více monitorů funguje také při použití kombinace monitor a projektor, když jsou nastaveny do režimu „Rozšířit tato zobrazení“.

▪ **Jak uspořádat a zarovnat monitory pro rozšířené zobrazení**

Monitory pro rozšířené zobrazení můžete uspořádat a zarovnat takto:

1. Pravým tlačítkem myši klikněte do prázdné plochy představující monitor a potom klikněte na **Identifikovat**.

Nabídne se možnost změnit pořadové číslo a uspořádání monitorů. Na obrazovce je graficky naznačeno, jak jsou monitory aktuálně uspořádány a zarovnány.

2. Pomocí myši monitory přetáhněte tak, aby jejich uspořádání odpovídalo tomu, jak jsou fyzicky umístěné na stole, a potom zarovnejte stejné monitory podle následujících pravidel.
 - Pokud jsou monitory umístěné vedle sebe, musí být zarovnány buď horní, nebo dolní okraje monitorů.
 - Pokud jsou monitory umístěné nad sebou, musí být zarovnány buď levé, nebo pravé okraje monitorů.
3. Klikněte na tlačítko **Použít** nebo **OK**. Může se zobrazit dialog s dotazem, zda chcete zachovat upravené nastavení monitoru. Pokud se tento dialog zobrazí, zvolte **Ponechat změny**.

Automatické přizpůsobení změnám monitorů

ZoomText automaticky detekuje všechny změny zobrazovacích jednotek, tedy:

- Přidání či odebrání zobrazovací jednotky.
- Povolení či zakázání zobrazovací jednotky.
- Změny rozlišení obrazovky zobrazovací jednotky.
- Změny v relativním umístění a orientaci zobrazovací jednotky.
- Změny v zobrazování zobrazovací jednotkou — tj. Rozšířit, Duplikovat, Jenom obrazovka {n}.

Tyto změny jsou detekovány při spuštění ZoomTextu a při jeho běhu. Když je detekována změna, ZoomText se automaticky vrátí k nastavení naposledy použitému při takové konfiguraci monitorů. Pokud jste dotyčnou konfiguraci monitorů nikdy dříve nepoužili, použije ZoomText výchozí nastavení. Zde je několik příkladů, jak se ZoomText přizpůsobí detekovaným změnám monitorů:

- Když ZoomText zjistí přechod z jednoho na více monitorů v režimu Rozšířit, přepne se automaticky na poslední použitý typ zoom okna pro více monitorů. Pokud jsou monitory v režimu Rozšířit nastaveny poprvé, zapne ZoomText výchozí typ zoom okna pro více monitorů, což je Nezávislé zobrazení lokální.
- Když ZoomText zjistí změnu nastavení více monitorů z režimu Rozšířit na jeden monitor nebo na více monitorů v režimu Duplikovat, přepne se automaticky na poslední použitý typ zoom okna pro jeden monitor. Pokud je jediný monitor se ZoomTextem použit poprvé, zapne ZoomText výchozí typ zoom okna pro jeden monitor, což je Celá obrazovka.

Chování funkcí ZoomTextu při více monitorech

Níže je popsáno chování některých funkcí ZoomTextu při výstupu na více monitorů.

Funkce	Aktuální chování
AppReader	Při použití zoom oken typu Spojený obraz, Klonované zobrazení, Zvětšení 1x nebo Nezávislé zobrazení lokální roluje zvětšený obraz aktivní obrazovky vždy tak, aby sledoval slovo zvýrazněné AppReaderem bez ohledu na to, na jaké ploše je aplikace, ze které AppReader čte. Když má při použití zoom okna Nezávislé zobrazení lokální AppReader číst z aplikace, která je na neaktivní obrazovce, stane se tato obrazovka aktivní a začne rolovat, aby sledovala slovo zvýrazněné AppReaderem.
Oblasti čtení	Při použití zoom oken typů Spojený obraz, Klonované zobrazení, Zvětšení 1x nebo Nezávislé zobrazení globální se zvětšený obraz aktivní obrazovky přesune k vyvolané oblasti čtení bez ohledu na to, na jaké ploše se daná oblast čtení nachází. Když vyvoláte při použití zoom okna Nezávislé zobrazení lokální oblast čtení z neaktivní obrazovky, stane se tato obrazovka aktivní a zvětšený obraz na ní přejde do oblasti čtení.
Dotyková obrazovka	Tato funkce aktuálně není podporována při práci s více monitory.

Nástroj Kamera	Tato funkce aktuálně není podporována při práci s více monitory.
Podpora USB kamerových lup třetích stran	Tato funkce aktuálně není podporována při práci s více monitory.

Odstraňování problémů při více monitorech

Tato část obsahuje pokyny k odstraňování problémů, které mohou nastat při využívání podpory ZoomTextu pro více monitorů.

Problém: Systém obsahuje tři nebo více monitorů (nastavené do režimu rozšířeného zobrazení) a když se pokusíte spustit ZoomText, zobrazí se následující zpráva: „Podpora ZoomTextu pro více monitorů vyžaduje, aby nebyla povolena více než jedna rozšířená plocha“. Máte-li více než jednu rozšířenou plochu, zavřete je, a potom zkuste podporu více monitorů znovu zapnout.“

Řešení: Podpora ZoomTextu pro více monitorů v režimu „Rozšířit“ aktuálně funguje se dvěma monitory. Podpora pro tři či více monitorů bude přidána v budoucí verzi.

Problém: Při používání Spojeného obrazu je levá část zvětšeného obrazu vpravo a naopak.

Řešení: Uspořádání monitorů je v systému nastaveno opačně, než jsou monitory fyzicky umístěny na stole. Problém vyřešíte prohozením pořadí monitorů v dialogu Rozlišení obrazovky. Tento dialog otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti plochy a kliknutím na položku Rozlišení obrazovky.

Problém: Myš nepřechází mezi monitory, ale jen se pohybuje okolo vnějšího okraje.

Řešení: Uspořádání monitorů je v systému nastaveno opačně, než jsou monitory fyzicky umístěny na stole. Problém vyřešíte prohozením pořadí monitorů v dialogu Rozlišení obrazovky. Tento dialog otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti plochy a kliknutím na položku Rozlišení obrazovky.

Problém: ZoomText zvětšuje a pohybuje se jen na polovině obrazovky.

Řešení: Je zapnutá podpora ZoomTextu pro více monitorů, vy se ale díváte jen na jeden z monitorů. Druhá polovina obrazovky se ukazuje na druhém monitoru.

Zvýraznění

Zvýraznění na obrazovce zlepšují čitelnost objektů, které se na obrazovce objevují. Můžete nastavit zvýraznění barev pro zvýšení kontrastu a vnímání, zvýrazněný ukazatel myši i textový kurzor a fokus klávesnice při psaní, takže vše lépe vidíte a sledujete.

- [Filtrování barev](#)
- [Zvýraznění myši](#)
- [Zvýraznění kurzoru](#)
- [Zvýraznění fokusu](#)
- [Používání Chytré inverze](#)

Filtrování barev

Filtrování barev zlepšuje zřetelnost textu a grafiky, usnadňuje sledování obrazovky a snižuje zrakovou zátěž. Možnosti filtrování barev sestávají ze škály barevných efektů, které upravují barvy, kontrast a jas. Můžete si vybrat z přednastavených barevných šablon nebo si vytvořit své vlastní nastavení barev.

Tip: Když pracujete v Google Chromu s efekty Inverze jasu a Inverze barev, pak zapnutá funkce Chytrá inverze zruší tyto efekty na fotografických předlohách, takže ty pak vidíte v přirozených barvách. Další informace k této funkci najdete v části [Používání Chytré inverze](#).

Filtrování barev aktivujete a nastavujete dvoudílným tlačítkem **Barvy** na kartě **Zvětšovač**. Horní část tlačítka se filtrování barev zapíná a vypíná, zatímco dolní část tlačítka se rozbaluje menu Barvy.

▪ **Ja zapnout či vypnout filtrování barev**

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Na kartě **Zvětšovač** odklepněte tlačítko **Barvy**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí filtrování barev: **Caps Lock + C**.

▪ **Jak nastavit předdefinovanou šablonu barev**


1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Barvy** nebo přejděte na tlačítko **Barvy** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Barvy** zvolte položku **Dle šablony**.
3. V menu **Dle šablony** zvolte požadovanou barevnou šablonu.

▪ **Jak si vytvořit vlastní šablonu barev**

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Barvy** nebo přejděte na tlačítko **Barvy** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Barvy** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Zvýraznění na kartě Barvy.

3. Zvolte přepínač **Vlastní...**
4. Podle potřeby upravte vlastní nastavení.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Barvy

Nastavení	Popis
<i>Filtrace barev</i>	
Normální	Vypne veškerou filtraci barev.
Šablona	Aktivuje přednastavenou barevnou šablonu (vybranou v sousedním rozbalovacím seznamu).
Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení, která vám umožní vytvořit si svou vlastní šablonu barev.
Tlačítko Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení a nastaví je podle vybrané předdefinované šablony barev. To vám umožní použít předdefinovanou šablonu jako výchozí bod pro vytvoření vlastní šablony.
<i>Nastavení jasu a kontrastu</i>	
Jas	Zvyšuje nebo snižuje jas obrazu v rozmezí 0% až 100%. Standardní jas je 50%.
Kontrast	Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu v rozmezí 0% až 100%. Normální kontrast je 50%.
Obnov normální nastavení	Jas a kontrast obnoví na 50% (normální).
<i>Nastavení efektu</i>	
Efekt	Po výběru typu barevného efektu aktivuje jeho nastavení. Žádný. Nepoužije se žádné filtrování barev. V opačném jasu. Invertuje jas všech barev na obrazovce. Ze světlých barev se stanou tmavé a naopak.

	Inverzní barvy. Invertuje všechny barvy na obrazovce. Jednobarevný. Převeďte všechny barvy na obrazovce do jediného odstínu, ale zachová jejich světlost či tmavost. Je-li vybrán jednobarevný efekt, zobrazí se rozbalovací seznam Barva, ve kterém si můžete vybrat barvu odstínu. Dvoubarevný. Převeďte všechny barvy na obrazovce do dvoubarevného spektra. Je-li vybrán dvoubarevný efekt, zobrazí se rozbalovací seznamy Barva popředí a Barva pozadí, kde lze definovat dvoubarevné spektrum. Nahrazení barvy. Nahradí jednu barvu jinou barvou. Je-li vybrán efekt Nahrazení barvy, zobrazí se rozbalovací seznamy Nahradit a Tímto, které vám umožní vybrat barvu, kterou chcete nahradit, a barvu, jíž ji chcete nahradit. Navíc je zobrazen posuvník Šířka pásma, který umožňuje rozšířit nahrazovanou barvu také o sousední odstíny.
--	--

Zvýraznění myši

Zvýraznění myši usnadňuje nalezení a sledování ukazatele myši na obrazovce. Můžete upravovat velikost a barvu ukazatele myši a zapnout orámování, které zvýrazní polohu ukazatele na obrazovce. Můžete si vybrat z přednastavených šablon zvýraznění myši nebo si vytvořit své vlastní nastavení myši.

Zvýraznění ukazatele aktivujete a nastavujete dvoudílným tlačítkem **Ukazatel** na kartě **Zvětšovač**. Horní částí tlačítka se zvýraznění myši zapíná a vypíná, zatímco dolní částí tlačítka se rozbaluje menu **Myš**.

▪ Jak zapnout či vypnout zvýraznění myši

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Na kartě **Zvětšovač** odklepněte tlačítko **Ukazatel**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí zvýraznění myši: **Caps Lock + P**.

▪ Jak nastavit předdefinovanou šablonu zvýraznění myši

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Ukazatel** nebo přejděte na tlačítko **Ukazatel** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Myš** zvolte položku **Dle šablony**.
3. V menu **Dle šablony** zvolte požadovanou šablonu zvýraznění myši.


▪ Jak si vytvořit svou vlastní šablonu zvýraznění myši

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Ukazatel** nebo přejděte na tlačítko **Ukazatel** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Myš** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Zvýraznění na kartě Ukazatel.

3. Zvolte přepínač **Vlastní...**

4. Podle potřeby upravte vlastní nastavení.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Ukazatel

Nastavení	Popis
Zvýraznění ukazatele	
Normální	Vypne veškeré zvýraznění ukazatele myši.

Šablona	Aktivuje přednastavenou šablonu zvýraznění myši (vybranou v sousedním rozbalovacím seznamu).
Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení, která vám umožní vytvořit si svou vlastní šablonu zvýraznění myši.
Tlačítko Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení a nastaví je podle vybrané předdefinované šablony zvýraznění myši. To vám umožní použít předdefinovanou šablonu jako výchozí bod pro vytvoření vlastní šablony.
<i>Vlastní nastavení</i>	
<i>Ukazatel</i>	
Velikost	Nastaví velikost zvýrazněného ukazatele myši. K dispozici je 15 rozměrů ve škále přírůstků.
Barva	Určuje barvu ukazatele myš
Uzamknout velikost ukazatele	Když zvětšujete či zmenšujete, mění se velikost ukazatele reaktivně k velikosti zvětšení. Se zamčeným ukazatelem udržuje program stejnou velikost bez ohledu na změny úrovně zvětšení.
<i>Orámování</i>	
Způsobem	Určuje způsob orámování ukazatele myši. Kruh. Okolo ukazatele zobrazí kružnici se středem ve špičce ukazatele. Kámen do vody. Orámuje ukazatel animovanými kruhy sbíhajícími se do jeho špičky.

	Plný kříž. Zobrazí kříž přes celé zoom okno, jehož ramena se budou křížit ve špičce ukazatele myši. Kříž. Zobrazí kříž se středem ve špičce ukazatele myši.
Barva	Určuje barvu orámování ukazatele myši.
Tloušťka	Určuje tloušťku orámování ukazatele: slabě, středně nebo silně.
Průhlednost	Určuje úroveň průhlednosti orámování ukazatele. Úroveň průhlednosti ovlivňuje, jak moc bude přes orámování ukazatele viditelný původní obraz pod ním.
<i>Zobrazí orámování ukazatele</i>	
Vždy	Orámování ukazatele je stále viditelné.
Je-li v klidu	Orámování ukazatele je viditelné, jen pokud se ukazatel nepohybuje (je-li v klidu).
Pohybuje-li se	Orámování ukazatele je viditelné, jen pokud se ukazatel pohybuje.
Při stisku modifikační klávesy	Orámování ukazatele se zobrazí jen při stisku modifikačních kláves.
Modifikační klávesy	Určuje klávesu nebo kombinaci kláves, při jejichž stisku bude zobrazeno orámování ukazatele. Poznámka: Volba Zobrazí orámování ukazatele musí být nastavena na Při stisku modifikační klávesy.

Zvýraznění kurzoru

Zvýraznění kurzoru usnadňuje nalezení textového kurzoru na obrazovce a jeho sledování. Můžete zvolit zřetelné orámování kurzoru, aniž toto orámování zastiňuje okolní text. Můžete vybírat z přednastavených šablon zvýraznění kurzoru nebo si vytvořit své vlastní nastavení kurzoru.

Zvýraznění kurzoru aktivujete a nastavujete dvoudílným tlačítkem **Kurzor** na kartě **Zvětšovač**. Horní část tlačítka se zvýraznění kurzoru zapíná a vypíná, zatímco dolní část tlačítka se rozbaluje menu Kurzor.

▪ Jak zapnout či vypnout zvýraznění kurzoru

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Na kartě **Zvětšovač** odklepněte tlačítko **Kurzor**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí zvýraznění kurzoru: **Caps Lock + R**.

▪ Jak nastavit předdefinovanou šablonu zvýraznění kurzoru

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Kurzor** nebo přejděte na tlačítko **Kurzor** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Kurzor** zvolte položku **Dle šablony**.
3. V menu **Dle šablony** zvolte požadovanou šablonu zvýraznění kurzoru.


▪ Jak si vytvořit svou vlastní šablonu zvýraznění kurzoru

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Kurzor** nebo přejděte na tlačítko **Kurzor** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Kurzor** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Zvýraznění na kartě Kurzor.

3. Zvolte přepínač **Vlastní...**

4. Podle potřeby upravte vlastní nastavení.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Kurzor

Nastavení	Popis
Zvýraznění kurzoru	
Normální	Vypne veškeré zvýraznění kurzoru.

Šablona	Aktivuje přednastavenou šablonu zvýraznění kurzoru (vybranou v sousedním rozbalovacím seznamu).
Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení, která vám umožní vytvořit si svou vlastní šablonu zvýraznění kurzoru.
Tlačítko Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení a nastaví je podle vybrané předdefinované šablony zvýraznění kurzoru. To vám umožní použít předdefinovanou šablonu jako výchozí bod pro vytvoření vlastní šablony.
Náhled	Když klepnete v poli Náhled, uvidíte zde textový kurzor se zvoleným nastavením zvýraznění kurzoru.
<i>Vlastní nastavení</i>	
<i>Orámování kurzoru</i>	
Způsobem	Určuje způsob orámování kurzoru. Klínek. Zobrazí trojúhelníkové klínky nad a pod kurzorem. Jeden klínek. Zobrazí jeden trojúhelníkový klínek nad nebo pod kurzorem. Kruh. Zobrazí kroužek kolem kurzoru. Rám. Zobrazí obdélníkový rám kolem kurzoru.
Velikost	Nastavuje velikost orámování kurzoru: Slabě, Středně nebo Silně.
Barva	Určuje barvu orámování kurzoru.

Průhlednost	Určuje úroveň průhlednosti orámování kurzoru. Úroveň průhlednosti ovlivňuje, jak moc bude přes orámování kurzoru viditelný původní obraz pod ním.
<i>Zobrazí orámování kurzoru</i>	
Vždy	Orámování kurzoru je stále viditelné.
Je-li v klidu	Orámování kurzoru je viditelné, jen pokud se kurzor nepohybuje (je-li v klidu).
Pohybuje-li se	Orámování kurzoru je viditelné, jen pokud se kurzor pohybuje.
Při stisku modifikační klávesy	Orámování kurzoru se zobrazí jen při stisku modifikačních kláves.
Modifikační klávesy	Určuje klávesu nebo kombinaci kláves, při jejichž stisku bude zobrazeno orámování kurzoru. <i>Poznámka:</i> Volba Zobrazí orámování kurzoru musí být nastavena na Při stisku modifikační klávesy.

Zvýraznění fokusu

Zvýraznění fokusu usnadní nalezení a sledování aktuální položky při procházení menu, dialogy, panely nástrojů a dalšími prvky aplikací pomocí tabulátoru nebo šipek. Když je zapnete, zvýrazní se aktuální prvek velmi zřetelným orámováním, které však nezakryje okolní text. Můžete si vybrat z přednastavených šablon zvýraznění fokusu, nebo si vytvořit své vlastní nastavení fokusu.

Zvýraznění fokusu aktivujete a nastavujete dvoudílným tlačítkem **Fokus** na kartě **Zvětšovač**. Horní část tlačítka se zvýraznění fokusu zapíná a vypíná, zatímco dolní část tlačítka se rozbaluje menu Fokus.

▪ Jak zapnout či vypnout zvýraznění fokusu

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Na kartě **Zvětšovač** odklepněte tlačítko **Fokus**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí zvýraznění fokusu: **Caps Lock + F**.

▪ Jak nastavit předdefinovanou šablonu zvýraznění fokusu


1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Fokus** nebo přejděte na tlačítko **Fokus** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Fokus** zvolte položku **Dle šablony**.
3. V menu **Dle šablony** zvolte požadovanou šablonu zvýraznění fokusu.

▪ Jak si vytvořit svou vlastní šablonu zvýraznění fokusu

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Fokus** nebo přejděte na tlačítko **Fokus** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Fokus** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Zvýraznění na kartě Fokus.

3. Zvolte přepínač **Vlastní...**
4. Podle potřeby upravte vlastní nastavení.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Fokus

Nastavení	Popis
<i>Zvýraznění fokusu</i>	
Normální	Vypne veškeré zvýrazňování fokusu.
Šablona	Aktivuje přednastavenou šablonu zvýraznění fokusu (vybranou v sousedním rozbalovacím seznamu).
Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení, která vám umožní vytvořit si svou vlastní šablonu zvýraznění fokusu.
Tlačítko Vlastní	Aktivuje vlastní nastavení a nastaví je podle vybrané předdefinované šablony zvýraznění fokusu. To vám umožní použít předdefinovanou šablonu jako výchozí bod pro vytvoření vlastní šablony.
<i>Vlastní nastavení</i>	
<i>Hledáček fokusu</i>	
Způsobem	Určuje způsob orámování fokusu. Blok. Aktivní prvek zvýrazní blokem. Podtržené. Zobrazí čáru pod aktivním prvkem. Rám. Zobrazí obdélník kolem aktivního prvku .
Barva	Nastaví barvu orámování fokusu.
Tloušťka	Určuje tloušťku orámování aktivního prvku: slabě, středně nebo silně.
Průhlednost	Určuje úroveň průhlednosti orámování aktivního prvku. Úroveň průhlednosti ovlivňuje, jak moc bude přes orámování

	aktivního prvku viditelný původní obraz pod ním. Poznámka: Tato volba není dostupná, když je nastavená inverzní barva orámování aktivního prvku.
Okraj	Zvětšuje nebo zmenšuje vzdálenost orámování od aktivního prvku.
Zobrazí orámování fokusu	
Nastálo	Orámování prvku je zobrazeno stále (když je prvek aktivní).
Krátce	Orámování prvku je zobrazeno 1,5 sekundy poté, co se prvek stane aktivním.
Při stisku modifikační klávesy	Orámování aktivního prvku se zobrazí jen při stisku modifikačních kláves.
Modifikační klávesy	Určuje klávesu nebo kombinaci kláves, při jejichž stisku bude zobrazeno orámování aktivního prvku. Poznámka: Volba Zobrazí orámování fokusu musí být nastavena na Při stisku modifikační klávesy.

Používání chytré inverze

Při filtrování barev jsou mezi slabozrakými uživateli počítačů oblíbené efekty V opačném jasu a Inverzní barvy, protože snižují záření displeje, zlepšují čitelnost textu na obrazovce, snižují únavu zraku a zvyšují komfort při práci. Nicméně tyto efekty mají také za následek, že fotografie vypadají jako negativ filmu, takže nejsou pěkné a často je nemožné si je prohlížet.

Když zapnete chytrou inverzi, ZoomText nebude při používání efektů V opačném jasu a Inverzní barvy (ve funkci Filtrování barev) inverzi používat na fotografiích, které jsou pak tedy zobrazovány ve svých přirozených barvách.

Poznámka: Tato funkce je dostupná v Google Chromu. Abyste ji mohli používat, musíte stáhnout a instalovat rozšíření Chytrá inverze z obchodu Google Chrome.

▪ Jak zapnout či vypnout chytrou inverzi v menu Barvy

1. Na kartě **Zvětšovač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Barvy** nebo přejděte na tlačítko **Barvy** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Barvy** zvolte položku **Používat chytrou inverzi**.

▪ Jak zapnout či vypnout chytrou inverzi klávesovou zkratkou

Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí chytré inverze: **Caps Lock + I**.

Poznámka: Chytrou inverzi je možné zapnout či vypnout, jen když je zapnutý efekt V opačném jasu nebo Inverzní barvy.

Aktuální Textové zobrazení

Textové zobrazení je funkce ZoomTextu Zvětšovače, která zlepšuje čtení textu na obrazovce v prohlížečích a v dalších aplikacích, kde selhává vyhlazování xFontem. Ukazuje řádek zřetelného a dobře čitelného textu nahoře nebo dole na obrazovce od pozice ukazatele myši nebo fokusu při procházení dokumentů, e-mailů a internetových stránek. Tento obsah se zobrazuje v okně aktuálního Textového zobrazení, pro které můžete nastavit font, velikost a barevný kontrast tak, aby vám vyhovoval.

- [Zapnout či vypnout Textové zobrazení](#)
- [Pracovat s Textovým zobrazením](#)
- [Zvolit schéma aktuálního Textového zobrazení](#)
- [Přizpůsobit si aktuální Textové zobrazení](#)
- [Nastavení](#)
- [Ikony Textového zobrazení](#)
- [Příkazy Textového zobrazení](#)

Zapnout či vypnout Textové zobrazení

Proveďte jeden z těchto kroků:

- Na liště nástrojů **Zvětšovače** stiskněte tlačítko **Textové zobrazení** nebo šipku dolů u tlačítka **Textového zobrazení** a zvolte **Skryté**.
- Zadejte kombinaci pro zapnutí/vypnutí Textového zobrazení: **CAPS LOCK+E**

Pracovat s Textovým zobrazením

Jestliže je Textové zobrazení zapnuté, zobrazuje se v jeho okně řádek textu pod ukazatelem myši nebo na pozici kurzoru. Jestliže řádek textu přesahuje šířku okna zobrazení, lze řádek odrolovat šipkou doleva či doprava.

Chcete-li vidět více textu, proveďte některou z těchto akcí:

- Stiskem **CAPS LOCK+PRAVÁ ŠIPKA** se vždy přesunete o jeden znak doprava.
- Stiskem **CAPS LOCK+LEVÁ ŠIPKA** se vždy přesunete o jeden znak doleva.
- Když ukazatel myši ukazuje na řádek originálního textu, pak pohybem ukazatele doprava či doleva pokračujete ve čtení textu v okně zobrazení.

Zvolit šablonu aktuálního Textového zobrazení

Přednastavenou šablonu zvolíte takto:

1. V liště nástrojů **Zvětšovače** klepněte v dolní části tlačítka **Textového zobrazení** nebo tam odklepněte **Šipku dolů**.
2. V menu **Textového zobrazení** zvolte **Šablona**.
3. V menu **Šablony** zvolte požadovanou barevnou šablonu.
4. Stiskem **OK** volbu uložíte.

Přizpůsobit si aktuální Textové zobrazení

Umístění okna zobrazení, písmo a jeho velikost, barvu popředí a pozadí v okně změníte takto:

1. V liště nástrojů **Zvětšovače** klepněte v dolní části tlačítka **Textového zobrazení** nebo tam odklepněte **Šipku dolů**.
2. V menu **Textového zobrazení** zvolte **Nastavení**.
3. V seznamu **Šablona** si vyberte startovací šablonu.
4. V sekci **Vlastní nastavení** pokračujte některou z těchto nabídek:
 - **Pozice:** Okno zobrazení umístíte na obrazovce nahoře či dole.
 - **Velikost:** Zvětšíte či zmenšíte velikost zobrazovaného textu i okna zobrazení.
 - **Písmo:** Zvolte textový font. Vyberete přednastavenou barevnou šablonu nebo

- **Barevná šablona:** Vyberete přednastavenou barevnou šablonu nebo po stisku tlačítka Přizpůsobit zvolíte specifickou barvu textu, pozadí a barvu zvýraznění pro rolování, pozici kurzoru, zaškrtačací pole a tlačítka.
- **Zobrazit:** Vyberete si, co chcete ukazovat v okně zobrazení. Např. se bude ukazovat jen text při psaní a při navigování myši, jen text pod ukazatelem myši, nebo jenom při aktivovaném nástroji čtení jako je Aplikační zobrazení AppReaderu, či veškerý textový obsah.

5. Stiskem **OK** provedené změny uložíte.

Nastavení Textového zobrazení

Aktuální Textové

☐ Skrytý

☒ Šablona Zelená na černé (malé)

☐ Vlastní

Vlastní nastavení

Pozice Nahoře

Velikost

Malý Velký

Písmo Tahoma

Barevná šablona Zelená na černé se žlutým zvýrazněním Přizpůsobit...

Zobrazit Veškerý obsah

OK Storno Nápověda

Nastavení

Nastavení	Klávesová zkratka
<i>Aktuální text</i>	
Skrytý	Zapne či vypne Textové zobrazení.
Šablona	Aktivuje přednastavenou barevnou šablonu (vybranou v sousedním rotoru).
Vlastní	Aktivuje nastavení Vlastní, kde si můžete vytvořit svou vlastní šablonu barev.
<i>Vlastní nastavení</i>	
Pozice	Umístí okno Textového zobrazení na obrazovce nahoře nebo dole.
Velikost	Zvětší či zmenší velikost písma i okna zobrazení.
Písmo	Vyberete si font písma pro text ukazovaný v okně zobrazení.
Barevná šablona	Zvolte přednastavenou barevnou šablonu, která poskytuje kontrastní barvy pro text, pozadí okna zobrazení a rolovací šipky. (Rolovací šipky jsou zvýrazněny.)

Tlačítko Vlastní	Otevře seznam barevných šablon Textového zobrazení, takže můžete zvolit konkrétní barvu fontu, pozadí a barvu zvýraznění prvků na obrazovce, např. rolovacích šipek, zaškrťovacích polí, pozice kurzoru a tlačítek. Viz Aktuální barevná šablona Textového zobrazení , kde jsou další informace.
Zobrazit	Zvolte, co chcete vidět v okně zobrazení. • Veškerý obsah • Text při psaní a navigaci • Text pod ukazatelem myši • Jen při aktivovaném nástroji pro čtení jako je Aplikační zobrazení AppReaderu.

Ikony Textového zobrazení

Tyto obrázky se ukazují v okně Textového zobrazení. Objeví se, když jsou pod fokusem nebo pod ukazatelem myši.

Tento obrázek...	Indikuje...
	Rolovat doprava za dalším textem. Klávesová zkratka: CAPS LOCK+PRAVÁ ŠIPKA
	Rolovat doleva na předchozí text. Klávesová zkratka: CAPS LOCK+LEVÁ ŠIPKA
	Aktuální položka seznamu je vybrána.
	Aktuální položka je součástí rozbalovacího menu či seznamu.

	Po stisku Šipky dolů můžete vybrat další položky seznamu.
☒	Aktuální položku lze vybrat ze seznamu zaškrťovacích polí.
☐	Aktuální položka není vybrána v seznamu zaškrťovacích polí.
☐	Položka reprezentuje vícenásobné zaškrťovací pole, kde některá pole jsou zaškrtnuta a jiná nikoli.
●	Položka je vybrána ve skupině přepínačů.
○	Položka není vybrána ve skupině přepínačů.
↕	Položka je rotor. Stisky Šípek nahoru a dolů zvyšujete či snižujete aktuální hodnotu, když je rotor pod fokusem.
↔	Položka je ovládací posuvník. Stisky Šípek doleva a doprava měníte hodnotu, když je posuvník fokusem.
▽	Aktuální položka je součástí rozbalené stromové struktury (hierarchický seznam).
▷	Aktuální položka je součástí sbalené stromové struktury.
L	Aktuální položka je součástí stromové struktury.

Příkazy Textového zobrazení

Klávesová zkratka	Klávesa
Zapne nebo vypne Aktuální textové zobrazení.	CAPS LOCK+E (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+E (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, E (skupinový příkaz)

Zvětší okno Textového zobrazení i text	CAPS LOCK+PAGE UP (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PAGE UP (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, PAGE UP (skupinový příkaz)
Zmenší okno Textového zobrazení i text	CAPS LOCK+PAGE DOWN (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PAGE DOWN (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, PAGE DOWN (skupinový příkaz)
Rolovat vpravo	CAPS LOCK+PRAVÁ ŠIPKA (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PRAVÁ ŠIPKA (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK, M, PRAVÁ ŠIPKA (skupinový příkaz)
Rolovat vlevo	CAPS LOCK+LEVÁ ŠIPKA (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+LEVÁ ŠIPKA (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK, M, LEVÁ ŠIPKA (skupinový příkaz)

Aktuální Textové zobrazení

Textové zobrazení je funkce ZoomTextu Zvětšovače, která zlepšuje čtení textu na obrazovce v prohlížečích a v dalších aplikacích, kde selhává vyhlazování xFontem. Ukazuje řádek zřetelného a dobře čitelného textu nahoře nebo dole na obrazovce od pozice ukazatele myši nebo fokusu při procházení dokumentů, e-mailů a internetových stránek. Tento obsah se zobrazuje v okně aktuálního Textového zobrazení, pro které můžete nastavit font, velikost a barevný kontrast tak, aby vám vyhovoval.

- [Zapnout či vypnout Textové zobrazení](#)
- [Pracovat s Textovým zobrazením](#)
- [Zvolit schéma aktuálního Textového zobrazení](#)
- [Přizpůsobit si aktuální Textové zobrazení](#)
- [Nastavení](#)
- [Ikony Textového zobrazení](#)
- [Příkazy Textového zobrazení](#)

Zapnout či vypnout Textové zobrazení

Proveďte jeden z těchto kroků:

- Na liště nástrojů **Zvětšovače** stiskněte tlačítko **Textové zobrazení** nebo šipku dolů u tlačítka **Textového zobrazení** a zvolte **Skryté**.
- Zadejte kombinaci pro zapnutí/vypnutí Textového zobrazení: **CAPS LOCK+E**

Pracovat s Textovým zobrazením

Jestliže je Textové zobrazení zapnuté, zobrazuje se v jeho okně řádek textu pod ukazatelem myši nebo na pozici kurzoru. Jestliže řádek textu přesahuje šířku okna zobrazení, lze řádek odrolovat šipkou doleva či doprava.

Chcete-li vidět více textu, proveďte některou z těchto akcí:

- Stiskem **CAPS LOCK+PRAVÁ ŠÍPKA** se vždy přesunete o jeden znak doprava.
- Stiskem **CAPS LOCK+LEVÁ ŠÍPKA** se vždy přesunete o jeden znak doleva.
- Když ukazatel myši ukazuje na řádek originálního textu, pak pohybem ukazatele doprava či doleva pokračujete ve čtení textu v okně zobrazení.

Zvolit šablonu aktuálního Textového zobrazení

Přednastavenou šablonu zvolíte takto:

1. V liště nástrojů **Zvětšovače** klepněte v dolní části tlačítka **Textového zobrazení** nebo tam odklepněte **Šipku dolů**.
2. V menu **Textového zobrazení** zvolte **Šablona**.
3. V menu **Šablony** zvolte požadovanou barevnou šablonu.
4. Stiskem **OK** volbu uložíte.

Přizpůsobit si aktuální Textové zobrazení

Umístění okna zobrazení, písmo a jeho velikost, barvu popředí a pozadí v okně změníte takto:

1. V liště nástrojů **Zvětšovače** klepněte v dolní části tlačítka **Textového zobrazení** nebo tam odklepněte **Šipku dolů**.
2. V menu **Textového zobrazení** zvolte **Nastavení**.
3. V seznamu **Šablona** si vyberte startovací šablonu.
4. V sekci **Vlastní nastavení** pokračujte některou z těchto nabídek:
 - **Pozice:** Okno zobrazení umístíte na obrazovce nahoře či dole.
 - **Velikost:** Zvětšíte či zmenšíte velikost zobrazovaného textu i okna zobrazení.
 - **Písmo:** Zvolte textový font. Vyberete přednastavenou barevnou šablonu nebo

- **Barevná šablona:** Vyberete přednastavenou barevnou šablonu nebo po stisku tlačítka Přizpůsobit zvolíte specifickou barvu textu, pozadí a barvu zvýraznění pro rolování, pozici kurzoru, zaškrťovací pole a tlačítka.
- **Zobrazit:** Vyberete si, co chcete ukazovat v okně zobrazení. Např. se bude ukazovat jen text při psaní a při navigování myši, jen text pod ukazatelem myši, nebo jenom při aktivovaném nástroji čtení jako je Aplikační zobrazení AppReaderu, či veškerý textový obsah.

5. Stiskem **OK** provedené změny uložíte.

Nastavení Textového zobrazení

Aktuální Textové

☐ Skrýt

☒ Šablona Zelená na černé (malé)

☐ Vlastní

Vlastní nastavení

Pozice Nahoře

Velikost

Malý Velký

Písmo Tahoma

Barevná šablona Zelená na černé se žlutým zvýrazněním Přizpůsobit...

Zobrazit Veškerý obsah

OK Storno Nápověda

Nastavení

Nastavení	Klávesová zkratka
<i>Aktuální text</i>	
Skrytý	Zapne či vypne Textové zobrazení.
Šablona	Aktivuje přednastavenou barevnou šablonu (vybranou v sousedním rotoru).
Vlastní	Aktivuje nastavení Vlastní, kde si můžete vytvořit svou vlastní šablonu barev.
<i>Vlastní nastavení</i>	
Pozice	Umístí okno Textového zobrazení na obrazovce nahoře nebo dole.
Velikost	Zvětší či zmenší velikost písma i okna zobrazení.
Písmo	Vyberete si font písma pro text ukazovaný v okně zobrazení.
Barevná šablona	Zvolte přednastavenou barevnou šablonu, která poskytuje kontrastní barvy pro text, pozadí okna zobrazení a rolovací šipky. (Rolovací šipky jsou zvýrazněny.)

Tlačítko Vlastní	Otevře seznam barevných šablon Textového zobrazení, takže můžete zvolit konkrétní barvu fontu, pozadí a barvu zvýraznění prvků na obrazovce, např. rolovacích šípek, zaškrťovacích polí, pozice kurzoru a tlačítek. Viz Aktuální barevná šablona Textového zobrazení , kde jsou další informace.
Zobrazit	Zvolte, co chcete vidět v okně zobrazení. • Veškerý obsah • Text při psaní a navigaci • Text pod ukazatelem myši • Jen při aktivovaném nástroji pro čtení jako je Aplikační zobrazení AppReaderu.

Ikony Textového zobrazení

Tyto obrázky se ukazují v okně Textového zobrazení. Objeví se, když jsou pod fokusem nebo pod ukazatelem myši.

Tento obrázek...	Indikuje...
	Rolovat doprava za dalším textem. Klávesová zkratka: CAPS LOCK+PRAVÁ ŠIPKA
	Rolovat doleva na předchozí text. Klávesová zkratka: CAPS LOCK+LEVÁ ŠIPKA
	Aktuální položka seznamu je vybrána.
	Aktuální položka je součástí rozbalovacího menu či seznamu.

	Po stisku Šipky dolů můžete vybrat další položky seznamu.
☒	Aktuální položku lze vybrat ze seznamu zaškrťovacích polí.
☐	Aktuální položka není vybrána v seznamu zaškrťovacích polí.
☐	Položka reprezentuje vícenásobné zaškrťovací pole, kde některá pole jsou zaškrtnuta a jiná nikoli.
●	Položka je vybrána ve skupině přepínačů.
○	Položka není vybrána ve skupině přepínačů.
↕	Položka je rotor. Stisky Šípek nahoru a dolů zvyšujete či snižujete aktuální hodnotu, když je rotor pod fokusem.
↔	Položka je ovládací posuvník. Stisky Šípek doleva a doprava měníte hodnotu, když je posuvník fokusem.
▽	Aktuální položka je součástí rozbalené stromové struktury (hierarchický seznam).
▷	Aktuální položka je součástí sbalené stromové struktury.
L	Aktuální položka je součástí stromové struktury.

Příkazy Textového zobrazení

Klávesová zkratka	Klávesa
Zapne nebo vypne Aktuální textové zobrazení.	CAPS LOCK+E (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+E (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, E (skupinový příkaz)

Zvětší okno Textového zobrazení i text	CAPS LOCK+PAGE UP (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PAGE UP (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, PAGE UP (skupinový příkaz)
Zmenší okno Textového zobrazení i text	CAPS LOCK+PAGE DOWN (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PAGE DOWN (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, PAGE DOWN (skupinový příkaz)
Rolovat vpravo	CAPS LOCK+PRAVÁ ŠIPKA (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PRAVÁ ŠIPKA (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK, M, PRAVÁ ŠIPKA (skupinový příkaz)
Rolovat vlevo	CAPS LOCK+LEVÁ ŠIPKA (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+LEVÁ ŠIPKA (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK, M, LEVÁ ŠIPKA (skupinový příkaz)

Aktuální barevná šablona Textového zobrazení

Předvolená barevná šablona je vhodným začátkem pro aktuální Textové zobrazení, tu si pak můžete uzpůsobit a vytvořit vlastní barevnou šablonu pro text, pozadí a barvu prvků na obrazovce.

Vlastní šablonu vytvoříte takto:

1. V liště nástrojů **Zvětšovače** klepněte v dolní části tlačítka **Textového zobrazení** nebo tam odklepněte **Šipku dolů**.
2. V menu **Textového zobrazení** zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte **Vlastní**.
Otevře se dialog nastavení barevné šablony aktuálního Textového zobrazení.
4. Podle potřeby upravte vlastní nastavení.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení

Nastavení	Popis
Barva textu	Vyberte barvu textu, který se ukazuje v okně zobrazení.
Barva pozadí	Vyberte barvu pozadí okna zobrazení.
Barvy zvýraznění	Vyberte barvu prvků na obrazovce, pro rolovací šipky, zaškrťovací pole, pozici kurzoru a tlačítka.
Inverzní barvy	Prohodí barvy aktuálního textu a pozadí. Například žlutý text na černém

	pozadí se změnilo na černý text na žlutém pozadí.
--	---

Nastavení pohybu

Nastavení pohybu určuje, jak bude ZoomText rolovat zoom oknem, aby ve zvětšeném pohledu udržel objekty, jako ukazatel myši, textový kurzor, aktuální prvek při pohybu pomocí kláves a další objekty, které se na obrazovce objevují a pohybují. Prostřednictvím těchto nastavení můžete: vybrat události a objekty, které bude ZoomText sledovat v zoom okně, určit, kde budou sledované objekty v zoom okně umístěny, nastavit automatické přesouvání ukazatele myši do zvětšeného pohledu nebo k aktivnímu prvku a omezit pohyb myši.

- [Sledování](#)
- [Zarovnávání](#)
- [Myš](#)
- [Hladké rolování](#)

Sledování


Když pohybujete myší, píšete text nebo se pohybujete v menu, dialogích či po jiných ovládacích prvcích, zoom okno automaticky roluje tak, aby aktivní objekt zůstal v pohledu. Toto chování se řídí nastavením sledování ZoomTextu, jež vám umožňuje určit, které objekty se mají sledovat, když jsou aktivní. Sledování také můžete omezit jen na vybranou oblast obrazovky.

▪ Jak upravit nastavení sledování

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Navigace > Sledování**.

Otevře se dialog Nastavení pohybu na kartě Sledování.

2. Upravte nastavení sledování, jak potřebujete.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Sledování

Nastavení	Popis
<i>Sledovat</i>	
Ukazatel myši	Zapne sledování ukazatele myši.
Psací kurzor	Zapne sledování textového kurzoru.
Menu	Zapne sledování položek menu, když jsou aktivní.
Ovládací prvky	Zapne sledování ovládacích prvků, když jsou aktivní.
Popisy tlačítek	Zapne sledování popisů tlačítek, když se zobrazí.
Okna	Zapne sledování oken, když jsou aktivována.
Upozornění	Zapne sledování upozornění, když se zobrazí.

Zarovnávání


Volby zarovnávání určují, jakým způsobem zoom okno odroluje, aby přitom sledovaný objekt zůstal v pohledu. Obecně jsou možné dva typy zarovnávání: ve vymezených okrajích a uprostřed. Při zarovnávání do určených okrajů okno odroluje, až když se sledovaný objekt ocitá mimo vymezené okraje okna. Při zarovnávání uprostřed odrolová okno tak, aby se sledovaný objekt držel ve středu okna. Při třetím způsobu zarovnávání - „inteligentním“ zarovnávání roluje do pohledu sledovaný prvek a co největší část jeho mateřského okna nebo menu.

▪ Jak upravit nastavení zarovnávání

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Navigace > Zarovnávání**.

Otevře se dialog Nastavení pohybu na kartě Zarovnávání.

2. Upravte nastavení zarovnávání, jak potřebujete.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Zarovnávání

Nastavení	Popis
Ve vymezených okrajích okna	Zoom okno odrolává jen tak, aby se sledovaný objekt udržel uvnitř vymezených okrajů okna.
Uprostřed zoom okna	Zoom okno odrolává tak, aby se sledovaný objekt držel uprostřed okna.
Okraje	Definuje, na jakou vzdálenost k okraji zoom okna se sledovaný objekt může přiblížit, než okno začne rolovat. Okraje lze nastavit od 0% do 50% (do poloviny šířky a výšky zoom okna).
Inteligentní zarovnávání s mateřským oknem	Zoom okno odroluje tak, aby se sledovaný prvek a maximální část jeho mateřského okna nebo menu udržely v pohledu.
Zapnout sledování skutečného středu	Sledování skutečného středu stále drží sledovaný objekt v centru obrazovky. Toto v případě nutnosti zahrnuje pohyb hranice plochy Windows ke středu obrazovky. Když se to stane, pak oblast mimo plochu má barvu pozadí. Sledování skutečného středu je povoleno při typu okna Celé a při práci na jednom monitoru.
Zapnout Sledování skutečného středu při 1x	Zapne Sledování skutečného středu při velikosti zvětšení 1x. Sledování skutečného středu stále drží sledovaný objekt v centru obrazovky. Sledování skutečného středu při zvětšení 1x je povoleno při práci na jednom monitoru.
Barva pozadí	Zvolíte barvu pozadí pro sledování skutečného středu.

Myš


Volby navádění ukazatele myši, umisťování a omezení pohybu ukazatele, usnadňují prohlížení obrazovky a pohyb po obrazovce. Při zapnutém umisťování myši je ukazatel myši vždy, kdy to je potřeba, přesunut do zvětšeného pohledu. Při volbě omezení pohybu ukazatele můžete pohyb myši omezit jen na vodorovný či svislý směr nebo pouze uvnitř aktivního okna.

▪ Jak upravit nastavení pohybu myši

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Navigace > Myš**.

Otevře se dialog Nastavení pohybu na kartě Myš.

2. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Upravte nastavení pohybu myši, jak potřebujete.



Karta Myš

Nastavení	Popis
Navede ukazatel do pohledu, jakmile se pohne	Automaticky navede ukazatel do středu zvětšeného pohledu – vždy při pohybu ukazatele umístěného mimo pohled.
Navede ukazatel na aktivní prvek	Automaticky navede ukazatel na položku menu a prvek dialogu, jakmile jsou aktivní.
Jen svisle či vodorovně při podržení klávesy Shift	Podržíte-li klávesu Shift , ukazatel myši se pohybuje jenom svisle či vodorovně podle toho, jaký byl počáteční směr pohybu. S takovým omezením pohybu se snadněji procházejí informace uspořádané do řádků nebo sloupců.
Zůstává v aktivním okně při podržení klávesy Ctrl	Při podržení klávesy Ctrl je pohyb ukazatele myši omezen na aktivní okno.

Rolování


Plynulé rolování představuje mnohem přirozenější pohyb při rolování zvětšeným pohledem tak, aby se aktivní prvek ve zvětšeném pohledu udržel. Při psaní textu a při navigaci v menu, dialogích a v dalších prvcích programu roluje zvětšený pohled plynule po obrazovce a tedy nikoli skokově.

▪ Jak zapnout a nastavit plynulé rolování

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Navigace > Rolování**.

Otevře se dialog Nastavení pohybu na kartě Rolování.

2. Upravte nastavení plynulého rolování, jak potřebujete.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Rolování

Nastavení	Popis
Zapnout plynulé rolování	Zapne funkci plynulého rolování v ZoomTextu. Stiskem Caps Lock + S funkci zapnete či vypnete.
Rychlost rolování	Nastavuje, jak rychle ZoomText odroluje z jednoho místa na druhé.
Citlivost	Citlivost definuje, kdy se plynulé rolování aplikuje. Je-li citlivost nízká, bude ZoomText plynule rolovat jen při malém pohybu. Je-li citlivost vysoká, bude i větší pohyb plynulý.
Podržet klávesu Shift pro plynulé rolování myši	Zapne plynulé rolování, když používáte ukazatel myši k navigaci po obrazovce.
Hladce rolovat v Aplikačním zobrazení AppReaderu	Zapne Hladké rolování mezi zvýrazňovanými slovy v AppReader

Funkce Odečítače


„Funkce Odečítače“ představují klíčové funkce odečítání obrazovky a čtení dokumentů v ZoomTextu Zvětšovač/Odečítač. Tyto funkce zahrnují hlasový výstup ZoomTextu, odezvu psaní, myši a pohybu v programech, nástroje AppReader a Oblasti čtení a klávesové zkratky pro textový kurzor a příkazy čtení.

Poznámka: Funkce Odečítače nejsou dostupné v ZoomTextu Zvětšovač.

- [Karta Odečítače v panelu nástrojů](#)
- [Hlasový výstup ZoomTextu](#)
- [Funkce hlasové odezvy](#)
- [AppReader](#)
- [Oblasti čtení](#)
- [Čtení s textovým kurzorem](#)
- [Klávesové zkratky pro čtení z obrazovky](#)

Karta Odečítače

V panelu nástrojů Odečítače jsou tlačítka pro rychlou aktivaci a úpravu nastavení všech funkcí ZoomTextu Odečítače. Mnohá z těchto tlačítek jsou tzv. dělená tlačítka, která umožňují danou funkci zapnout či vypnout a otevřít menu se souvisejícími volbami. Tlačítka jsou seskupena podle kategorií a pro snadnou identifikaci mají intuitivní ikony a textové popisky.



Karta Odečítače v panelu nástrojů

Poznámka: Kartu Odečítač lze vidět jen při provozování verze ZoomText Zvětšovač/Odečítač.

- **Hlas.** Zapíná či vypíná hlasový výstup pro odečítání obrazovky a umožňuje vám otevřít dialog Nastavení hlasu, ve kterém si můžete vybrat různé hlasy a nastavovat je.
- **Tempo.** Určuje, jak rychle ZoomText mluví.
- **Klávesnice.** Zapíná či vypíná hlasovou odezvu klávesnicea otevírá menu pro nastavení odezvy klávesnice. Odezva klávesnice vám umožňuje během psaní okamžitě slyšet, jaká písmena či slova píšete.
- **Myš.** Zapíná či vypíná hlasovou odezvu myšiotevírá menu pro nastavení odezvy myši. Odezva myši umožňuje automatické čtení textu, na který ukazuje myš.

- **Výmluvnost.** Umožňuje výběr úrovně výmluvnosti. Výmluvnost umožňuje nastavit množství informací, které program říká o ovládacích prvcích pod fokusem.
- **AppReader.** Spustí nástroj AppReader pro čtení textu z poslední aktivní aplikace. AppReader umožňuje plynulé čtení dokumentů, internetových stránek a emailů z aplikací, ve kterých je daný text otevřený.
- **Oblasti.** Umožňuje vám vytvářet a upravovat oblasti čtení a pohybovat se po nich. Oblasti čtení umožňují okamžité zobrazení a čtení vybraných míst v aplikacích.

Hlasový výstup ZoomTextu

ZoomText vám umožňuje vybrat si hlas a nastavit jej tak, aby vyhovoval vašim osobním potřebám. Můžete si vybrat mužský nebo ženský hlas, upravit jeho tempo a hlasitost a nastavit způsob čtení a zvukovou signalizaci. Hlasový výstup také můžete podle potřeby zapínat a vypínat.

- [Zapnutí a vypnutí hlasového výstupu](#)
- [Úprava tempa řeči](#)
- [Nastavení hlasu](#)
- [Přidání a odebrání hlasů](#)
- [Nastavení způsobu čtení textu](#)
- [Nastavení atributu odlišení textu](#)
- [Nastavení audia](#)

Zapnutí a vypnutí hlasového výstupu

Hlasový výstup můžete kdykoli zapnout a vypnout, aniž ovlíníte funkce zvětšování.

▪ Jak zapnout či vypnout hlasový výstup

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Na kartě **Odečítač** zvolte **Hlas > Zapnout** (nebo **Hlas > Vypnout**).
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí či vypnutí hlasového výstupu: **Caps Lock + Alt + Enter**

Poznámka: AppReader bude číst i při vypnutém hlasovém výstupu.

Mohou nastat situace, kdy budete chtít pouze zastavit aktuální promluvu, aniž hlasový výstup vypnete. Např., když ZoomText čte zprávu z dialogu, kterou již znáte. Můžete zastavit čtení této informace, aniž byste úplně vypínali hlasový výstup.

▪ Jak zastavit aktuální promluvu

Stiskněte klávesu **Ctrl**.

Čtení aktuální informace je ukončeno.

Úprava tempa řeči

Můžete nastavovat, jak rychle ZoomText mluví.

▪ Jak upravit tempo řeči

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Na kartě **Odečítač** upravte úroveň v číselníku **Tempo**.
- Stiskněte klávesové zkratky pro zvýšení či snížení tempa řeči
 - o Zrychlení řeči: **Caps Lock + Alt + šipka nahoru**
 - o Zpomalení řeči: **Caps Lock + Alt + šipka dolů**

Poznámka: Tempo řeči je též možné upravit v dialogu Nastavení hlasu. Další informace najdete v tématu [Nastavení hlasu](#).


Pro AppReader lze tempo řeči nastavit nezávisle. Tato volba se nachází v dialogu AppReader (na kartě Společná nastavení). Další informace najdete v tématu [Společná nastavení AppReaderu](#).

Nastavení hlasu

V nastavení hlasu si můžete vybrat a přizpůsobit hlas ZoomTextu. Hlas můžete volit z nabídky mužských a ženských hlasů, nastavit tempo řeči, výšku hlasu a hlasitost.

▪ Jak upravíte nastavení hlasu

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Hlas** nebo přejděte na tlačítko **Hlas** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Hlas** zvolte položku **Nastavení**.
Otevře se dialog Nastavení hlasu.
3. Přejděte na kartu **Hlas**.
4. Ujistěte se, že je zaškrtnutá volba **Zapnout hlasový výstup**.
5. Zvolte požadovaný Jazyk, Syntetizér a Hlas a pak upravte Tempo, Výšku a Hlasitost.
6. Nastavení syntetizéru ověříte, jestliže do editačního pole **Ukázka textu** napíšete nějaký text a stisknete tlačítko **Přečíst ukázku**.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Hlas

Nastavení	Popis
Zapnout hlasový výstup	Zapne nebo vypne hlasový výstup odečítače.
Jazyk	Zobrazí seznam jazyků s hlasovými syntézami dostupnými v systému.
Syntetizér	Zobrazuje seznam hlasových syntetizérů dostupných v systému. Poznámka: ZoomText podporuje hlasové syntetizéry založené na SAPI 4 a SAPI 5.

Hlas	Zobrazuje seznam hlasů dostupných ve zvoleném syntetizéru.
Přidat/Odstranit hlasy...	Otevře utilitu Přidat/Odstranit hlasy . Zde můžete vyzkoušet, nainstalovat či odstranit hlasy Vocalizer Expressive 2.
<i>Nastavení hlasu</i>	
Tempo	Určuje, jak rychle ZoomText mluví. Pro AppReader lze tempo řeči nastavit nezávisle. * Pro více informací viz Možnosti čtení.
Výška	Nastavuje výšku aktuálního hlasu. Rozsah změny výšky je od 5% do 100%, v krocích po 5%.
Hlasitost	Nastavuje hlasitost aktuálního hlasu. Rozsah nastavení je od 5% do 100%, v krocích po 5%.
Další volby	Otevře další možné volby zvoleného syntetizéru včetně správy výslovnosti. Jestliže syntetizér nevyslovuje některé slovo správně, můžete zde zadat jeho fonetický přepi
<i>Ukázka textu</i>	
Ukázkový text / přečíst ukázkou	Umožňuje vám vyzkoušet si nastavení hlasu. Do editačního pole můžete napsat ukázkový text a stiskem tlačítka Přečíst ukázkou si jej můžete nechat přečíst. Při čtení ukázkového textu se použije aktuální nastavení hlasu včetně nastavení na kartách Způsob čtení textu a Odlišení.

* Pokud dialog Nastavení hlasu vyvoláte z panelu nástrojů Textového zobrazení AppReaderu a AppReader je nastaven tak, že používá své vlastní tempo řeči, bude volba pro tempo řeči nedostupná (zašedlá).

Způsob čtení textu


Nastavení způsobu čtení textu určuje, jak se vyslovují čísla, interpunkce a směs malých a velkých písmen ve slově. Vhodným nastavením zde můžete vytvořit styl čtení, který přispěje k lepší srozumitelnosti složitých slov a čísel s ohledem na správný kontext nebo požadovaný formát.

▪ Jak upravit nastavení způsobu čtení textu

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Hlas** nebo přejděte na tlačítko **Hlas** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Hlas** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení hlasu.

3. Přejděte na kartu **Způsob čtení textu**.
4. Upravte nastavení, jak potřebujete.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Způsob čtení textu

Nastavení	Popis
Text	
Rozdělí směs velkých a malých písmen	Kvůli přesnější výslovnosti hlasovým syntetizérem rozdělí slovo obsahující směs velkých a malých písmen na více slov. Např. slovo „ZoomText“ se rozdělí a vysloví jako „Zoom Text“.
Nečte opakované znaky	Omezuje počet vyslovovaných opakovaných znaků. To je užitečné, když narazíte na řetězec

	opakuujících se znaků, který je použitý pro formátování.
Počet opak.	Nastavuje maximální počet čtených opakovaných znaků. Možný rozsah je od 2 do 10.
Čísła	
Čte podle nastavení syntetizéru	Čísła čte podle výchozího nastavení syntetizéru.
Čte slovním ekvivalentem	Čísła se vyslovují jejich slovním ekvivalentem. Např. „1995“ se vysloví jako „jedna tisíc devět sto devadesát pět“.
Čte po jednotlivých číslicích	Čísła se čtou jako jednotlivé číslice. Např. „1995“ se vysloví jako „jedna devět devět pět“.
Čte po dvojicích číslic	Čísła se čtou po dvojicích číslic. Např. číslo „1995“ se přečte jako „devatenáct devadesát pět“.
Interpunkce	
Čte podle nastavení syntetizéru	Interpunkční znaky čte podle výchozího nastavení syntetizéru.
Čte veškerou interpunkci	Čte všechny interpunkční znaky.
Čte jen významnou interpunkci	Čte jen interpunkční znaky uvnitř slov. Například sales@freedomscientific.com se vysloví jako "sales at Freedom Scientific dot com".

Odlišení atributů textu


Hlasový výstup dokáže slyšitelně odlišovat velká písmena a odkazy a oznamovat začátek a konec dokumentu. Odlišení se realizuje jako okamžitá změna výšky řeči při čtení dané položky nebo se ohlásí slovně, např. „velké“ nebo „odkaz“ před příslušnou položkou.

▪ Jak upravit nastavení odlišení atributů textu

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Hlas** nebo přejděte na tlačítko **Hlas** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Hlas** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení hlasu.

3. Přejděte na kartu **Odlišení**.
4. Upravte nastavení, jak potřebujete.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Odlišení

Nastavení	Popis
<i>Velká písmena</i>	
Neodlišovat velká písmena	Velká písmena se čtou bez odlišení.
Velká písmena číst jinou výškou hlasu	Při čtení velkého písmene se změní výška hlasu.
Říci "velké" před velkým písmenem	Před přečtením velkého písmene hlas řekne slovo „velké“.

Změna výšky (velká písmena)	Nastavuje v procentech změnu výšky hlasu na velkém písmenu. Rozsah změny výšky hlasu je od -50% do +50% v krocích po 10%.
<i>Odkazy</i>	
Neodlišovat odkazy	Odkazy se čtou bez odlišení.
Odkazy číst jinou výškou hlasu	Při čtení odkazu se změní výška hlasu.
Říci "odkaz" před textem odkazu	Při čtení odkazu hlas řekne slovo „odkaz“.
Změna výšky (odkazy)	Nastavuje v procentech změnu výšky hlasu při čtení odkazu. Rozsah změny výšky hlasu je od -50% do +50% v krocích po 10%.

Audio

Sluchátka Bluetooth, aby šetřila baterii, obvykle přecházejí do úsporného režimu, když nepřijímají audio signál. V důsledku toho, když hlasový výstup začne mluvit a sluchátka se probouzejí, bývá několik prvních znaků promluvy odříznuto a není je slyšet.

Popsanému jevu zabráníte zaškrtnutím položky **Zakázat přerušování řeči**. Pak sluchátka neusínají a přehrávají i pauzy. Sice nic neuslyšíte, ale sluchátka zůstávají aktivní a připravena na příjem audia.


Poznámka: Baterie sluchátek se při této volbě může rychleji vybíjet.

▪ Jak zapnete a vypnete přerušování řeči v audio výstupu

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Hlas** nebo přejděte na tlačítko **Hlas** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Hlas** zvolte **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení hlasu.

3. Otevřete kartu **Audio**.
4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí položky **Zakázat přerušování řeči**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Audio

Odezva

Nastavení odezvy určují, jak ZoomText mluví při práci s klávesnicí, při pohybu myši a při práci a pohybu v aplikacích. Tato nastavení dovolují zvýšit nebo snížit množství čtených informací podle vlastních potřeb.

- [Odezva klávesnice](#)
- [Odezva myši](#)
- [Odezva v programech](#)
- [Výmluvnost](#)

Odezva při psaní

Odezva klávesnice vám umožňuje během psaní slyšet, jaká písmena či slova píšete. Můžete si vybrat, zda chcete číst jednotlivé znaky, slova, nebo znaky i slova. Napsaná slova jsou přečtena, když je dokončíte napsáním mezery nebo interpunkčního znaménka. Můžete si také vybrat, jaké skupiny kláves budou dávat odezvu, a to včetně kláves, které neslouží k psaní.

▪ Jak cyklicky přepínat odezvu při psaní

Proveďte jeden z následujících kroků:


- Na kartě **Odečítač** stiskněte tlačítko **Klávesnice**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro odezvu při psaní: **Caps Lock + Alt + K**.

▪ Jak upravit nastavení odezvy klávesnice

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle **Klávesnice** nebo jděte na tlačítko **Klávesnice** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Klávesnice** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení odezvy na kartě Klávesnice.

3. Upravte nastavení odezvy klávesnice, jak potřebujete.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Klávesnice

Nastavení	Popis
<i>Odezva při psaní</i>	
Bez odezvy	Vypne veškerou odezvu klávesnice.
Znaky	Zapne odezvu pro každý stisk klávesy. Pomocí voleb ve skupině Odezva při stisku těchto kláves můžete nastavit, u kterých kláves bude hlasová odezva.
Slova	Zapne odezvu při psaní po slovech. Odezva se ozve až po dokončení slova.
Znaky a slova	Zapne odezvu po stiscích kláves i po slovech.

<i>Odezva při stisku těchto kláves</i>	
Tisknutelné	Hlasová odezva na všechny tisknutelné znaky: písmena, číslice a symboly.
Navigační	Hlasová odezva na navigační klávesy: šipky, Home , End , Page Up a Page Down .
Editační	Hlasová odezva na klávesy pro editaci textu: Backspace , Insert , Delete , Escape a Enter .
Funkční	Hlasová odezva na funkční klávesy: F1 až F12 .
Modifikující	Hlasová odezva na modifikační klávesy: Alt , Ctrl , Shift a klávesa Windows .
Zamykací	Hlasová odezva na zamykací klávesy a jejich stav: Caps Lock , Num Lock a Scroll Lock .
Ostatní	Hlasová odezva na různé další klávesy: Pause , Print Screen a klávesa kontextového menu.

Poznámka: Volby ve skupině **Odezva při stisku těchto kláves** jsou dostupné, jen když je odezva při psaní nastavena na **Znaky** nebo **Znaky a slova**.

Odezva myši

Odezva myši umožňuje automatické čtení textu, na který ukazuje myš. Při pohybu myši po obrazovce jsou čtena jednotlivá slova nebo celé řádky textu. Text je čten buď okamžitě, nebo po prodlevě myši na daném místě.

▪ Jak cyklicky přepínat odezvu myši

Proveďte jeden z následujících kroků:


- Na kartě **Odečítač** zvolte tlačítko **Myš**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro odezvu myši: **Caps Lock + Alt + M**.

▪ Jak upravit nastavení odezvy myši

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Myš** nebo přejděte na tlačítko **Myš** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Myš** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení odezvy na kartě Myš.

3. Upravte nastavení odezvy myši, jak potřebujete.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Myš

Nastavení	Popis
<i>Odezva myši</i>	
Bez odezvy	Vypne veškerou odezvu myši.
Okamžitá	Zapne okamžitou odezvu myši. Text je čten ihned, jakmile se na něj přesune ukazatel myši.
S prodlením	Zapne odezvu myši s prodlevou. ZoomText začne text číst, až když na něm ukazatel myši postojí po nastavený čas.
Doba reakce (sec)	Délka prodlevy v sekundách, po kterou musí ukazatel myši stát na objektu, než se začne text z daného místa číst. Toto nastavení se projeví jen při nastavené odezvě s prodlením .

<i>Jestliže myš přejde přes slovo</i>	
Jen odezva slova	Je přečteno jen slovo na pozici ukazatele myši.
Odezva všech slov v řádku nebo objektu	Když se ukazatel myši přesune na nový řádek textu nebo nový objekt, jsou přečtena všechna slova na řádku nebo v objektu. Objekty se rozumí: titulky oken, položky menu, ovládací prvky v dialogích, položky na ploše a tlačítka na úlohové liště.

Poznámka: Při používání odezvy myši přepíná podržení klávesy **Shift** režim odezvy z **Jen odezva slov** na **Odezva všech slov v řádku nebo objektu** (a naopak).

Odezva v programech


Odezva v programech určuje, jaké položky jsou čteny při pohybu a práci v aplikacích. Jde o tyto položky: titulky oken, menu, dialogy, seznamy, stromové seznamy a text, kterým se pohybuje editační kurzor. Množství informací, které jsou o těchto položkách čteny, lze upravovat v nastavení výmluvnosti.

▪ Jak upravit nastavení odezvy v programech

1. Na kartě **Odečítač** klepněte tlačítku **Nastavení odezvy**, což je diagonální šipka vpravo dole ve skupině **Odezva**.

Otevře se dialog Nastavení odezvy na kartě Program.

2. Podle potřeby upravte nastavení odezvy v programech.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Program

Nastavení	Popis
<i>Odezva na tyto položky, když jsou aktivní</i>	
Psací kurzor	Při pohybu textového kurzoru je čten text na nové pozici kurzoru. Množství čteného textu je v souladu s tím, o jaký úsek textu se kurzor posunul; znak, slovo, řádek, věta nebo odstavec.
Menu	Když rozbalíte menu, je přečten jeho název, a poté je čtena každá položka menu, na kterou přejdete.
Ovládací prvky	Při pohybu v dialogových oknech, seznamech a stromových seznamech je čtena každá položka, na kterou přejdete nebo kterou označíte.
Popisy tlačítek	Jsou čteny popisy tlačítek (tooltips), když se zobrazí.
Titulky oken	Při aktivování okna je přečten obsah jeho titulkového pruhu.
Upozornění	Jsou čtena upozornění, která se objevují.
<i>Jestliže psací kurzor přejde na nový řádek</i>	
Odezva slova pod kurzorem	Když se textový kurzor přesune na nový řádek, je přečteno slovo na pozici kurzoru.
Odezva celého řádku	Když se textový kurzor přesune na nový řádek, je přečten celý tento řádek.

Výmluvnost

Výmluvnost vám umožňuje upravovat množství informací, které jsou čteny o ovládacích prvcích v programech, když na tyto prvky přejdete nebo je označíte. Jde o tyto ovládací prvky: okna aplikací a dokumentů, menu, dialogy, tlačítka, ikony a další.

Výmluvnost má tři úrovně - nízkou, střední a vysokou - takže úroveň výmluvnosti dokážete rychle změnit. Při vysoké výmluvnosti je čteno více informací, při nízké méně. Všechny tyto úrovně výmluvnosti můžete uživatelsky plně upravovat podle svých potřeb.

▪ Jak cyklicky přepínat úrovně výmluvnosti

Proveďte jeden z těchto kroků:


- Na kartě **Odečítač** klepněte tlačítko **Výmluvnost**.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro přepínání úrovní výmluvnosti: **Caps Lock + Alt + B**.

▪ Jak upravit nastavení výmluvnosti

1. Na kartě **Odečítač** klepněte na šipce vedle tlačítka **Výmluvnost** nebo přejděte na tlačítko **Výmluvnost** a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Výmluvnost** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení odezvy na kartě Výmluvnost.

3. Podle potřeby upravte nastavení výmluvnosti.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Výmluvnost

Nastavení	Popis
Úroveň výmluvnosti	
Nízká výmluvnost	Čte položky podle odezvy v programu s minimem informací.
Střední výmluvnost	Čte položky podle odezvy v programu se základními informacemi.
Vysoká výmluvnost	Čte položky podle odezvy v programu s maximem informací.
Nastavení výmluvnosti	Seznam zaškrťovacích políček, která určují úroveň výmluvnosti. Zde zobrazená nastavení odrážejí právě vybranou úroveň výmluvnosti a automaticky se aktualizují, když vyberete jinou úroveň.

Vybrat vše	Zaškrtně všechny volby v seznamu Nastavení výmluvnosti.
Zrušit výběr	Zruší zaškrtnutí všech voleb v seznamu Nastavení výmluvnosti.

AppReader

AppReader je produktivní nástroj, který plynule čte dokumenty, webové stránky a e-maily, zatímco je současně sledujete i zrakem nebo naopak necháte oči odpočinout a jen posloucháte. V AppReaderu můžete číst text od začátku do konce, procházet textem vpřed či zpět nebo číst specifické oblasti textu, které označíte kliknutím a tažením myši. S AppReaderem je čtení snadné vždy bez ohledu na použitý způsob čtení.

- [Režimy čtení v AppReaderu](#)
- [Prostředí Textového zobrazení](#)
- [Spuštění a používání AppReaderu](#)
- [Nastavení Aplikačního zobrazení](#)
- [Nastavení Textového zobrazení](#)
- [Společná nastavení](#)

Režimy čtení v AppReaderu


Než začnete AppReader používat, měli byste rozumět různým režimům čtení a jejich dostupnosti v různých aplikacích. Porozumění těmto funkcím vám pomůže využívat AppReader co nejužitečnějším a nejefektivnějším způsobem.

AppReader nabízí tři specifické režimy čtení: Aplikační zobrazení, Textové zobrazení a nástroj ŘekniTo.

- **Aplikační zobrazení** čte přímo ve zdrojové aplikaci. Zobrazení aplikace a dokumentu se nemění, takže spuštění a ukončení AppReaderu probíhá hladce. Aplikační zobrazení je ideální pro uživatele, kteří chtějí, aby čtení nenarušovalo práci v aplikaci, nebo kteří nepotřebují funkce kontrastního zobrazování textu dostupné v Textovém zobrazení.
- **Textové zobrazení** čte ve speciálním prostředí, ve kterém je text přeformátován a snadněji se čte. Text je buď zobrazován v režimu Telegraf, kdy jediný řádek vodorovně roluje, nebo je v režimu Titulky zalomen ve více řádcích. V obou režimech si můžete nastavit typ písma, kontrastní barvy, zvýraznění čteného slova a úroveň zvětšení. Textové zobrazení je ideální pro uživatele, kteří chtějí číst zrakem a požadují výrazné a kontrastní prostředí pro čtení. O prostředí Textového zobrazení se více dozvíte v tématu [Prostředí Textového zobrazení](#).
- **Nástroj ŘekniTo** čte oblast obrazovky označenou kliknutím a tažením myši. Lze takto přečíst jakýkoli text viditelný na obrazovce, dokonce i text mimo aktivní program. Nástroj ŘekniTo s jednoduchým výběrem myší je ideální pro okamžité čtení náhodných bloků textu.

AppReader můžete používat téměř v jakékoli aplikaci, nicméně dostupnost jednotlivých režimů čtení závisí na úrovni podpory, kterou má AppReader pro danou aplikaci: plná podpora nebo základní podpora.

- **Plná podpora** umožňuje používat všechny tři režimy čtení: Aplikační zobrazení, Textové zobrazení a nástroj ŘekniTo. Plná podpora je dostupná ve většině aplikací, které obsahují dlouhé úseky textu, např. Microsoft Word, Microsoft Outlook, Adobe Reader a Internet Explorer.
- **Základní podpora** umožňuje jen práci s nástrojem ŘekniTo. Pokusíte-li se spustit Aplikační nebo Textové zobrazení v aplikaci, která má pouze základní podporu, AppReader se automaticky spustí v režimu nástroje ŘekniTo.




Zvýraznění slova čteného AppReaderem ve Wordu.


Prostředí Textového zobrazení

Textové zobrazení čte ve speciálním prostředí, ve kterém je text přeformátován a proto se lépe čte. Text je buď zobrazován v režimu Telegraf, kdy jediný řádek vodorovně roluje, nebo je v režimu Titulky zalomen ve více řádcích. V obou režimech si můžete nastavit typ písma, kontrastní barvy, zvýraznění čteného slova a úroveň zvětšení.

Textové zobrazení zabírá celou obrazovku. V horní části obrazovky je panel nástrojů a pod ním je text dokumentu. Text dokumentu je formátován a zobrazován podle aktuálního nastavení Textového zobrazení.




Textové zobrazení AppReaderu v režimu Titulky



Textové zobrazení AppReaderu v režimu Telegraf

Panel nástrojů Textového zobrazení obsahuje základní prvky pro ovládání Textového zobrazení a lze z něj také přistupovat k dialogům pro nastavení Textového zobrazení.



Panel nástrojů Textového zobrazení

- **Číst/Pozastavit.** Spouští čtení od zvýrazněného slova nebo čtení pozastavuje. Je-li stisknuto tlačítko Číst, zobrazí se na panelu nástrojů tlačítko Pozastavit.
- **Zvětšení.** Nastavuje velikost zvětšení v Textovém zobrazení, od 1x do 36x.
- **Tempo.** Určuje, jak rychle ZoomText čte.

- **Telegraf.** Zobrazí text v jediném řádku. Při čtení řádek textu roluje vodorovně jako telegrafní páska.
- **Titulky.** Zobrazí text zalomený do více řádků, které nepřesahují šířku okna Textového zobrazení. Při čtení řádky textu svisle rolují jako filmové titulky.
- **Aplikační zobrazení.** Přepne AppReader z Textového do Aplikačního zobrazení.
- **Nastavení.** Otevře dialogové okno AppReaderu pro změnu nastavení Textového zobrazení.

Spuštění a používání AppReaderu

Je mnoho způsobů jak spustit AppReader v jeho různých režimech, včetně spuštění z menu nebo klávesovými zkratkami. Níže jsou tyto způsoby popsány včetně specifického chování v jednotlivých režimech.

▪ Jak spustit AppReader pomocí příkazu pro čtení od ukazatele myši

- Ukazatel myši přesuňte na slovo, od kterého chcete začít číst, a zadejte příkaz pro čtení od ukazatele myši: **Caps Lock + Alt + levý klik**

AppReader se spustí v nastaveném režimu a začne číst od odklepnutého slova. Čtení zastavíte kliknutím myši nebo stiskem klávesy Enter. Čtení spustíte dvojklikem (na libovolném slově) nebo stiskem klávesy Enter. Úplné informace o čtení najdete níže v části „Čtení pomocí AppReaderu“.

▪ Jak spustit AppReader přímo v Aplikačním nebo Textovém zobrazení

- V menu tlačítka **AppReader** zvolte položku **Aplikační zobrazení** nebo **Textové zobrazení** nebo stiskněte jednu z těchto klávesových zkratk:
 - o Spustit v Aplikačním zobrazení: **Caps Lock + Alt + A**
 - o Spustit v Textovém zobrazení: **Caps Lock + Alt + T**

AppReader se spustí ve zvoleném režimu a začne číst text od aktuální pozice textového kurzoru. Pokud v dokumentu není textový kurzor, AppReader začne číst od prvního slova v cílovém okně, které je vidět na zvětšené obrazovce. Jinak začne AppReader číst od prvního viditelného slova v cílové aplikaci. Úplné informace o čtení najdete níže v části „Čtení pomocí AppReaderu“.

▪ **Jak spustit nástroj ŘekniTo**

- V menu tlačítka **AppReader** zvolte položku **Nástroj ŘekniTo** nebo stiskněte klávesovou zkratku pro spuštění nástroje ŘekniTo: **Caps Lock + Alt + S**.

Nástroj ŘekniTo se aktivuje.

▪ **Jak spustit AppReader v nastaveném režimu (režim nastavený v menu AppReaderu)**

- V panelu nástrojů **Odečítač** stiskněte tlačítko **AppReader** nebo zadejte klávesovou zkratku pro spuštění AppReaderu: **Caps Lock + Alt + R**

AppReader se spustí v nastaveném režimu.

Čtení pomocí AppReaderu

▪ **Jak spustit a zastavit plynulé čtení**

Stiskněte **Enter** nebo dvojklikem klepněte na slově, od kterého chcete číst nebo pokračovat ve čtení.

▪ **Jak se pohybovat po slovech, řádcích, větách a odstavcích**

Použijte navigační příkazy AppReaderu (uvedené níže).

▪ **Jak přepínat mezi Aplikačním a Textovým zobrazením**

Stiskněte **Tab**.

▪ **Jak ukončit AppReader**

Klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte **Esc**.

Pokud aplikace obsahuje kurzor, je při ukončení AppReaderu kurzor automaticky umístěn na poslední zvýrazněné slovo.

Navigační příkazy AppReaderu

Následující klávesové zkratky lze použít pro spuštění AppReaderu.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit AppReader od pozice myši	Caps Lock + Alt + levý klik
Spustit v Aplikačním zobrazení	Caps Lock + Alt + A
Spustit v Textovém zobrazení	Caps Lock + Alt + T
Spustit nástroj ŘekniTo	Caps Lock + Alt + S
Spustit AppReader (v nastaveném režimu)	Caps Lock + Alt + R

Když je AppReader aktivní, lze k jeho ovládání použít následující klávesové kombinace.

Příkaz	Klávesová zkratka
Další slovo	Ctrl + šipka vpravo
Předchozí slovo	Ctrl + šipka vlevo
Další věta	Šipka vpravo
Předchozí věta	Šipka vlevo
Další odstavec	Šipka dolů
Předchozí odstavec	Šipka nahoru
Další stránka	PageDown
Předchozí stránka	PageUp
Aktuální slovo *	Ctrl + Alt + Shift + šipka nahoru
Aktuální řádek	Ctrl + Alt + Shift + šipka vpravo

Aktuální věta	Ctrl + Alt + Shift + šipka dolů
Aktuální odstavec	Ctrl + Alt + Shift + šipka vlevo
První slovo na řádku	Home
Poslední slovo na řádku	End
Začátek dokumentu	Ctrl + Home
Konec dokumentu	Ctrl + End
Další odkaz	L
Předchozí odkaz	Shift + L
Aktivovat odkaz	Ctrl + Enter

* Při použití příkazu pro aktuální slovo se stisky opakované do dvou sekund chovají tímto způsobem:

- První stisk: přečte slovo
- Druhý stisk: vyhláskuje slovo
- Třetí stisk: vyhláskuje slovo jmény ("Adam, Cyril, Božena,...")

Nastavení Aplikačního zobrazení


Nastavení Aplikačního zobrazení umožňuje upravovat vzhled zvýraznění aktuálního slova v AppReaderu včetně způsobu zvýraznění, barvy a průhlednosti.

▪ Jak upravit nastavení Aplikačního zobrazení

1. Na kartě **Odečítač** zvolte **AppReader > Nastavení Aplikačního zobrazení**.

Zobrazí se dialog Nastavení AppReaderu na kartě Aplikační zobrazení.

2. Podle potřeby upravte nastavení Aplikačního zobrazení.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Aplikační zobrazení

Nastavení	Popis
Volby	
Sledovat a zvýrazňovat slova	Zapne sledování a zvýrazňování slov při čtení AppReaderem.
Zavřít AppReader na konci dokumentu	Je-li tato volba zapnutá, AppReader se na konci dokumentu automaticky zavře. Poznámka: Přejdete-li ke konci dokumentu ručně, AppReader se automaticky neukončí.

Zvýraznění	
Způsobem	Určuje způsob, jakým jsou slova zvýrazňována: blok, podtržené, orámování nebo klínky.
Barva	Určuje barvu zvýraznění.
Tloušťka	Určuje tloušťku čáry zvýraznění.
Průhlednost	Určuje průhlednost zvýraznění. <i>Poznámka:</i> Tato volba není dostupná, když je nastavená inverzní barva zvýraznění.
Sledování zvýraznění	Určuje způsob sledování: okraj, střed nebo skok dopředu. Je-li nastaveno na Okraj, posouvá se zoom okno jenom tak, aby se zvýrazněné slovo nedostalo mimo zoom okno. Při nastavení na Střed se zoom okno posouvá tak, aby se zvýrazněné slovo neustále drželo v jeho středu. Při nastavení Skok dopředu se zoom okno posouvá jen, kdyby zvýrazněné slovo mělo zoom okno opustit, a pak se posune tak, aby slovo bylo v levém horním rohu okna.
Náhled	Zobrazuje ukázkový text s náhledem nastaveného zvýraznění.

Poznámka: Další volby pro Aplikační zobrazení jsou na kartě Společná nastavení.

Nastavení Textového zobrazení


Nastavení Textového zobrazení umožňuje upravovat vzhled textu a zvýraznění aktuálního slova v prostředí Textového zobrazení.

▪ **Jak upravit nastavení Textového zobrazení**

1. Na panelu nástrojů **Odečítač** zvolte **AppReader > Nastavení Textového zobrazení**.

Zobrazí se dialog Nastavení AppReaderu s kartou Textové zobrazení.

2. Podle potřeby upravte nastavení Textového zobrazení.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Textové zobrazení

Nastavení	Popis
Fonty	
Písmo	Určuje písmo, ve kterém bude zobrazen načtený dokument, jako Arial, Tahoma nebo Verdana.
Řez	Určuje řez písma, ve kterém bude zobrazen načtený dokument, jako obyčejné, tučné nebo kurzíva.

<i>Barvy dokumentu</i>	
Text	Určuje barvu, ve které je zobrazen text načteného dokumentu. Nelze nastavit stejnou barvu textu a pozadí.
Pozadí	Určuje barvu pozadí Textového zobrazení. Nelze nastavit stejnou barvu textu a pozadí.
<i>Formátovací značky</i>	
Ukazovat značky odstavce	Zobrazí značky odstavce na konci odstavců ve zdrojovém dokumentu.
Podtrhávat odkazy	Je-li tato volba zapnutá, zobrazují se odkazy v režimu Titulky i Telegraf podtržené.
<i>Zvýraznění</i>	
Způsobem	Určuje způsob, jak zvýrazňovat aktuální slovo: blok, podtržené, orámování nebo klínky.
Barva	Určuje barvu zvýraznění aktuálního slova.
Tloušťka 1, 2	Určuje tloušťku zvýraznění aktuálního slova.
Průhlednost 2	Určuje průhlednost zvýraznění aktuálního slova.
Sledování zvýraznění	Určuje způsob sledování: okraj, střed nebo skok dopředu. Je-li nastaveno na Okraj, posouvá se zoom okno jenom tak, aby se zvýrazněné slovo nedostalo mimo zoom okno. Při nastavení na Střed se zoom okno posouvá tak, aby se zvýrazněné slovo neustále drželo v jeho středu. Při nastavení Skok dopředu se zoom okno posouvá jen, kdyby zvýrazněné slovo mělo zoom okno opustit, a pak se

	posune tak, aby slovo bylo v levém horním rohu okna.
Náhled	Zobrazuje ukázkový text za použití nastaveného písma, barev a zvýraznění.

1 Tato volba není dostupná, když je způsob zvýraznění nastaven na 'Blok'.

2 Tato volba není dostupná, když je způsob zvýraznění nastaven na 'Blok' nebo když je nastavená inverzní barva zvýraznění.

Poznámka: Další volby pro Textové zobrazení jsou na kartě Společná nastavení.

Společná nastavení


Společná nastavení obsahují další volby, které jsou společné pro Aplikační i Textové zobrazení. Pro AppReader zde můžete nastavit specifické tempo čtení a zvuková upozornění.

▪ Jak upravit společná nastavení

1. Na panelu nástrojů **Odečítač** zvolte **AppReader > Společná nastavení**.

Zobrazí se dialog Nastavení AppReaderu s otevřenou kartou Společná nastavení.

2. Podle potřeby upravte společná nastavení.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Společná nastavení

Nastavení	Popis
<i>Rychlost čtení</i>	
Používat specifické tempo řeči	Při této volbě je rychlost čtení v AppReaderu nastavena nezávisle na globálním nastavení tempa řeči na panelu Odečítač a v dialogu Nastavení hlasu.
Tempo	Určuje tempo řeči v AppReaderu.

	Poznámka: Toto nastavení není dostupné, pokud není zaškrtnutá volba Používat specifické tempo řeči .
Upozornění	
Hlásit „Začátek dokumentu“ a „Konec dokumentu“	Když je v Aplikačním nebo Textovém zobrazení dosaženo začátku nebo konce dokumentu, je ohlášeno „začátek dokumentu“ nebo „konec dokumentu“.
Tichý režim	
Spustit AppReader bez mluvení	Při této volbě Aplikační a Textové zobrazení nemluví. Toto nazýváme AppReader v Tichém režimu. Poznámka: Nástroj Řekni To nelze umlčet.
Tempo	Řídí rychlost pohybu zvýraznění při čtení textu v Aplikačním a Textovém zobrazení.

Oblasti čtení

Oblasti čtení umožňují okamžité zobrazení a čtení vybraných míst v aplikacích. Např. databázová aplikace zobrazuje velké množství informačních položek. Pro běžnou práci jich však potřebujete pouze několik. Prostřednictvím oblastí čtení můžete stiskem klávesové zkratky tyto požadované položky okamžitě zobrazit či přechít.

Můžete si definovat až 10.1 oblastí čtení v každé aplikaci. Při otevírání aplikace nebo přepínání aplikací se automaticky zavedou oblasti definované v aktivní aplikaci a lze tedy s nimi hned pracovat.

- [Vytváření, upravování a mazání oblastí čtení](#)
- [Používání oblastí čtení](#)
- [Panel nástrojů oblastí čtení](#)
- [Nastavení oblastí čtení](#)

Vytváření, upravování a mazání oblastí čtení

Vytvořit novou oblast čtení je velmi jednoduché. Proo většinu oblastí prostě jen definujete rozsah oblasti, zadáte výstižný název oblasti a určíte, zda se má oblast zobrazovat nebo číst nebo obojí. Kdykoli později můžete oblast předefinovat nebo zrušit, takže se příliš netrapte případnými chybami.

▪ Jak vytvořit novou oblast čtení

1. Otevřete aplikaci, v níž chcete oblast čtení definovat. Přejděte v aplikaci na požadovanou kartu, do požadovaného okna či zobrazení.
2. Jedním z následujících způsobů aktivujte nástroj pro vytvoření oblasti:
 - Přepněte se do panelu ZoomTextu. Na kartě **Odečítač** zvolte **Oblasti > Nová oblast**.
 - Stiskněte klávesovou zkratku pro vytvoření oblasti: **Caps Lock + Alt + C**.

Aktivuje se nástroj Nová oblast a zobrazí se všechny oblasti definované v aktivní aplikaci.

3. Myší se zvětšeným obrazem přesuňte na místo, kde má být nová oblast.
4. Podržte levé tlačítko myši a táhnutím vymezte obdélník nové oblasti, pak tlačítko uvolněte.

Jakmile je oblast definována (uvolníte tlačítko myši), otevře se dialog Oblasti čtení. V tomto dialogu oblast pojmenujete a specifikujete prováděné činnosti. Více se o tomto dialogu dozvíte v tématu [Nastavení oblastí čtení](#).

5. Do editačního pole **Jméno oblasti** zadejte vypovídající název nové oblasti.

Když přejdete k dalšímu prvku dialogu, název nové oblasti se objeví v seznamu Oblasti.

6. Mezi přepínači ve skupině **Oblast vzhledem k** nastavte relativní polohu oblasti v aplikačním okně.
7. Ve skupině přepínačů **Činnost v oblasti** vyberte požadovanou možnost.
8. Novou oblast můžete otestovat stiskem tlačítka **Aktivovat**.

Dialog Oblasti čtení se na chvíli skryje a zobrazí se / přečte patřičná oblast v souladu s nastavením oblasti.

9. Pro vytvoření dalších oblastí stiskněte tlačítko **Nová oblast** a opakujte kroky 4 až 9.
10. Pokud jste s vytvářením a editováním oblastí hotovi, stiskněte tlačítko **OK**.

▪ **Jak upravit oblast čtení**

1. Otevřete aplikaci s oblastí čtení, kterou chcete upravit.
2. Jedním z následujících způsobů aktivujte nástroj pro úpravu oblasti:
 - Přepněte se do panelu ZoomTextu. Na kartě **Odečítač** zvolte **Oblasti > Upravit oblast**.
 - Stiskněte klávesovou zkratku pro úpravu oblastí čtení: **Caps Lock + Alt + E**.

Aktivuje se nástroj Upravit oblast a zobrazí se všechny oblasti definované v aktivní aplikaci. Nad aktivní oblastí se zobrazí panel nástrojů.

3. K požadované oblasti se přesuňte pomocí myši nebo klikáním na tlačítka Předchozí a Další na panelů nástrojů.

Poznámka: Tlačítka Předchozí a Další jsou nepřístupná, je-li definována jen jedna oblast.

4. Kliknutím dovnitř oblasti aktivujete úchyty pro změnu velikosti a panel nástrojů, a potom oblast upravte takto:
 - Velikost oblasti upravte tažením úchytů.
 - Kliknutím dovnitř oblasti a tažením myši oblast podle potřeby přesuňte.
 - Čtení oblasti otestujete kliknutím na tlačítko **Přehrát**.
5. K jiné oblasti přejdete po stisku čísla oblasti nebo tlačítka Předchozí a Další.
6. Pro úpravu další oblasti opakujte kroky 3 a 4.
7. Nástroj Upravit oblast ukončete kliknutím pravého tlačítka myši nebo stiskem Esc.

▪ **Jak smazat oblast čtení**

1. Na kartě **Odečítač** zvolte **Oblasti > Nastavení**.
Otevře se dialog Oblasti čtení.
2. V rozbalovacím seznamu **Zobrazit oblasti definované pro** vyberte aplikaci, která obsahuje oblast, již chcete smazat.
Seznam Oblasti se aktualizuje a zobrazuje oblasti definované ve vybrané aplikaci
3. V seznamu **Oblasti** vyberte oblast, kterou chcete smazat.
4. Stiskněte tlačítko **Smazat**.
Smazaná oblast je ze seznamu odstraněna.
5. Pro smazání další oblasti opakujte kroky 2 až 4.
6. Pokud jste s mazáním oblastí hotovi, stiskněte tlačítko **OK**.

Používání oblastí čtení

Když si v aplikaci vytvoříte oblasti čtení, můžete je využívat vždy, když je aplikace aktivní. Můžete aktivovat jednu oblast (z menu nebo klávesovou zkratkou) nebo přepnout do režimu, ve kterém procházíte všemi oblastmi.

▪ Jak aktivovat určitou oblast čtení

1. Otevřete aplikaci s oblastí čtení, kterou chcete aktivovat.
2. Požadovanou oblast aktivujte jedním z následujících způsobů:
 - Přepněte se do panelu ZoomTextu. Na kartě **Odečítač** zvolte **Oblasti > Aktivovat oblast > {číslo oblasti}**.
 - Stiskněte klávesovou zkratku pro aktivování oblasti: **Caps Lock + Alt + {číslo oblasti}**.
 - Stiskněte klávesovou zkratku pro zobrazení seznamu oblastí: **Caps Lock + Alt + L**, a potom v menu zvolte požadovanou oblast.
 - Použijte klávesové zkratky pro další a předchozí oblast čtení:

Další oblast: **Caps Lock + Alt + N**

Předchozí oblast: **Caps Lock + Alt + P**

Vybraná oblast se zobrazí / přečte v souladu s nastavením oblasti.

V každé aplikaci se definované oblasti číslují od 1 do 10.

Klávesová zkratka oblasti odpovídá jejímu číslu. Například klávesová zkratka pro oblast 1 je **Caps Lock + Alt + 1**, pro oblast 2 **Caps Lock + Alt + 2** atd.

Poznámka: Klávesová zkratka pro oblast 10 je **Caps Lock + Alt + 0**.

▪ Jak se pohybovat mezi všemi oblastmi čtení

1. Otevřete aplikaci s oblastmi čtení, po kterých se chcete pohybovat.

2. Jedním z následujících způsobů aktivujete režim pro pohyb po oblastech čtení:

- Na kartě Odečítač zvolte Pohyb po oblastech.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro pohyb po oblastech čtení:
Caps Lock + Alt + G

Aktivuje se režim pro pohyb po oblastech a nad první aktivní oblastí se zobrazí panel nástrojů oblastí čtení. Jsou přečteny název a číslo oblasti.

3. Čtení oblasti spustíte nebo zastavíte tlačítkem Přehrát/Pozastavit.

Poznámka: Tlačítko Přehrát/Pozastavit je nedostupné (zašedlé), pokud jste přešli do oblasti, pro kterou není zapnuté čtení.

4. Na jinou oblast přejdete stiskem tlačítek Další a Předchozí.
5. Režim pro pohyb po oblastech ukončete kliknutím pravým tlačítkem myši nebo stiskem **Esc**.

Panel nástrojů oblastí čtení

Panel nástrojů oblastí se zobrazuje nad aktivní oblastí čtení, kdykoli k oblastem přistupujete. Panel nástrojů obsahuje ovládací prvky pro pohyb po oblastech a jejich čtení.



Panel nástrojů oblastí čtení:
Režimy úprav a pohybu po oblastech



Panel nástrojů oblastí čtení:
Režim aktivování oblastí

 	Přehrát/Pozastavit/Zastavit. Spouští a zastavuje čtení. Během přehrávání se na panelu zobrazí tlačítko Pozastavit nebo Zastavit podle toho, jaký režim je právě aktivní. Tlačítko Pozastavit se zobrazuje v režimu aktivování oblastí a pohybu po oblastech, kde můžete čtení pozastavit a opět spustit od zvýrazněného slova. Tlačítko Zastavit se zobrazuje v režimu úprav, kde se čtení znovu spouští vždy od prvního slova. Klávesová zkratka: Enter
	Předchozí. Aktivuje předchozí oblast čtení. Klávesová zkratka: Shift + Tab <i>Poznámka:</i> Toto tlačítko se nezobrazuje v režimu aktivování oblastí.
	Další Aktivuje další oblast čtení. Klávesová zkratka: Tab <i>Poznámka:</i> Toto tlačítko se nezobrazuje v režimu aktivování oblastí.
	Zavřít Ukončuje režim oblastí čtení. Klávesová zkratka: Esc

Nastavení oblastí čtení

Nastavení v dialogu Oblasti čtení umožňují, abyste oblasti čtení vytvářeli, testovali upravovali. Když dialog otevřete, zobrazuje seznam oblastí definovaných v aktuální aplikaci. Oblast vybranou v seznamu Oblasti můžete aktivovat, smazat nebo upravit její nastavení. Můžete také vytvářet nové oblasti nebo přecházet mezi oblastmi definovanými v aktivní aplikaci.


Úplné informace o vytváření, upravování a aktivování oblastí pohybu po nich najdete v tématech [Vytváření, upravování a mazání oblastí čtení](#) a [Používání oblastí čtení](#).

▪ Jak upravit nastavení oblastí čtení

1. Na kartě **Odečítač** zvolte **Oblasti > Nastavení**.

Otevře se dialog Oblasti čtení.

2. Upravte nastavení oblastí čtení, jak potřebujete.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.



Dialog Oblasti čtení

Nastavení	Popis
Zobrazit oblasti definované pro	Zobrazuje seznam aktuálně spuštěných aplikací. V seznamu Oblasti se zobrazí oblasti definované ve vybrané aplikaci.
Oblasti	Zobrazuje seznam oblastí definovaných v aplikaci vybrané v rozbalovacím seznamu Zobrazit oblasti definované pro: .
Klávesová zkratka	Zobrazuje klávesovou zkratku pro vybranou oblast.
Upravit	Aktivuje nástroj Upravit oblast. Když je nástroj aktivován, dialog Oblasti čtení je skryt

	a zobrazí se oblasti definované ve vybrané aplikaci. Nástroj Upravit oblast vám umožňuje jakoukoli oblast přesouvat a měnit její rozměry.
Smazat	Smaže vybranou oblast.
Aktivovat	Aktivuje vybranou oblast. Po aktivování se dialog Oblasti čtení skryje a vybraná oblast se zobrazí / přečte podle nastavení oblasti. Po přečtení oblasti se vrátíte do dialogu Oblasti čtení.
Nová oblast	Aktivuje nástroj Nová oblast. Po aktivaci nástroje se dialog Oblasti čtení skryje a zobrazí se oblasti definované ve zvolené aplikaci. Nástrojem Nová oblast pak můžete definovat novou oblast.
Přejdi do oblasti	Přejde do režimu pohybu po oblastech. Dialog Oblasti čtení se skryje a zobrazí se zvolená oblast s navigačním panelem nástrojů. Pomocí tlačítek na panelu nebo klávesovými zkratkami můžete spustit čtení oblasti a přecházet do ostatních oblastí.
Jméno oblasti	Umožňuje vám zadat vybrané oblasti nějaký smysluplný název. Názvy oblastí jsou uvedeny v seznamu Oblasti (v dialogu Oblasti čtení). Zobrazují se také v menu Oblastí čtení (když stisknete klávesovou zkratku pro seznam oblastí čtení: Caps Lock + Alt + L) nebo když na kartě Odečítač zvolíte Oblasti > Aktivovat oblast .
<i>Oblast vzhledem k</i>	

vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole a ke středu	Nastavuje relativní polohu oblasti v aplikačním okně. Toto nastavení udrží oblast ve správném místě i v případě, že se aplikační okno přemístí nebo se změní jeho rozměr. <i>Poznámka:</i> V některých případech se při změně rozměru aplikačního okna změní též rozměry prvků v okně. Pokud se tak stane, přizpůsobte rozměr oblasti.
Činnost v oblasti	
Přečíst text v oblasti	Po aktivování oblasti se hlasem přečte veškerý text v oblasti.
Zobrazit oblast	Po aktivování oblasti se k ní přesune zvětšený pohled a oblast je zvýrazněna.
Zobrazit a přečíst oblast	Po aktivování oblasti se k ní přesune zvětšený pohled, oblast je zvýrazněna a přečtena.
Zvýraznit oblast na	Nastaví dobu (v sekundách), po kterou je oblast zvýrazněna. <i>Poznámka:</i> Oblast je zvýrazněna, jen když je nastavená volba Zobrazit oblast .
Návrat k předchozí	Po zobrazení oblasti odroluje ZoomText zpět na místo, které zobrazoval před spuštěním oblasti.
Zaclonit mimo oblast	Po aktivování oblasti se vnějšek oblasti zatemní

Čtení s textovým kurzorem

Klávesové zkratky pro textový kurzor umožňují při vytváření a úpravách dokumentů se v textu pohybovat po slovech, řádcích, větách a odstavcích. Textový kurzor se přitom pohybuje v souladu s použitou klávesovou zkratkou. Když například stisknete klávesovou zkratku „Další věta“, kurzor se přesune na začátek další věty a celou větu je přečte. V následující tabulce jsou uvedeny výchozí klávesové zkratky pro čtení s textovým kurzorem.

Příkaz	Klávesová zkratka	Skupinová klávesa
Předchozí znak	šipka vlevo	není
Další znak	šipka vpravo	není
Předchozí slovo	Ctrl + šipka vlevo	není
Další slovo	Ctrl + šipka vpravo	není
Předchozí řádek ***	Šipka nahoru	není
Další řádek ***	šipka dolů	není
Předchozí věta	Caps Lock + Alt + šipka vlevo	není
Další věta	Caps Lock + Alt + šipka vpravo	není
Předchozí odstavec	Ctrl + šipka nahoru	není
Další odstavec	Ctrl + šipka dolů	není
Aktuální znak *	Ctrl + Alt + Shift + Enter	není
Aktuální slovo **	Ctrl + Alt + Shift + šipka nahoru	není

Aktuální řádek	Ctrl + Alt + Shift + šipka vpravo	není
Aktuální věta	Ctrl + Alt + Shift + šipka dolů	není
Aktuální odstavec	Ctrl + Alt + Shift + šipka vlevo	není

* Druhý stisk příkazu Přechíst aktuální znak hláskuje znak foneticky: "Adam, Božena, Cyril, ...".

** Opakované stisky příkazu Přechíst aktuální slovo dávají toto chování:

- První stisk slovo přečte.
- Druhý stisk slovo vyhláskuje.
- Třetí stisk slovo vyhláskuje jmény: „Adam, Božena, Cyril, ...“.

Poznámka: Opakovaný stisk musí nastat do dvou sekund.

*** Tento příkaz přečte aktuální slovo nebo celý řádek podle nastavení položky **Když kurzor přejde na nový řádek** v Nastavení odezvy na kartě Program.

Kromě výše uvedených klávesových zkratk pro čtení textu bude ZoomText číst také po standardních klávesových zkratkách pro editaci a pohyb v textu podle následující tabulky.

Klávesy	Akce aplikace	Akce ZoomTextu
Backspace	Smaže znak vlevo od kurzoru.	Přečte smazaný znak.
Delete	Smaže znak vpravo od kurzoru.	Přečte nový znak vpravo od kurzoru.

Home	Přesune kurzor na začátek řádku.	Přečte první slovo na řádku (nebo nic, pokud řádek začíná mezerou nebo tabulátorem).
End	Přesune kurzor na konec řádku.	Řekne „Konec řádku“.
PageUp	Přesune kurzor o jednu obrazovku nahoru.	Přečte slovo nebo řádek pod kurzorem v závislosti na nastavení volby „Když kurzor přejde na nový řádek“ v Nastavení odezvy na kartě Program.
PageDown	Přesune kurzor o jednu obrazovku dolů.	Přečte slovo nebo řádek pod kurzorem v závislosti na nastavení volby „Když kurzor přejde na nový řádek“ v Nastavení odezvy na kartě Program.
Ctrl + Home	Přesune kurzor na začátek dokumentu.	Přečte slovo nebo řádek pod kurzorem v závislosti na nastavení volby „Když kurzor přejde na nový řádek“ v Nastavení odezvy na kartě Program.
Ctrl + End	Přesune kurzor na konec dokumentu.	Přečte slovo nebo řádek pod kurzorem v závislosti na nastavení volby „Když kurzor přejde na nový řádek“ v Nastavení odezvy na kartě Program.

Klávesové zkratky pro čtení z obrazovky

Klávesové zkratky pro čtení z obrazovky přečtou v případě potřeby různé prvky aplikací a Windows. Ve výchozím nastavení nemají tyto příkazy přiřazené standardní klávesové zkratky a musí se zavolat skupinovými klávesami. Nicméně standardní klávesové zkratky jim lze přiřadit v dialogu Klávesové zkratky.

Příkaz	Klávesová zkratka	Skupinová klávesa
Přečíst datum	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, D
Přečíst čas	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, T
Přečíst název sloupce buňky	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, C
Přečíst komentář k buňce	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, N
Přečíst vzorec buňky	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, O
Přečíst název řádku buňky	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, R
Přečíst schránku	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, P
Přečíst výchozí tlačítko dialogu	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, B
Přečíst název skupiny prvků	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, G

Přečíst zprávu z dialogu	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, M
Přečíst název karty	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, A
Přečíst položku pod fokusem	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, F
Přečíst vybraný text	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, S
Přečíst stavový řádek	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, U
Přečíst titulek okna	Nepřiřazeno	Caps Lock + mezerník, Y, W

Funkce Nástrojů


"Nástroje" jsou velmi produktivní nástroje dostupné v rozhraní na kartě "Nástroje", jsou to Vyhledávač, Kamera, Čtení na pozadí, Záznamník a Hlasový asistent.

- [Karta Nástroje](#)
- [Vyhledávač](#)
- [Kamera](#)
- [Čtení na pozadí](#)
- [Záznamník](#)
- [Hlasový asistent](#)

Poznámka: Čtení na pozadí a Záznamník nejsou dostupné v ZoomTextu Zvětšovač.

Karta Nástroje

Karta Nástroje obsahuje tlačítka pro rychlý přístup k nástrojům ZoomTextu. Mnoho z těchto tlačítek jsou tzv. dělená tlačítka, která umožňují danou funkci zapnout nebo otevřít menu se souvisejícími volbami. Tlačítka jsou seskupena podle kategorií a pro snadnou identifikaci mají intuitivní ikony a textové popisky.



Karta Nástroje

Poznámka: Čtení na pozadí a Záznamník jsou dostupné jen v ZoomTextu Zvětšovač/Odečítač.

- **Vyhledávač.** Spustí Vyhledávač ZoomTextu, který vám umožňuje rychle prohledávat a procházet dokumenty, webové stránky a e-maily, pohybovat se v nich a číst je.
- **Kamera.** Je-li připojená podporovaná kamera a ZoomText k ní má přístup, spustí toto tlačítko nástroj Kamera.
- **Čtení na pozadí.** Spustí Čtení na pozadí s textem, který je ve schránce.
- **Záznamník.** Spustí Záznamník pro text, který je ve schránce.
- **Hlasový asistent.** Spustí hlasového asistenta ZoomTextu, takže ZoomText můžete ovládat hlasovými příkazy pronesenými do mikrofону.

Vyhledávač

Vyhledávač ZoomTextu vám umožňuje rychle prohledávat a procházet dokumenty, webové stránky a emaily, pohybovat se v nich a číst je. Můžete vyhledávat slova nebo výrazy, abyste našli, co vás zajímá. Když najdete požadované místo, můžete od něj z Vyhledávače spustit čtení. S Vyhledávačem můžete také vyhledávat a aktivovat odkazy a formulářové prvky, což vám umožní hladké přecházení mezi stránkami. Všechny tyto akce můžete provádět jednoduše z panelu / dialogu Vyhledávače nebo klávesovými zkratkami.

Poznámka: Při používání Vyhledávače v ZoomTextu Zvětšovač nejsou dostupné funkce hlasového výstupu a AppReaderu.

Vyhledávač nabízí dva režimy pro prohledávání dokumentů: **Prohledávání stránky** a **Prohledávání seznamu**. Tyto režimy a přepínání mezi nimi jsou popsány v této části níže.

Poznámka: Vyhledávač lze používat v řadě aplikací orientovaných na práci s dokumenty, včetně Internet Exploreru, Chromu, Firefoxu, Microsoft Wordu a Microsoft Outlooku.

Otevření Vyhledávače

▪ Jak otevřít Vyhledávač

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Na kartě Nástroje odklepněte tlačítko Vyhledávač.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro otevření Vyhledávače: **Caps Lock + Ctrl + F**.

Otevře se panel/dialog Vyhledávač ZoomTextu.

Prohledávání stránky

V režimu prohledávání stránky je zobrazen jednoduchý panel, do kterého můžete zadat slovo nebo výraz, který chcete nalézt, a potom se

pomocí prvků panelu nebo klávesových zkratk na stránce pohybovat po všech výskytech hledaného textu. Vyhledávání můžete také omezit jen na určité webové prvky, jako jsou nadpisy, odkazy nebo formulářové prvky.



Vyhledávač: panel prohledávání stránky

▪ Jak používat prohledávání stránky

1. Je-li Webový průzkumník právě v režimu prohledávání seznamu, přepněte se do režimu prohledávání stránky kliknutím na tlačítko Seznam.
2. Vyberte si typ webových prvků, mezi kterými chcete hledat. Pro vyhledávání textu kdekoli na stránce (včetně skrytých popisků grafiky a formulářových prvků) zvolte **Všeškerý text** (doporučeno pro většinu vyhledávání).
3. Do pole **Vyhledat** zadejte slovo nebo výraz, který chcete nalézt.

Když se zadané slovo nebo výraz mezi prvky vybraného typu nevyskytuje, pole Vyhledat zoranžoví a tlačítka pro pohyb budou nepřístupná (zašedlá).

Poznámka: Pozn.: Když jsou Prvky stránky nastaveny na Všeškerý text, musíte do pole Vyhledávání zadat alespoň jeden znak, aby vyhledávání započalo. Pokud jsou Prvky stránky nastaveny na jakýkoli jiný typ, můžete se po těchto prvcích pohybovat i bez zadání hledaného textu.

4. Pro pohyb dopředu a dozadu po prvcích, které odpovídají hledání, použijte tlačítka **Další** a **Předchozí**.


Při pohybu je každá položka zvýrazněna. Když používáte ZoomText Zvětšovač/Odečítač se zapnutým hlasovým výstupem Vyhledávače, je přečtena věta, která prvek obsahuje

5. Aby Webový průzkumník aktivoval odkaz nebo formulářový prvek v aktuální položce, klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
6. Aby Vyhledávač začal číst od aktuální položky, klikněte na tlačítko **AppReader**. *
7. Pro zapnutí nebo vypnutí hlasového výstupu Vyhledávače klikněte na tlačítko **Hlas**. *
8. Vyhledávač zavřete klepnutím na tlačítko **Zavřít** v titulkovém pruhu.

* V ZoomTextu Zvětšovač volby AppReader a Hlas nejsou a tato tlačítka jsou zde nepřístupná (zašedlá).

Prohledávání seznamu

Režim prohledávání seznamu rozšíří panel do dialogu, který zobrazuje seznam nadpisů, odkazů, formulářových prvků a dalších webových elementů nacházejících se na aktuální stránce. V seznamu můžete vyhledávat, filtrovat jej a třídit, abyste rychle našli požadovanou položku.



Vyhledávač: dialog v režimu prohledávání seznamu

▪ Jak používat prohledávání seznamu

1. Je-li Vyhledávač právě v režimu prohledávání stránky, přepněte se do režimu prohledávání seznamu kliknutím na tlačítko **Seznam**.
2. V rozbalovacím seznamu **Prvky stránky** vyberte typ prvků, které chcete zobrazit v seznamu Nalezených položek.
3. Pro vyhledání v seznamu (nebo jeho filtrování) zadejte hledané slovo nebo výraz do pole **Vyhledat**.

Při psaní do pole Vyhledat je seznam automaticky filtrován, aby zobrazoval jen položky, které obsahují hledaný text. Pole Vyhledat zoranžoví, když zadaný text v seznamu vůbec není.

4. V rozbalovacím seznamu **Seřadit podle** si můžete vybrat požadovaný způsob řazení nalezených položek. Položky také

můžete seřadit kliknutím na záhlaví **Název** a **Typ** v horní části seznamu.

5. Aby Vyhledávač začal číst od aktuální položky, klikněte na tlačítko **AppReader**. *
6. Aby Vyhledávač aktivoval položku, která obsahuje odkaz nebo formulářový prvek, klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
7. Aby Webový průzkumník přešel na místo vybrané položky, klepněte na tlačítko **Přejít na**.
8. Vyhledávač zavřete klepnutím na tlačítko **Zavřít** v titulkovém pruhu.

* V ZoomTextu Zvětšovač možnost AppReader není, takže toto tlačítko je nepřístupné (zašedlé).

▪ **Aktualizace seznamu při prohledávání seznamu**

Některé webové stránky obsahují oblasti s automaticky se měnícím obsahem, jako hlavní titulky na zpravodajských serverech nebo skóre sportovních zápasů. Když se Webový průzkumník otevře nebo přepne do režimu prohledávání seznamu, načte obsah aktuální webové stránky, aby naplnil seznam, a potom už následné dynamické změny ignoruje. Když víte, že se stránka dynamicky aktualizovala, a chcete aktualizovat seznam vyhledaných položek, klikněte na tlačítko **Aktualizovat seznam**.

▪ **Skrytí nepopsaných obrázků při prohledávání seznam**

Mnoho webových stránek obsahuje obrázky, které jsou nepojmenované, a jejich význam je pro uživatele neurčitý. Aby nebyl seznam nalezených položek přeplněn těmito nepopsanými obrázky, zaškrtněte volbu **Skrýt nepopsané obrázky**.

Klávesové zkratky Vyhledávače

Následující klávesovou zkratkou můžete spustit Vyhledávač.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit Vyhledávač	Caps Lock + Ctrl, F

Následující skupinové klávesy lze použít ke spuštění Vyhledávače.

Příkaz	Skupinová klávesa
Spustit Vyhledávač	Caps Lock + mezerník, F

Když je Vyhledávač aktivní, lze jej ovládat následujícími klávesami.

Příkaz	Klávesová zkratka
Přepnout na předchozí typ prvků dokumentu	Ctrl + šipka nahoru
Přepnout na další typ prvků dokumentu	Ctrl + šipka dolů
Aktivovat položku	Ctrl + Enter
První položka (ve filtrovaném seznamu)	Ctrl + Home
Poslední položka (ve filtrovaném seznamu)	Ctrl + End
Další formulářový prvek	Ctrl + C
Další formulář	Ctrl + F
Další nadpis	Ctrl + H
Další nadpis úrovně 1 až 6	Ctrl + 1 až 6
Další grafika	Ctrl + I
Další odkaz	Ctrl + L

Další seznam	Ctrl + S
Další tabulka	Ctrl + T
Další položka	Enter nebo Ctrl + šipka vpravo
Předchozí formulářový prvek	Ctrl + Shift + C
Předchozí formulář	Ctrl + Shift + F
Předchozí nadpis	Ctrl + Shift + H
Předchozí nadpis úrovně 1 až 6	Ctrl + Shift + 1 až 6
Předchozí grafika	Ctrl + Shift + I
Předchozí odkaz	Ctrl + Shift + L
Předchozí seznam	Ctrl + Shift + S
Předchozí tabulka	Ctrl + Shift + T
Předchozí položka	Shift + Enter nebo Ctrl + šipka vlevo
AppReader	Alt + R
Přepínat prohledávání seznamu/dokumentu	Alt + L
Ukončit Vyhledávač	Esc

Nastavení hlasového výstupu a zvýraznění Vyhledávače

Nastavení Vyhledávače vám umožňují upravit zvýraznění nalezených položek a nastavit hlasový výstup, který se při procházení vyhledaných položek používá. Zvýraznění usnadňuje nalezení a sledování položek při používání příkazů pro pohyb po položkách. Nastavení zvýraznění vám umožní přizpůsobit vzhled zvýraznění, včetně tvaru, barvy a


úrovně průhlednosti. Hlasový výstup Vyhledávače čte každou položku při používání příkazů pro pohyb po položkách. Nastavení hlasového výstupu Vyhledávače vám umožňuje čtení vyhledaných položek zapnout či vypnout.

▪ Jak upravit nastavení zvýraznění Vyhledávače

1. Na kartě **Nástroje** odklepněte šipku vedle tlačítka **Vyhledávač** nebo přejděte na tlačítko **Vyhledávač** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Vyhledávač** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení Vyhledávače.

3. Přejděte na kartu **Zvýraznění**.
4. Upravte nastavení zvýraznění, jak potřebujete.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Karta Zvýraznění v dialogu Nastavení Vyhledávače


Nastavení	Popis
Zvýraznění Vyhledávače	
Způsobem	Nastavuje tvar použitý pro zvýraznění aktuálního vyhledaného slova/výrazu nebo prvku: Blok, Podtržení nebo Rám
Barva	Určuje barvu zvýraznění.
Tloušťka	Určuje tloušťku čáry zvýraznění.
Průhlednost	Určuje průhlednost zvýraznění. <i>Poznámka:</i> Tato volba není dostupná, když je nastavená inverzní barva zvýraznění.
Náhled	Zobrazuje ukázkový text s náhledem nastaveného zvýraznění.

▪ Jak upravit nastavení hlasového výstupu Vyhledávače

1. Na kartě **Nástroje** odklepněte šipku vedle tlačítka **Vyhledávač** nebo přejděte na tlačítko **Vyhledávač** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Vyhledávač** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení Vyhledávače.

3. Přejděte na kartu **Hlasový výstup**.
4. Upravte nastavení hlasového výstupu, jak potřebujete.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.




Karta Hlasový výstup v dialogu Nastavení Vyhledávače


Nastavení	Popis
<i>Hlasový výstup ve Vyhledávači</i>	
Číst každou položku při použití příkazů Další a Předchozí	Zapne či vypne čtení každé nalezené položky při používání příkazů pro pohyb po položkách.

Kamera v ZoomTextu

Nástroj Kamera vám umožní použít jakoukoli webovou kameru s vysokým rozlišením (HD) ke zvětšování tištěných materiálů a dalších předmětů na obrazovce počítače, včetně účtenek, časopisů, popisků léků, nástrojů pro rukodělné práce a dalších. Jednoduché ovládací prvky umožňují obraz rychle zvětšit a zmenšit či přepnout mezi plnými a kontrastními barvami. Můžete se také přepínat mezi celoobrazovkovým zobrazením a dělenou obrazovkou, která vám umožní sledovat současně obraz z kamery a prostředí Windows. Díky použití snadno dostupných běžných HD webových kamer je nástroj Kamera v ZoomTextu přenosným a cenově dostupným doplňkem nebo alternativou ke standardním kamerovým lupám.



Kamera v ZoomTextu: Celá obrazovka



Kamera v ZoomTextu: Dělená obrazovka

Začínáme s nástrojem Kamera

Než začnete používat nástroj Kamera, musíte si pořídit vhodnou kameru a stojánek, připravit si kameru na svém pracovišti a vybrat kameru v nastavení ZoomTextu.

Pořízení vhodné kamery a stojáčku

Pro využívání nástroje Kamera budete potřebovat HD webovou kameru s automatickým ostřením (autofokusem). Pro dosažení nejlepší kvality by vaše kamera měla mít rozlišení videa 1080p a automatickou korekci

slabého osvětlení. Také je třeba volný port USB 2.0 pro připojení kamery.

Ke kameře budete navíc potřebovat stojánek, abyste mohli kameru bezpečně umístit nad věcmi, které si budete prohlížet. Stojánek by měl být nastavitelný a stabilní.

Příprava kamery na pracovišti

Pro dosažení nejlepší použitelnosti a kvality při používání nástroje Kamera se při přípravě kamery na svém pracovišti držte následujících doporučení:

- Umístěte kameru co nejbližší k obrazovce počítače. To vám umožní při sledování obrazu snadno manipulovat s předměty pod kamerou.
- Ubezpečte se, že je v okolí kamery dostatečné osvětlení, abyste minimalizovali stíny v záběru kamery.
- Nastavte stojánek tak, aby kamera byla asi 10 cm od prohlíženého předmětu.
- Výběr kamery (když je dostupných více než jedna kamera)

ZoomText automaticky detekuje všechny webové kamery, které jsou připojeny nebo integrovány v systému. Má-li váš počítač více než jednu webovou kameru, musíte ZoomTextu říci, kterou z nich chcete používat. Toto nastavení se nachází v dialogu Nastavení kamery.

▪ Jak vybrat kameru

1. Na kartě **Nástroje** odklepněte šipku vedle tlačítka **Kamera** nebo přejděte na tlačítko **Kamera** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Kamera** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení kamery.

3. V rozbalovacím seznamu **Aktivní kamera** vyberte kameru, kterou chcete v nástroji Kamera používat.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Práce s nástrojem Kamera


Při spouštění, konfiguraci a používání nástroje Kamera postupujte podle následujících instrukcí.

▪ Jak spustit nástroj Kamera

1. Proved'te některý z následujících kroků:
 - Na kartě **Nástroje** odklepněte tlačítko **Kamera**.
 - Stiskněte klávesovou zkratku pro spuštění kamery: **Caps Lock + Ctrl + C**.

Obraz z kamery se objeví v horní půlce obrazovky, zatímco v dolní polovině zůstane ZoomTextem zvětšená obrazovka Windows. V dolní polovině se zobrazí panel nástroje Kamera.

2. Pokud panel nástroje Kamera nebude zobrazen, stiskněte **Caps Lock + Ctrl + C** pro vstup do skupinového příkazu ve skupině Kamera, a potom stiskněte **T** pro zobrazení panelu nástrojů.



Panel nástroje Kamera

▪ Jak otočit obraz z kamery

Položte pod kameru dokument tak, aby byl z vašeho pohledu správně otočený. Pokud na obrazovce správně otočený nebude, klikněte na tlačítko **Rotace**, dokud nebude zobrazen správně.

▪ Jak měnit zvětšení obrazu

Kliknutím na tlačítka **Zvětšit** a **Zmenšit** můžete upravovat zvětšení, abyste dosáhli velikosti pohodlné pro čtení.

▪ Jak upravit barvy obrazu

1. Klikněte na tlačítko **Barvy**.


Zobrazí se menu barev.

2. Vyberte si mezi možnostmi **Normální** (plné barvy) a nabídkou vysoce kontrastních **Dvoubarevných schémat**.
3. Mezi nastaveným dvoubarevným schématem a normálním plnobarevným zobrazením se můžete přepínat stiskem **Caps Lock + Ctrl + C** pro vstup do skupinového příkazu ve skupině Kamera, a potom stiskem **Alt + Enter** pro přepnutí barevného režimu.

▪ Jak přizpůsobit obraz z kamery (jas/kontrast)

1. Klikněte na tlačítko **Obraz**.

Otevře se dialog Přizpůsobení obrazu.



2. Zaškrtněte volbu **Povolit nastavení jasu a kontrastu**.
3. Posouváním jezdců **Jas** a **Kontrast** obraz upravíte.
4. Kliknutím na tlačítko **Výchozí** můžete jas a kontrast vrátit k výchozím hodnotám.
5. Stiskněte **OK**.


Tip: Nastavení jasu použijte k eliminaci lesklých míst v obrazu.

Poznámka: Toto tlačítko bude nepřístupné (zašedlé), pokud aktivní kamera nepodporuje nastavení jasu ani kontrastu.

▪ Jak nastavit zaostření kamery

1. Klikněte na tlačítko **Ostření**.

Otevře se dialog Zaostření kamery.



2. Zaškrtněte volbu **Povolit ruční zaostření kamery**.
3. Posouvejte jezdcem **Zaostření**, abyste ostrost obrazu upravili.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Toto tlačítko bude nepřístupné (zašedlé), pokud aktivní kamera nepodporuje automatické ostření.

▪ Jak přepínat orientaci dělené obrazovky

Klikejte na tlačítko Dělená. Cyklicky budete přepínat dělenou obrazovku (ve směru hodinových ručiček): Dělená nahoře > Dělená vpravo > Dělená dole > Dělená vlevo.

▪ Jak přepínat mezi celou a dělenou obrazovkou

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Mezi celou a dělenou obrazovkou se přepnete tak, že stiskem **Caps Lock + Ctrl + C** vstoupíte do režimu skupinového příkazu ve

skupině Kamera a potom stiskněte **Tab** pro přepnutí mezi celou a dělenou obrazovkou.

- Z dělené obrazovky klikněte v panelu nástroje Kamera na tlačítko **Celá**.

Poznámka: Při spuštění nástroje Kamera v celoobrazovkovém režimu nebo při přepnutí do něj se ve výchozím nastavení zobrazí dialog, který informuje, že panel nástroje Kamera není v celoobrazovkovém režimu dostupný. V dialogu je také zobrazen seznam klávesových zkratk, kterými můžete ovládat nástroj Kamera v celoobrazovkovém režimu (nebo i v Dělené obrazovce). Pokud byste v celoobrazovkovém režimu „uvízli“, stiskněte **Esc**, abyste nástroj Kamera ukončili.

▪ **Jak ukončit nástroj Kamera**

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Z celoobrazovkového režimu stiskněte **Esc**.
- Z dělené obrazovky klikněte na tlačítko **Zavřít** v titulkovém pruhu.

Výkon videa a systému

Na starších počítačích se můžete při použití nástroje Kamera s kamerou nastavenou na vyšší rozlišení, obzvlášť rozlišení 1280 a vyšší, setkat se zpomalením systému a videa. Abyste tento problém vyřešili, snižte rozlišení kamery tak, aby se výkon systému a videa dostal na přijatelnou úroveň. Rozlišení kamery pro ZoomText se nachází v dialogu Nastavení kamery. Viz níže „Nastavení kamery v ZoomTextu“.

Nastavení kamery v ZoomTextu

Nastavení kamery v ZoomTextu vám umožní nastavit a spustit nástroj Kamera.

▪ Jak měnit nastavení nástroje Kamera

1. Na kartě **Nástroje** odklepněte šipku vedle tlačítka **Kamera** nebo přejděte na tlačítko **Kamera** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Kamera** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení kamery.

3. Upravte nastavení kamery, jak potřebujete.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení kamery

Kamera

Aktivní kamera
Logitech HD Webcam C615

☒ Automaticky nastavit rozlišení kamery na nejširší zobrazení

Rozlišení: 1600 x 896
Frekvence snímků: 5 FPS

Poznámka: Použití vysokého rozlišení i vysoké frekvence snímků může snížit celkový výkon systému.

Obraz z kamery

Režim zobrazení: Dělená nahoře
Rotace obrazu: 0 stupňů

Zvýraznění

Barevná šablona: Normální

Pokročilá nastavení

☐ Panel nástrojů stále nad ostatními okny
☒ Při aktivaci celoobrazovkového zobrazení zobrazit přehled příkazů

Spustit kameru

OK Storno Nápověda

Dialog Nastavení kamery.

Nastavení	Popis
Kamera	
Aktivní kamera	Zobrazuje název kamery aktuálně používané ZoomTextem a umožňuje vám vybrat jinou kameru.
Automaticky nastavit rozlišení kamery na nejširší zobrazení	ZoomText automaticky vybírá rozlišení kamery tak, aby co nejlépe odpovídalo rozlišení obrazovky.
Rozlišení	Zobrazuje aktuální rozlišení kamery a umožňuje vybrat jiné rozlišení. Abyste mohli tuto volbu použít, musíte zrušit zaškrtnutí volby Automaticky nastavit rozlišení kamery pro nejširší pohled. Poznámka: Použití vysokého rozlišení i vysoké frekvence snímků může snížit celkový výkon.
Snímková frekvence	Zobrazuje aktuální frekvenci snímků z kamery a umožňuje určitou požadovanou frekvenci snímků nastavit. Poznámka: Použití vysokého rozlišení i vysoké frekvence snímků může snížit celkový výkon.
Obraz z kamery	
Režim zobrazení	Zobrazuje aktuální režim zobrazení kamery v ZoomTextu a umožňuje vám nastavit jiný režim.
Rotace obrazu	Zobrazuje aktuální nastavení rotace obrazu z kamery a umožňuje vám změnit nastavení rotace.

<i>Zvýraznění</i>	
Barevná šablona	Zobrazuje aktuálně nastavené filtrování barev a umožňuje vám vybrat jiný filtr barev.
<i>Pokročilá nastavení</i>	
Panel nástrojů stále nad ostatními okny	Je-li tato volba zaškrtnutá, je panel nástroje Kamera vždy viditelný (vždy je zobrazen nad ostatními okny), i když právě není aktivní. <i>Poznámka:</i> Tato volba je dostupná také v menu okna, které se otevře po kliknutí na ikonu kamery v titulkovém pruhu panelu nástroje Kamera.
Při aktivaci celooobrazovkového zobrazení zobrazit přehled příkazů	Povolí nebo zakáže zobrazování upozornění s přehledem klávesových zkratk při vstupu do celooobrazovkového režimu.
Spustit kameru	Spustí nástroj Kamera. Toto tlačítko je nedostupné (zašedlé), je-li nástroj Kamera již aktivní.

Klávesové zkratky nástroje Kamera

Následující klávesovou zkratku lze použít pro spuštění nástroje Kamera.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit kameru	Caps Lock + Ctrl + C

Následující skupinové klávesy lze použít pro spuštění nástroje Kamera.

Příkaz	Skupinová klávesa
Spustit kameru	Caps Lock + mezerník, C

Když je panel nástrojů Kamery aktivní, lze upravovat nastavení nástroje Kamera následujícími klávesami.

Příkaz	Klávesová zkratka
Zobrazit panel nástrojů	T
Zvýšit zvětšení	Šipka nahoru
Snížit zvětšení	Šipka dolů
Rotace obrazu	Šipka vlevo/vpravo
Celá/Dělená obrazovka	Tab
Poloha dělené obrazovky	Caps Lock + šipka vlevo/vpravo
Zapnout či vypnout přizpůsobení obrazu	Shift + Enter
Výchozí nastavení obrazu	Shift + Backspace
Zvýšit jas	Shift + šipka nahoru
Snížit jas	Shift + šipka dolů
Zvýšit kontrast	Shift + šipka vlevo
Snížit kontrast	Shift + šipka vpravo
Zapnout či vypnout dvoubarevné zobrazení	Alt + Enter
Barvy dvoubarevného zobrazení	Alt + šipka vlevo/vpravo
Automatické/Ruční ostření	Ctrl + Enter
Zaostřit blíže	Ctrl + šipka nahoru
Zaostřit dále	Ctrl + šipka dolů
Ukončit nástroj Kamera	X


Čtení na pozadí

Čtení na pozadí vám umožní poslouchat dokumenty, webové stránky, zprávy elektronické pošty i jakýkoli jiný text, zatímco provádíte jiné činnosti. Jednoduše jen zkopírujete text, který chcete poslouchat, do schránky Windows a spustíte Čtení na pozadí. Zatímco je text čten hlasovým výstupem, můžete si psát poznámky, prohlížet web nebo dělat na počítači cokoli jiného.

▪ Jak spustit Čtení na pozadí

1. Označte text, který chcete číst, a zkopírujte jej do schránky.
2. Čtení na pozadí spustíte jedním z následujících způsobů.
 - Na kartě **Nástroje** zvolte tlačítko **Čtení na pozadí**.
 - Stiskněte klávesovou zkratku pro spuštění Čtení na pozadí: **Caps Lock + Ctrl + B**.

Otevře se panel Čtení na pozadí a začne automaticky číst text, který jste předtím umístili do schránky Windows.



Panel nástrojů Čtení na pozadí.

Poznámka: Pokud se při spuštění Čtení na pozadí panel nástrojů nezobrazí, je v nastavení Čtení na pozadí zapnutá volba „Při spuštění klávesou otevřít panel minimalizovaný“. Kde tuto volbu najdete a jak ji vypnete, se dozvíte níže v části [Nastavení Čtení na pozadí](#).

Poté, co spustíte Čtení na pozadí, můžete je ovládat buď pomocí panelu nástrojů, nebo klávesovými zkratkami.

▪ Jak zobrazit panel nástrojů Čtení na pozadí

Stiskněte klávesovou zkratku pro spuštění Čtení na pozadí: **Caps Lock + Ctrl + B**, a potom stiskněte **T**.

▪ Jak ovládat Čtení na pozadí pomocí panelu nástrojů

1. Pro spuštění a zastavení čtení klikněte na tlačítko **Číst/Pozastavit**.
2. Pro přechod vpřed nebo zpět klikněte na tlačítka **Další** nebo **Předchozí**.
3. Pro opětovné spuštění čtení od začátku klikněte na tlačítko **Znovu**.
4. Pro čtení nového textu, který jste umístili do schránky, klikněte na tlačítko **Načíst**.
5. Pro ukončení Čtení na pozadí klikněte na tlačítko **Zavřít** v titulkovém pruhu.

▪ Jak ovládat Čtení na pozadí pomocí klávesových zkratk

1. Pokud Čtení na pozadí není aktivní stiskněte klávesovou zkratku pro Čtení na pozadí: **Caps Lock + Ctrl + B**.
2. Pro spuštění či pozastavení čtení stiskněte **Enter**.
3. Pro přechod na další nebo předchozí větu stiskněte **šipku vpravo** nebo **šipku vlevo**.
4. Pro přechod na další nebo předchozí slovo stiskněte **Ctrl + šipka vpravo** nebo **Ctrl + šipka vlevo**.
5. Pro opětovné spuštění čtení od začátku stiskněte **Shift + Enter**.
6. Pro čtení nového textu, který jste umístili do schránky, stiskněte **C**.
7. Čtení na pozadí ukončíte stiskem **X**.

Nastavení Čtení na pozadí


Nastavení Čtení na pozadí vám umožňuje měnit zobrazování panelu nástrojů, když Čtení na pozadí spouštíte a používáte.

▪ Jak upravit nastavení Čtení na pozadí

1. Na kartě **Nástroje** odklepněte šipku vedle tlačítka **Čtení na pozadí** nebo přejděte na tlačítko **Čtení na pozadí** a stiskněte klávesu šipka dolů.
2. V menu **Čtení na pozadí** zvolte položku **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení Čtení na pozadí.

3. Upravte nastavení Čtení na pozadí, jak potřebujete.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.



Dialog Nastavení Čtení na pozadí.

Nastavení	Popis
<i>Nabídky panelu nástrojů</i>	
Panel nástrojů stále nad ostatními okny	Panel Čtení na pozadí bude zůstávat stále nad ostatními aplikačními okny, i když ZoomText nebude aktivní aplikace.
Při spuštění klávesou otevřít panel minimalizovaný	Když bude Čtení na pozadí spuštěno klávesovou zkratkou, panel nástrojů se otevře minimalizovaný na úlohové liště.

Klávesové zkratky Čtení na pozadí

Následující klávesovou zkratku lze použít ke spuštění Čtení na pozadí.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit Čtení na pozadí	Caps Lock + Ctrl + B

Následující skupinové klávesy lze použít ke spuštění Čtení na pozadí.

Příkaz	Skupinová klávesa
Spustit Čtení na pozadí	Caps Lock + Mezerník, B

Když je Čtení na pozadí aktivní, lze je ovládat následujícími klávesami.

Příkaz	Klávesová zkratka
Zobrazit panel nástrojů	T
Načíst text	C
Číst / Pozastavit	Enter
Číst od začátku	Shift + Enter
Další věta	Šipka vpravo
Předchozí věta	Šipka vlevo
Další slovo	Ctrl + šipka vpravo
Předchozí slovo	Ctrl + šipka vlevo
Aktuální slovo	Ctrl + Alt + Shift + šipka nahoru
Aktuální věta	Ctrl + Alt + Shift + šipka dolů
Ukončit Čtení na pozadí	X

Záznamník ZoomTextu

Záznamník ZoomTextu vám umožní převádět text z dokumentů, webových stránek, zpráv elektronické pošty a dalších zdrojů do zvukových nahrávek, které můžete poslouchat v počítači nebo přetáhnout do vašeho mobilního zařízení pro poslech na cestách. Jednoduše zkopírujete text, který chcete nahrát, a spustíte Záznamník. Několika snadnými kroky svou nahrávku pojmenujete, zvolíte cílové umístění nahrávky a klepnete na tlačítko Nahrát text. Nahrávky jsou namluveny vámi vybraným hlasem ZoomTextu nebo jakýmkoli jiným hlasem dostupným v systému. Pokud si jako cílové umístění vyberete iTunes nebo Windows Media Player, budou nahrávky pro vaše pohodlí umístěny do playlistu „ZoomText - Záznamník“. Při použití iTunes mohou být vaše nahrávky automaticky synchronizovány, jakmile připojíte svůj iPod, iPhone nebo jiné „iZařízení“.

▪ Jak nahrát text ze schránky Windows

1. Označte text, který chcete nahrát, a zkopírujte jej do schránky.
2. Jedním z následujících způsobů spusťte Záznamník.
 - Na kartě **Odečítač** zvolte tlačítko **Záznamník**.
 - Stiskněte klávesovou zkratku pro spuštění Záznamníku: **Caps Lock + Ctrl + D**.

Otevře se dialog ZoomText - Záznamník a bude obsahovat text, který jste zkopírovali do schránky.

Dokončení nahrávání

Když spustíte Záznamník, otevře se jeho dialog s textem určeným k nahrání. Jediné, co musíte udělat, je nastavit si požadované volby nahrávání a stisknout tlačítko Nahrát text. Během nahrávání je zobrazený indikátor průběhu, abyste věděli, že záznam probíhá. Můžete buď zůstat v dialogu a sledovat průběh, nebo přepnout do jiné aplikace a využít svůj čas lépe. Když je záznam hotový, ozve se příjemná znělka.

Jak dlouho vytváření nahrávky trvá, závisí na množství textu, použitém syntetizéru, cílovém umístění a rychlosti systému. Nicméně obecná zkušenost praví, že je třeba asi 5 až 10 sekund na stránku textu.

Poznámka: Když je v „Text nahrát do:“ nastaveno iTunes, aplikace iTunes se po vytvoření nahrávky spustí.

ZoomText - Záznamník

Záznamník použijte k převodu označeného nebo zkopírovaného textu do zvukové nahrávky v iTunes, Windows Media Playeru nebo souboru.

Text nahrát do:
Soubor

Název stopy
Pomáhání lidem je naší prioritou

Formát
WAV

Umístění nahrávky
C:\Users\smoore.AISQUARED\Music Procházet...

Nahrát text

Náhled a schránka

Poslechnout předem Pomáhání lidem je naší prioritou.

Načíst text ze schránky

Skrýt nastavení syntetizéru Zavřít Nápověda

Nastavení syntetizéru

Jazyk English

Syntetizér VocalizerExpressive

Hlas Tom Compact, Spojené státy

Tempo (sl/min) 100 Výška 33% Hlasitost 77%

Dialog ZoomText - Záznamník.

Nastavení	Popis
Text nahrát do:	Umožňuje vám vybrat cílové umístění nahrávky. Možnosti jsou iTunes, Windows Media Player a soubor. Poznámka: iTunes a Windows Media Player v seznamu nejsou uvedeny, pokud nejsou v systému nainstalovány.
Název stopy	Umožňuje vám zadat smysluplný název nahrávky. Kdykoli je načten nový text, je název stopy automaticky nastaven na prvních 5 slov textu. Tento text ale můžete přepsat. Poznámka: Neplatné znaky v názvu jsou nahrazeny znakem podtržení.
Formát	Zobrazuje a umožňuje měnit typ formátu zvukového souboru, ve kterém bude nahrávka uložena. • Je-li volba „Nahrát text do“ nastavena na Soubor, můžete si vybrat WAV nebo WMA. • Je-li volba „Nahrát text do“ nastavena na iTunes, je formát zvukového souboru automaticky nastaven na MP3. • Je-li volba „Nahrát text do“ nastavena na Windows Media Player, je formát zvukového souboru automaticky nastaven na WMA.
Umístění nahrávky	Zobrazuje umístění složky, do které bude nahrávka uložena, a umožňuje zadat nové umístění. Poznámka: Volba je nepřístupná (zašedlá), když je cílové umístění nahrávky

	nastaveno na iTunes - protože pro iTunes je složka předdefinována.
Procházet...	Otevírá dialog Průzkumníku Windows pro výběr umístění ukládaného souboru. Poznámka: Toto tlačítko je nepřístupné (zašedlé), když je cílové umístění nahrávky nastaveno na iTunes.
Nahrát text	Spustí vytváření nahrávky. Během vytváření se toto tlačítko změní na „Zrušit nahrávání“.
Náhled a schránka	
Poslechnout předem / Zrušit poslech	Přečte prvních 400 slov načteného textu. Během čtení se toto tlačítko změní na „Zrušit poslech“.
Načíst text ze schránky	Načte text, který je aktuálně ve schránce Windows, a přepíše jím původní text v Záznamníku.
Ukázat / skrýt Nastavení syntetizéru	Rozšiřuje nebo zužuje dialog Záznamníku o část obsahující nastavení syntetizéru.
Nastavení syntetizéru	
Jazyk	Zobrazí seznam jazyků s hlasovými syntézami dostupnými v systému.
Syntetizér	Zobrazuje seznam syntetizérů dostupných v systému. Poznámka: ZoomText podporuje hlasové syntetizéry založené na SAPI 4 a SAPI 5.
Hlas	Zobrazuje seznam hlasů dostupných ve zvoleném syntetizéru.

Tempo	Upravuje tempo řeči (pokud to je podporováno syntetizérem).
Výška	Upravuje výšku hlasu (pokud to je podporováno syntetizérem).
Hlasitost	Upravuje hlasitost řeči (pokud to je podporováno syntetizérem).

Hlasový asistent

Prostřednictvím Hlasového asistenta komunikujete hlasovým vstupem se ZoomTextem nebo Fusionem ve Windows 10. Požádejte Hlasového asistenta přirozeným jazykem a promluvou, aby vám pomohl s různými funkcemi ZoomTextu nebo Fusionu. To znamená, že stejnou akci provedete vhodným hlasovým projevem místo pronesení předem definovaného hlasového příkazu. Například, abyste dokument zvětšili, můžete říci "zoom in" nebo "increase zoom level" nebo "increase magnification."

Na rozdíl od klávesových zkratk, které se hůře pamatují, jsou hlasové příkazy pronášené přirozeným jazykem snadným způsobem komunikace se ZoomTextem a Fusionem. Nadto zadávání ovládacích pokynů hlasovým vstupem může být velkou výhodou pro uživatele s omezenou schopností pracovat na klávesnici.

Práce s Hlasovým asistentem

Hlasový asistent vykonává funkce ZoomTextu a Fusionu na základě hlasových příkazů. Asistenta a proces naslouchání aktivujete buď probouzejícím slovem, klávesovou kombinací nebo z uživatelského rozhraní. Hlasové příkazy pronášíte do interního mikrofону počítače nebo do externího mikrofону nebo do připojených sluchátek s mikrofonom.

Poznámka: Potřebná technologie rozpoznávání řeči se provádí internetovou službou Microsoft Services, takže při horší kvalitě připojení může docházet k drobným prodlevám.

1. Proces naslouchání hlasovému příkazu začnete některou z těchto akcí:
 - Stiskem kombinace **CAPS LOCK+ALT+SPACEBAR**.
 - Řekněte probouzející slovo, kterým systém upozorníte, že má naslouchat hlasovému příkazu podobně jako Alexa nebo zařízení Google. Můžete si vybrat ze dvou probouzejících slov

pro ZoomText a Fusion: "**Zoomy**" nebo "**Hey Zoomy**."
Řeknete probouzející slovo spolu s hlasovým příkazem,
například "Zoomy, speech off" nebo "Zoomy, zoom in."

- Klepněte na tlačítko Mikrofon v pravém horním rohu panelu ZoomTextu nebo Fusionu.



Poznámka: Probouzející slovo nezafunguje, jestliže používáte Bluetooth mikrofón. V takovém případě musíte před hlasovým příkazem stisknout **CAPS LOCK+ALT+MEZERNÍK**.

2. Když je Hlasový asistent připraven poslouchat hlasový příkaz, ozve se krátký zvukový signál a na obrazovce se zobrazí vizuální indikátor.



Pak můžete příkaz pronést. Po vyslechnutí hlasového příkazu se přehrává jiný zvukový a grafický indikátor, dokud se příkaz nezpracuje.



V odstavci [Hlasové příkazy](#) níže je seznam podporovaných a doporučených hlasových příkazů.

3. Nakonec vizuální indikátor zmizí, zahraje jiný zvukový signál a systém provede požadovanou akci.


Když Hlasový asistent nic neslyší, řekne "Sorry, I didn't hear anything."

Když Hlasový asistent nerozumí nebo když to není podporovaný hlasový příkaz, řekne "Sorry, I didn't catch that."

Jak Hlasový asistent zapnete a vypnete

Hlasový asistent vypnete a deaktivujete některou z těchto akcí:

- Hlasovým příkazem "Voice Assistant off."
- Na kartě **Nástroje** v rozhraní odklepnete tlačítko **Hlasový asistent**.



- Klepnete na šipce dolů u tlačítka **Hlasový asistent** a zvolíte **Nastavení**.
V následujícím dialogu Nastavení zrušíte zaškrtnutí "Zapnout Hlasový asistent".
- Při použití pomocníka se spouštěním zrušíte zaškrtnutí "Zapnout Hlasový asistent" na stránce Hlasového asistenta.
(ZoomText > Předvolby > Pracovat s pomocníkem pro spuštění)

Poznámka: Když je Hlasový asistent vypnutý, pak tlačítko mikrofonu v pravém horním rohu rozhraní ZoomTextu a Fusionu není dostupné.

Deaktivujete probouzející slovo

Můžete deaktivovat probouzející slovo a místo toho zadat hlasový příkaz po kombinaci **CAPS LOCK+ALT+MEZERNÍK**. Po stisku této kombinace pak pronesete hlasový příkaz.

Probouzející slovo deaktivujete některou z těchto akcí:

- Hlasovým příkazem "Wake word off."
- V nastavení Hlasového asistenta zvolte "Nenaslouchat budícímu slovu".

Poznámka: Když je probouzející slovo deaktivované, musíte vždy před hlasovým příkazem stisknout kombinaci **CAPS LOCK+ALT+MEZERNÍK**.

Jak vypnete zvukovou signalizaci Hlasového asistenta

Zvukovou signalizaci asistenta přiřazenou budícímu slovu a zpracování příkazu vypnete některou z těchto akcí:

1. Na kartě **Nástroje** v rozhraní odklepněte šipku u Hlasového asistenta nebo z klávesnice navigujte na tlačítko Hlasový asistent a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Hlasový asistent** zvolte **Nastavení**.

Otevře se dialog Nastavení hlasového asistenta.

3. Zvuky přiřazené budícímu slovu a zpracování příkazu zapnete a vypnete v položce "Zapnout zvuky Hlasového asistenta".

Výběr mikrofону pro Hlasového asistenta

Jestliže systém má přístup k více mikrofónům, můžete zvolit, jaký mikrofón bude Hlasový asistent používat pro naslouchání příkazům. (To může být užitečné, jestliže máte náhlavní soupravu, která je ztišena v konferenci Teams či Zoom.)

Mikrofón pro Hlasového asistenta vyberete některou z těchto akcí:


1. Na kartě **Nástroje** v rozhraní odklepněte šipku u Hlasového asistenta nebo z klávesnice navigujte na tlačítko Hlasový asistent a stiskněte šipku dolů.
2. V menu **Hlasový asistent** zvolte **Nastavení**.

Otevře se dialog Hlasového asistenta.

3. V seznamu **Vstupní zařízení mikrofon** vyberete mikrofon.

Nastavení Hlasového asistenta

Nastavení hlasového asistenta se konfiguruje a zapíná pod děleným tlačítkem **Hlasový asistent** na kartě **Nástroje** v rozhraní. Dolní částí tlačítka otevřete Nastavení hlasového asistenta.



Nastavení hlasového asistenta

Nastavení	Klávesová zkratka
Aktivovat Hlasového asistenta	Zapne či vypne Hlasového asistenta.
Probouzející slovo	Pro aktivaci Hlasového asistenta si můžete vybrat jedno slovo "Zoomy" (to je výchozí volba) nebo frázi "Hey Zoomy". Fráze Hey Zoomy je výhodná, když jste v hlučném prostředí a ZoomText či Fusion by mohl náhodně

	interpretovat jiné zvuky jako slovo Zoomy.
Nereagovat na budící slovo	Lze nastavit, aby Hlasový asistent na probouzející slovo nereagoval. Když je probouzející slovo deaktivované, musíte vždy před hlasovým příkazem stisknout kombinaci CAPS LOCK+ALT+MEZERNÍK.
Zapnout zvukovou signalizaci Hlasového asistenta	Zapne nebo vypne hlášky Hlasového asistenta a zvukovou signalizaci.
Vstupní zařízení mikrofon	Ukáže seznam všech dostupných mikrofonů v systému (např. interní mikrofon a připojenou náhlavní soupravu), v němž můžete vybrat mikrofon používaný Hlasovým asistentem pro příjem hlasových příkazů. Výběr jiného mikrofonu pro asistenta než pro další aplikace, jako jsou konference Teams či Zoom, umožňuje ztlumit mikrofon těchto aplikací během konference a přitom stále používat Hlasového asistenta k ovládání ZoomTextu a Fusionu.

Hlasové příkazy

Následují příklady podporovaných a doporučených hlasových příkazů pro provedení různých akcí. Ověřte a vyzkoušejte své vlastní varianty těchto příkazů.

To perform this action...	Say this command...
<i>Příkazy zvětšování</i>	
To increase magnification	• Increase magnification • Increase zoom level • Zoom in • Zoom x, kde x je úroveň zvětšení, například Zoom 5 pro zvětšení 5X • Bigger
To decrease magnification	• Decrease magnification • Decrease the zoom level • Zoom out • Smaller
Jak zvětšování zapnete nebo vypnete	• Zoom to 1x • Magnification on • Magnification off • 1x mode off
Jak nastavíte velikost zvětšení na konkrétní úroveň	• Set the magnification level to x, kde x je konkrétní úroveň zvětšení, například set zoom level to 5 • Zoom 10 • Mag 5
<i>Příkazy pro řeč</i>	
Jak řeč zapnete nebo vypnete	• Speech on • Speech off

	• Voice on • Voice off
Jak změníte tempo řeči	• Change voice rate to x, kde x je konkrétní rychlost řeči, například 140 words per minute • Set voice rate to x • Voice rate x • Talk faster • Talk slower • Increase the voice rate • Decrease the voice rate
<i>Filtrování barev</i>	
Jak změníte barevné prostředí	• Change color • Color on • Color off
<i>Zvýraznění myši</i>	
Jak změníte ukazatel	• Change pointer enhancement • Pointer on • Mouse off • Pointer scheme 2 • Pointer large yellow
<i>Zvýraznění kurzoru</i>	
Jak změníte kurzor	• Change cursor enhancement • Activate cursor enhancement

	• Cursor off • Cursor on • Cursor scheme 3 • Cursor green circle
<i>Zvýraznění fokusu</i>	
Jak zvýrazníte fokus	• Change focus enhancement • Activate focus enhancement • Focus off • Focus scheme 4 • Focus yellow block
<i>Odezva při psaní</i>	
Jak změníte odezvu při psaní	• Change keyboard echo • Keyboard off
<i>Odezva myši</i>	
Jak změníte odezvu myši	• Change mouse echo • Activate mouse echo • Mouse echo on
<i>Panel rychlého přístupu</i>	
Jak zapnete Panel rychlého přístupu	• Quick Access Bar • Quick Access • Show shortcut list • Shortcut list

Jak se přepnete na panel ZoomTextu	• Show user interface • User interface • Toolbar
<i>Výmluvnost</i>	
Jak změníte úroveň výmluvnosti	• Change reader verbosity level • Set verbosity level to low • Change the verbosity to the highest • Verbosity medium
<i>Vyhledávač</i>	
Jak spustíte nebo zavřete Vyhledávač	• Open Finder • Close Finder
<i>Kamera</i>	
Jak spustíte nebo zavřete Kameru	• Launch Camera • Close Camera
<i>AppReader (aplikační zobrazení)/AppReader (textové zobrazení)</i>	
Jak spustíte nebo ukončíte AppReader	• Launch Reader app view • Exit Reader app view • Launch Reader text view • Exit reader
<i>Čtení na pozadí</i>	
Jak spustíte nebo ukončíte Čtení na pozadí	• Launch Background Reader • Exit Background Reader

<i>Záznamník</i>	
Jak spustíte nebo zavřete Záznamník	• Start recorder • Exit recorder
<i>Zmrazené okno</i>	
Jak aktivujete nástroj Zmrazené	• New freeze view • New freeze window • Create freeze view • Vytvořit okno Zmrazené
Jak zapnete nebo vypnete okno Zmrazené	• Freeze view x, kde x je 1, 2, 3, 4 • Freeze window x, kde x je 1, 2, 3, 4 • Freeze view x on, kde x je 1, 2, 3, 4 • Freeze view x off, kde x je 1, 2, 3, 4 • Enable freeze view x, kde x je 1, 2, 3, 4 • Enable freeze windows x, kde x je 1, 2, 3, 4 • Disable freeze view x, kde x je 1, 2, 3, 4 • Disable freeze window x, kde x je 1, 2, 3, 4
<i>Systém s více monitory</i>	
Jak se přesouváte mezi obrazovkami	• Switch screen • Window next • Window docked left • Window span

<i>Rolování</i>	
Jak umístíte zoom okno doleva, nahoru, doprava, dolů, doprostřed	• Show me the bottom part of the screen • Jump to the right • Jump to the left • Jump up • Jump down • Move to Windows search • Move to notification area
Jak se přemístíte na položku pod fokusem	• Move to focus • Find my focus
<i>Centrum zpráv</i>	
Jak otevřete Centrum zpráv	• Open Message Center
<i>Informace</i>	
Jak se podíváte na nápovědu k Hlasovému asistentu nebo na verzi a licenci programu	• Help (opens Voice Assistant help) • Open Help (opens Voice Assistant help) • Dialog O programu • Open About window • Open About dialog
<i>Nápověda z klávesnice k příkazům JAWSu - jenom Fusion</i>	
Jak zapnete či vypnete nápovědu z klávesnice k JAWSu, když pracujete ve Fusionu	• Toggle keyboard help

Poznámka: Náповědu z klávesnice k příkazům JAWSu lze ve Fusionu zapnout či vypnout pomocí Hlasového asistenta. Když je náповěda z klávesnice zapnutá, můžete stisknout klávesovou kombinaci a uslyšíte co kombinace udělá v JAWSu nebo Fusionu. Když je náповěda z klávesnice vypnutá, tatáž kombinace pak provede příkaz. Náповědu z klávesnice zapnete nebo vypnete pomocí Hlasového asistenta tak, že řeknete "Hey Zoomy, toggle keyboard help" nebo "Hey Sharky, toggle keyboard help." Náповědu z klávesnice také můžete zapnout stiskem INSERT+1 nebo vypnout stiskem ESC nebo znovu INSERT+1.	
Picture Smart AI - jenom Fusion	
Describe entire screen	• Describe the screen • Describe screen • What is on the screen?

Describe the current application window	• Describe the current window • Describe window • What is on this window?
Jak sejmete a necháte popsat obrázek ze skeneru nebo z kamery PEARL Freedom Scientific	• Take a picture and describe • What is under my camera? • What is under my scanner?
Describe a picture on the clipboard	• Describe the picture on the clipboard • Describe clipboard • What is the picture on the clipboard?
Describe the currently selected image in File Explorer. Podporovanými grafickými formáty BMP, JPEG, GIF, TIF, PNG, or HEIC.	• Describe the current file • Describe file • What is the picture in this file?
Describe any currently selected control. Například, jestliže zvýrazníte obrázek ve Wordu nebo na sociální síti jako je Facebook, pak tím příkazem získáte popis obrázku. Poznámka: Chcete-li příkaz použít na internetové stránce, maximalizujte okno prohlížeče, dostanete tak nejlepší výsledky.	• Describe the current control • Describe control

Konfigurace

Všechna nastavení ZoomTextu mohou být uložena a obnovena pomocí konfiguračních souborů. Konfigurační soubory určují nastavení všech funkcí ZoomTextu, včetně úrovně zvětšení, typu zoom okna, zvýraznění, nastavení čtení, aplikačních nastavení a klávesových zkratk. Počet konfiguračních souborů, které můžete uložit, není omezen, neváhejte tedy vytvořit si tolik konfigurací, kolik potřebujete.. Můžete si také vytvořit nastavení specifická pro určité aplikace, která se automaticky načtou vždy, když je daná aplikace aktivní.

- [Výchozí konfigurace](#)
- [Uložení a otevření konfigurace](#)
- [Klávesové zkratky konfigurací](#)
- [Aplikační nastavení](#)

Výchozí konfigurace

Když ZoomText spustíte, načte se automaticky výchozí konfigurační soubor ZT.ZXC. Tento soubor obsahuje dané výchozí hodnoty pro všechna nastavení ZoomTextu. Můžete si vytvořit svou vlastní výchozí konfiguraci obsahující vaše nastavení, která se bude načítat vždy při spuštění ZoomTextu. Nemusíte se ale obávat ztráty původních výchozích nastavení, protože původní výchozí konfigurační soubor lze snadno obnovit.

▪ Jak uložit vlastní výchozí konfiguraci

1. Všechny funkce ZoomTextu si nastavte, jak potřebujete.
2. V menu **ZoomText** zvolte **Konfigurace > Uložit jako výchozí**.

Zobrazí se dialog s žádostí o potvrzení uložení konfigurace.

3. Pro přepsání stávající výchozí konfigurace stiskněte tlačítko **Ano**.

▪ Jak obnovit původní výchozí konfigurační soubor

1. V menu **ZoomText** zvolte **Konfigurace > Obnovit tovární nastavení**.

Zobrazí se dialog s žádostí o potvrzení obnovení konfigurace.

2. Pro přepsání stávající výchozí konfigurace stiskněte tlačítko **Ano**.

Uložení a otevření konfigurace

Aktuální nastavení ZoomTextu lze kdykoli uložit do konfiguračního souboru. Tento konfigurační soubor lze později otevřít a uložená nastavení se ihned uplatní.

▪ Jak uložit nastavení do konfiguračního souboru

1. Všechny funkce ZoomTextu si nastavte, jak potřebujete.
2. V menu **ZoomText** zvolte **Konfigurace > Uložit vlastní konfiguraci**.

Otevře se dialog pro uložení konfigurace, který obsahuje seznam stávajících konfiguračních souborů.

3. Do pole **Název souboru**: zadejte název konfigurace.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

▪ Jak načíst nastavení z konfiguračního souboru

1. V menu **ZoomText** zvolte **Konfigurace > Otevřít vlastní konfiguraci**.

Otevře se dialog pro otevření konfigurace, který obsahuje seznam stávajících konfiguračních souborů.

2. Vyberte požadovaný konfigurační soubor.
3. Stiskněte tlačítko **Otevřít**.

Klávesové zkratky konfigurací

Konfigurační soubory můžete načítat pomocí klávesových zkratk, aniž byste museli aktivovat panel ZoomTextu. Klávesovou zkratku konfigurace lze použít až poté, co je jí přiřazen konfigurační soubor. V následující tabulce jsou uvedeny výchozí klávesové zkratky konfigurací. Pro informaci o přiřazení klávesových zkratk konfiguracím viz "Jak příkazu Zavést konfiguraci přiřadit konfigurační soubor" v [Dialogu Klávesy ZoomTextu](#).

Příkaz	Klávesová zkratka
Zavést konfiguraci 1	Caps Lock + 1
Zavést konfiguraci 2	Caps Lock + 2
Zavést konfiguraci 3	Caps Lock + 3
Zavést konfiguraci 4	Caps Lock + 4
Zavést konfiguraci 5	Caps Lock + 5
Zavést konfiguraci 6	Caps Lock + 6
Zavést konfiguraci 7	Caps Lock + 7
Zavést konfiguraci 8	Caps Lock + 8
Zavést konfiguraci 9	Caps Lock + 9
Zavést konfiguraci 10	Caps Lock + 0

Aplikační nastavení

V rámci každého konfiguračního souboru ZoomTextu můžete vytvořit vlastní nastavení pro jakoukoli aplikaci, kterou používáte. Můžete například nastavit, aby ZoomText v internetovém prohlížeči používal jinou úroveň zvětšení než v textovém editoru. Kdykoli se daná aplikace stane aktivní, automaticky se obnoví její aplikační nastavení. V aplikacích, pro které nebylo vytvořeno aplikační nastavení, ZoomText zobrazuje a čte podle výchozího nastavení aktuálního konfiguračního souboru.

▪ Jak vytvořit a uložit aplikační nastavení

1. Otevřete aplikaci, pro kterou chcete vytvořit aplikační nastavení.
2. Pro výběr požadované konfigurace ZoomTextu použijte klávesové zkratky ZoomTextu nebo přejděte do panelu ZoomTextu, a tam konfiguraci vyberte.
3. Stiskněte zkratku pro uložení aplikačně závislého nastavení: **Caps Lock + Ctrl + S** nebo v menu ZoomTextu zvolte **ZoomText > Konfigurace > Aplikační nastavení > Uložit aplikační nastavení**.

Otevře se dialog s dotazem na uložení aplikačního nastavení.

4. Pro uložení aplikačního nastavení stiskněte tlačítko **Ano**.

Aplikační nastavení můžete kdykoli vypnout nebo vymazat. Vypnutá aplikační nastavení zůstávají stále uložena v konfiguraci a mohou být kdykoli opět zapnuta. Smazaná aplikační nastavení jsou z konfigurace odstraněna.

▪ Jak vypnout nebo vymazat aplikační nastavení

1. Stiskněte kombinaci pro Správu aplikačních nastavení: **Caps Lock + Ctrl + M** nebo v menu ZoomTextu zvolte **ZoomText > Konfigurace > Aplikační nastavení > Spravovat aplikační nastavení**.

Otevře se dialog Správa aplikačních nastavení.


2. Aplikační nastavení vypnete tak, že zrušíte zaškrtnutí u požadované aplikace v seznamu **Aplikační nastavení používat pro**.

Vybraná aplikace v seznamu zůstane, ale při práci s danou aplikací není používáno její aplikační nastavení.

3. Aplikační nastavení smažete tak, že požadovanou aplikaci označíte a stisknete tlačítko **Smazat vybrané**.

Označená aplikace je ze seznamu odstraněna.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.



Dialog Správa aplikačních nastavení.

Nastavení	Popis
Aplikační nastavení používat pro	Obsahuje seznam aplikačních nastavení, která byla uložena v aktuální konfiguraci ZoomTextu.
Zapnout vše	Zapne všechny položky uvedené v seznamu Aplikační nastavení používat pro.

Vypnout vše	Vypne všechny položky uvedené v seznamu Aplikační nastavení používat pro.
Smazat vybrané	Vymaže označené položky v seznamu Aplikační nastavení používat pro.

Nastavení předvoleb

Předvolby umožňují nastavovat, jak se ZoomText spouští a ukončuje, jak se ZoomText aktualizuje a jak odesílá hlášení o chybách, vzhled uživatelského rozhraní ZoomTextu a typ vyhlazování ve zvětšeném pohledu.

- [Předvolby programu](#)
- [Předvolby uživatelského rozhraní](#)
- [Předvolby Vyhlazování](#)
- [Předvolby odvozeného čtení](#)
- [Spustit ZoomText jako](#)

Předvolby programu


Předvolby programu určují, jak se ZoomText spouští a ukončuje, také zde můžete aktivovat automatickou aktualizaci programu.

▪ Jak upravíte předvolby programu

1. V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Program**.

Otevře se dialog Předvolby na kartě Program.

2. Upravte předvolby programu, jak potřebujete.
3. Stiskněte **OK**.



Karta Program

Nastavení	Popis
Podpora přihlašování	
Zapnout ZoomText na přihlašovací obrazovce Windows	Zapne podporu funkcí zvětšování a odečítání na přihlašovací obrazovce Windows a na dalších zabezpečených obrazovkách Windows. Zabezpečený režim ZoomTextu obsahuje základní zvětšovací a odečítací

	funkce na zabezpečených obrazovkách Windows.
<i>Nastavení pro spouštění</i>	
Spustit ZoomText automaticky po startu Windows	ZoomText se spustí automaticky vždy po startu systému.
Při spuštění minimalizovat okno ZoomTextu	Když se ZoomText spustí, jeho rozhraní se minimalizuje.
Při spuštění zobrazit uvítací dialog ZoomTextu	Při startu ZoomTextu se spolu s panelem nástrojů ZoomTextu vždy ukáže okno "Vítejte". Úvodní vítací okno zobrazí pokyny a klávesové zkratky nápomocné novým uživatelům.
Zobrazit ikonu ZoomTextu na ploše	Zobrazí na ploše ikonu ZoomTextu.
Při spuštění na vzdáleném serveru počkat na připojení klienta	Když je ZoomText (nebo Fusion) spuštěn na vzdáleném serveru a ZoomText (nebo Fusion) neběží na klientském počítači, spustí se ve spícím režimu a probudí se poté, co je ZoomText (nebo Fusion) na klientském počítači spuštěn.
<i>Nastavení pro ukončení</i>	
Před ukončením ZoomTextu automaticky ukládat nastavení	Všechna nastavení ZoomTextu se při ukončení programu ukládají do aktivní konfigurace.
Zobrazit dotaz před ukončením ZoomTextu	Při ukončení programu jste požádáni o potvrzení.

Při ukončení ZoomTextu také ukončit proces zvětšování	Při ukončení ZoomTextu ukončí také proces ZoomTextu pro zvětšování. Jinak tento proces zůstane spuštěný, což umožní rychlejší opětovné spuštění ZoomTextu, dokud systém nevypnete.
Automatická aktualizace	
Hledat aktualizace při každém spuštění ZoomTextu	Při každém spuštění ZoomTextu, je-li aktivní internetové připojení, ZoomText zjišťuje dostupnost aktualizací. Pokud je k dispozici aktualizace, průvodce aktualizací se vás zeptá, zda ji chcete stáhnout a nainstalovat.
Automatické aktualizace xFontu (vyžaduje administrátorská práva)	ZoomText (nebo Fusion) zjišťuje a automaticky aplikuje aktualizace pro podporu xFontu, jestliže to požadují OS nebo změny v aplikacích třetích stran. Jestliže není aktivní, pak se aktualizace pro podporu xFontu neinstalují.
Fusion	
Když je instalována klávesnice ZoomTextu, po stisku funkční klávesy "Start/Přepnout ZT" následuje výzva k volbě produktu.	Při tomto nastavení jste vyzváni ke spuštění ZoomTextu nebo Fusionu po stisku klávesy F1 na klávesnici ZoomTextu. Pozn.: Má-li se výzva zobrazit, musí být splněna následující kritéria. 1. Oba produkty ZoomText i Fusion jsou instalovány. (Když není instalován Fusion, je ZoomText předvolbou). 2. Je připojena klávesnice ZoomTextu a softwarová podpora klávesnice je instalována a zapnuta.

	3. Používáte funkční klávesu F1 (nazývanou také funkční klávesou "Start/Přepnout ZT") ke spuštění kterékoli z obou aplikací.
<i>Anonymní data</i>	
Pomozte nám v úsilí zlepšovat produkty Freedom Scientific a odešlete anonymní data o používání produktu.	Zapněte nebo vypněte odesílání anonymních dat, která pomáhají se zlepšováním softwaru.

Předvolby uživatelského rozhraní


Předvolby uživatelského rozhraní určují, jak uživatelské rozhraní ZoomTextu ve Windows vypadá.

▪ Jak upravíte předvolby uživatelského rozhraní

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Předvolby > Uživatelské rozhraní**.

Otevře se dialog Předvolby na kartě Uživatelské rozhraní.

2. Podle potřeby upravte předvolby uživatelského rozhraní.
3. Stiskněte **OK**.



Karta Uživatelské rozhraní.

Nastavení	Popis
<i>Obecná nastavení</i>	
Jazyk	Určuje jazyk, ve kterém je zobrazováno uživatelské rozhraní ZoomTextu. <i>Poznámka:</i> Tato volba není dostupná ve verzích ZoomTextu, které jsou pouze anglické.
<i>Nastavení panelu nástrojů</i>	
Zobrazovat popisy tlačítek pro prvky pásu karet	Zapne zobrazování informativních popisků při přechodu myši přes prvky panelu ZoomTextu.
Panel ZoomTextu vždy nad ostatními okny	Panel ZoomTextu zůstává nahoře nad všemi ostatními okny i v případě, že ZoomText není aktivní aplikací.
Obnovit panel nástrojů po použití nástroje ZoomTextu	Po ukončení nástroje ZoomTextu se vždy obnoví panel ZoomTextu.
Barva zvýraznění panelu	Určuje barvu, která se používá při zvýrazňování ovládacích prvků panelu ZoomTextu.
<i>Zobrazení na liště úloh</i>	
Zobrazovat ZoomText v úlohové liště i v oznamovací oblasti	Spuštěný ZoomText indikuje jeho tlačítko v úlohové liště i ikona v oznamovací oblasti.
Zobrazovat ZoomText jen na úlohové liště	Když je ZoomText spuštěný, zobrazuje se jeho tlačítko jen v liště úloh.
Zobrazovat ZoomText jen v oznamovací oblasti	Když je ZoomText spuštěný, zobrazuje se jeho ikona jen v oznamovací oblasti.

<i>Další nastavení</i>	
Povolit efekty přechodu pro zvýrazňování	Zapne plynulé přechody při přepínání šablon ZoomTextu pro zvýrazňování.

Předvolby vyhlazování

Předvolbou vyhlazování nastavíte, jak ZoomText vyhlazuje a zaostřuje zvětšený text a grafiku (včetně fotografií). ZoomText nabízí dva typy vyhlazování, xFont® a Geometrické vyhlazování, lze je zapnout samostatně nebo spolu.

- **xFont** se aplikuje jen na text a zobrazuje zvětšený text v nejvyšší kvalitě. Není dostupné ve všech aplikacích. Když xFont nelze použít, vyhladí se zvětšený text geometrickým vyhlazováním (pokud je zapnuté).
- **Geometrické vyhlazování** poskytuje velmi kvalitní vyhlazení zvětšené grafiky a textu všude tam, kde xFont nelze použít. Jsou k dispozici dva typy geometrického vyhlazování: Ostré a Odvozené.
 - **Ostré** je novější typ geometrického vyhlazování, které nabízí zlepšenou kvalitu vyhlazení a lepší výkon systému.
 - **Odvozené** vyhlazování je starší typ geometrického vyhlazování k dispozici uživatelům, kteří preferují zvětšení vyhlazené touto metodou.

Když je ZoomText aktivní a zvětšuje obrazovku, můžete cyklicky přepínat režimy vyhlazování jednotlivě nebo v kombinaci podle toho, co lépe vyhovuje.

▪ Jak přepínáte režimy vyhlazování

- Stiskněte klávesovou zkratku pro režimy zvýraznění písma: **Caps Lock + X**


Můžete vidět a konfigurovat nastavení pro vyhlazování v dialogu Předvolby.

▪ Jak upravíte nastavení pro vyhlazování

1. V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Vyhlazování**.

Otevře se dialog Předvolby na kartě Vyhlazování.

2. Podle potřeby upravte nastavení pro vyhlazování.
3. Stiskněte **OK**.



Karta Vyhlazování

Nastavení	Popis
<i>Nastavení xFontu</i>	
Zapnout zvětšování pomocí xFontu	Zapne zvětšování technologií xFont. xFont poskytuje nejvyšší kvalitu zvětšeného textu. Není dostupné ve všech aplikacích.

Text zvětšovaný xFontem zobrazovat tučně	Ztuční text zvětšovaný xFontem.
Vyřazené aplikace	Zobrazí nastavení pro vyřazování technologie xFontu v problémových aplikacích. Viz níže „Zakázat xFont v problémových aplikacích“.
Geometrické vyhlazování	
Ostré	Zapne metodu geometrického vyhlazování Ostré.
Odvozené	Zapne starší metodu geometrického vyhlazování Odvozené.
Žádný	Zapne geometrické vyhlazování.

Zakáže používání xFontu v problémových aplikacích

Některé aplikace obsahují komponenty uživatelského rozhraní, které nejsou kompatibilní s xFontem ZoomTextu. Toto se pak projevuje jako vynechávaný nebo porušený text. Pokud se tak stane, můžete používání xFontu v takových problémových aplikacích zakázat zaškrtnutím jména aplikace v dialogu Vyřazené aplikace.

Poznámka: Aplikace, o nichž je známo, že jsou konfliktní s xFontem, jsou už vyřazené ve výchozí konfiguraci ZoomTextu.

▪ Jak zakážete xFont v určité aplikaci


1. V menu ZoomTextu zvolte **Předvolby > Vyhlazování**

Otevře se dialog Předvolby na kartě Vyhlazování.

2. Zvolte **Zapnout zvětšování xFontem.**
3. Zvolte **Vyřazené aplikace...**

Otevře se dialog Vyřazené aplikace.

4. V seznamu **xFont zakázaný v** zaškrtněte aplikace, ve kterých chcete používání xFontu zakázat.
5. Stiskněte **OK**.
6. Restartujte ZoomText. Tento krok je nutný, aby se aktivovaly změny provedené v dialogu Vyřazené aplikace.



Dialog Vyřazené aplikace

Nastavení	Popis
Zakázat xFont v:	Zobrazuje seznam aplikací, které jsou v systému právě spuštěné. V zaškrtnutých aplikacích není xFont povolený

Předvolby odvozeného čtení

Poznámka: Předvolby odvozeného čtení je podpůrný nástroj k řešení problémů s hlasovou syntézou ve starších aplikacích (již plně nepodporovaných). Technická podpora vás může požádat o změnu těchto nastavení.


Některé podniky stále provozují starší nebo proprietární aplikace, které již nepodporují zpřístupňující rozhraní (API), např. UI automation, MSAA (Microsoft Active Accessibility), IAccessible2, or DOM (Document Object Model). Tento problém se netýká moderních aplikací jako je Chrome, Edge, Office či Excel a Outlook. Jestliže pracujete ve starší aplikaci se zvětšováním bez mluvení či sledování a v poslední verzi ZoomTextu nebo Fusionu, může být vhodné si zapnout pro tuto aplikaci odvozené čtení.

▪ Jak zapnete odvozené čtení pro aplikaci

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Předvolby > Odvozené čtení**.

Otevře se dialog Předvolby na kartě Odvozené čtení.

2. V seznamu **Zapnout odvozené čtení pro** zaškrtněte aplikace, ve kterých chcete používat funkci odvozeného čtení.
3. Stiskněte **OK**.



Karta Odvozené čtení.

Nastavení	Popis
Zapnout odvozené čtení pro:	Zobrazuje seznam aplikací, které jsou v systému právě spuštěné. Zaškrtnuté aplikace používají techniku odvozeného čtení.

Spustit ZoomText jako

Může se stát, že budete chtít instalovaný ZoomText Zvětšovač/Odečítač spustit jako ZoomText Zvětšovač. To provedete v dialogu Spustit ZoomText jako.


▪ Jak přepnete produktovou verzi ZoomTextu

1. V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Spustit ZoomText jako**.

Otevře se dialog Spustit ZoomText jako.

2. Vyberte typ ZoomTextu, který chcete spustit.
3. Stiskněte tlačítko **Restartovat ZoomText nyní**.

ZoomText se ukončí a znovu spustí ve zvolené variantě.



Dialog Spustit ZoomText jako.

Nastavení	Popis
ZoomText Zvětšovač	Spustí ZoomText jako ZoomText Zvětšovač.
ZoomText Zvětšovač/Odečítač	Spustí ZoomText jako ZoomText Zvětšovač/Odečítač.
Restartovat ZoomText nyní	Ukončí ZoomText a znovu spustí ve zvolené variantě.

Klávesy ZoomTextu

Tento oddíl obsahuje úplný seznam klávesových zkratk ZoomTextu, jak běžných klávesových zkratk, tak i skupinových kláves.

- [Klávesové zkratky AppReaderu](#)
- [Klávesové zkratky Čtení na pozadí](#)
- [Klávesové zkratky nástroje Kamera](#)
- [Klávesové zkratky Vyhledávače](#)
- [Režim skupinového příkazu](#)
- [Klávesové zkratky Textového zobrazení](#)
- [Klávesové zkratky Zvětšovače](#)
- [Klávesové zkratky programu](#)
- [Klávesové zkratky Odečítače](#)
- [Klávesové zkratky pro oblasti čtení](#)
- [Klávesové zkratky záznamníku](#)
- [Klávesové zkratky pro čtení](#)
- [Klávesové zkratky pro rolování](#)
- [Klávesové zkratky pro podporu](#)
- [Klávesové zkratky pro čtení textu](#)
- [Klávesové zkratky pro zoom okna](#)

Klávesové zkratky AppReaderu

Následující klávesové zkratky lze použít pro spuštění AppReaderu.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit AppReader od pozice myši	Caps Lock + Alt + klik levým tlačítkem myši
Spustit v Aplikačním zobrazení	Caps Lock + Alt + A
Spustit v Textovém zobrazení	Caps Lock + Alt + T
Spustit nástroj ŘekniTo	Caps Lock + Alt + S
Spustit AppReader (v nastaveném režimu)	Caps Lock + Alt + R

Následující skupinové klávesy lze použít ke spuštění AppReaderu.

Příkaz	Skupinové příkazy
Spustit AppReader	Caps Lock + mezerník, A

Když je nástroj AppReader aktivní, lze jej ovládat následujícími klávesami.

Příkaz	Klávesová zkratka
Další slovo	Ctrl + šipka vpravo
Předchozí slovo	Ctrl + šipka vlevo
Další věta	šipka vpravo
Předchozí věta	šipka vlevo
Další odstavec	Šipka dolů
Předchozí odstavec	Šipka nahoru

Další stránka	PageDown
Předchozí stránka	PageUp
Aktuální slovo*	Ctrl + Alt + Shift + šipka nahoru
Aktuální řádek	Ctrl + Alt + Shift + šipka vpravo
Aktuální věta	Ctrl + Alt + Shift + šipka dolů
Aktuální odstavec	Ctrl + Alt + Shift + šipka vlevo
První slovo na řádku	Home
Poslední slovo na řádku	End
začátek dokumentu	Ctrl + Home
Konec dokumentu	Ctrl + End
Další odkaz	L
Předchozí odkaz	Shift + L
Aktivovat odkaz	Ctrl + Enter

* Při použití příkazu pro aktuální slovo se opakované stisky do dvou sekund chovají následujícím způsobem:

- První stisk slovo přečte.
- Druhý stisk slovo vyhláskuje.
- Třetí stisk slovo vyhláskuje jmény (Adam, Cyril, Božena).

Klávesové zkratky Čtení na pozadí

Následující klávesovou zkratku lze použít ke spuštění Čtení na pozadí.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit Čtení na pozadí	Caps Lock + Ctrl + B

Následující skupinové klávesy lze použít ke spuštění Čtení na pozadí.

Příkaz	Skupinová klávesa
Spustit Čtení na pozadí	Caps Lock + mezerník, B

Když je Čtení na pozadí aktivní, lze je ovládat následujícími klávesami.

Příkaz	Skupinová klávesa
Zobrazit panel nástrojů	T
Načíst text	C
Číst/Pozastavit	Enter
Číst od začátku	Shift + Enter
Další věta	šipka vpravo
Předchozí věta	šipka Vlevo
Další slovo	Ctrl + šipka vpravo
Předchozí slovo	Ctrl + šipka vlevo
Aktuální slovo	Ctrl + Alt + Shift + šipka nahoru
Aktuální věta	Ctrl + Alt + Shift + šipka dolů
Ukončit Čtení na pozadí	X

Klávesové zkratky nástroje Kamera

Následující klávesové zkratky lze použít pro spuštění nástroje Kamera.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit nástroj Kamera	Caps Lock + Ctrl + C

Následující skupinové klávesy lze použít pro spuštění nástroje Kamera.

Příkaz	Skupinová klávesa
Spustit nástroj Kamera	Caps Lock + mezerník, C

Když je nástroj Kamera aktivní, lze upravovat nastavení nástroje Kamera následujícími klávesami.

Příkaz	Skupinová klávesa
Zobrazit panel nástrojů	T
Zvýšit zvětšení	šipka nahoru
Snížit zvětšení	šipka dolů
Rotace obrazu	šipka vlevo/vpravo
Celá/Dělená obrazovka	Tab
Poloha dělené obrazovky	Caps Lock + šipka vlevo/vpravo
Zapnout či vypnout přizpůsobení obrazu	Shift + Enter
Výchozí nastavení obrazu	Shift + Backspace
Zvýšit jas	Shift + šipka nahoru
Snížit jas	Shift + šipka dolů
Zvýšit kontrast	Shift + šipka vlevo

Snížit kontrast	Shift + šipka vpravo
Zapnout či vypnout dvoubarevné zobrazení	Alt + Enter
Barvy dvoubarevného zobrazení	Alt + šipka vlevo/vpravo
Automatické/Ruční ostření	Ctrl + Enter
Zaostřit blíže	Ctrl + šipka nahoru
Zaostřit dále	Ctrl + šipka dolů
Ukončit nástroj Kamera	X

Klávesové zkratky Vyhledávače

Následující klávesové zkratky lze použít pro spuštění Vyhledávače.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit Vyhledávač	Caps Lock + Ctrl + F

Následující skupinové klávesy lze použít ke spuštění Vyhledávače.

Příkaz	Skupinová klávesa
Spustit Vyhledávač	Caps Lock + mezerník, F

Když je Vyhledávač aktivní, lze jej ovládat následujícími klávesami.

Příkaz	Klávesová zkratka
Přepnout na předchozí typ prvků dokumentu	Ctrl + šipka nahoru
Přepnout na další typ prvků dokumentu	Ctrl + šipka dolů
Aktivovat položku	Ctrl + Enter
První položka (ve filtrovaném seznamu)	Ctrl + Home
Poslední položka (ve filtrovaném seznamu)	Ctrl + End
Další formulářový prvek	Ctrl + C
Další formulář	Ctrl + F
Další nadpis	Ctrl + H
Další nadpis úrovně 1 až 6	Ctrl + 1 až 6

Další grafika	Ctrl + I
Další odkaz	Ctrl + L
Další seznam	Ctrl + S
Další tabulka	Ctrl + T
Další položka	Enter nebo Ctrl + šipka vpravo
Předchozí formulářový prvek	Ctrl + Shift + C
Předchozí formulář	Ctrl + Shift + F
Předchozí nadpis	Ctrl + Shift + H
Předchozí nadpis úrovně 1 až 6	Ctrl + Shift + 1 až 6
Předchozí grafika	Ctrl + Shift + I
Předchozí odkaz	Ctrl + Shift + L
Předchozí seznam	Ctrl + Shift + S
Předchozí tabulka	Ctrl + Shift + T
Předchozí položka	Shift + Enter nebo Ctrl + šipka vlevo
AppReader	Alt + A
Přepínat prohledávání seznamu/dokumentu	Alt + S
Ukončit Vyhledávač	Esc

Klávesy režimu skupinového příkazu

Následující klávesy lze použít pro vstup do režimu skupinového příkazu.

Příkaz	Klávesová zkratka
Vstup do režimu skupinového příkazu	Caps Lock + mezerník

Když je aktivován režim skupinového příkazu, můžete pro vstup do jednotlivých skupin příkazů použít následující klávesy.

Příkaz	Skupinová klávesa
Příkazy AppReaderu	A
Spustit Čtení na pozadí	B
Spustit kameru	C
Spustit Vyhledávač	F
Spustit záznamník	D
Příkazy Zvětšovače	M
Programové příkazy	P
Příkazy Odečítače	R
Příkazy čtení	Y
Příkazy rolování	S
Příkazy podpory	U
Příkazy pro okna	W
Příkazy oblastí	Z

Klávesové zkratky Textového zobrazení

Následující zkratky lze použít k ovládání Textového zobrazení.

Klávesová zkratka	Zkratky
Zapnout nebo vypnout Aktuální textové zobrazení	CAPS LOCK+E (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+CTRL+E (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, E (skupinový příkaz)
Zvětší okno Textového zobrazení i text	CAPS LOCK+PAGE UP (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PAGE UP (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, PAGE UP (skupinový příkaz)
Zmenší okno Textového zobrazení i text	CAPS LOCK+PAGE DOWN (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PAGE DOWN (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK+M, PAGE DOWN (skupinový příkaz)
Rolovat vpravo	CAPS LOCK+PRAVÁ ŠIPKA (rozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+PRAVÁ ŠIPKA (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK, M, RIGHT ARROW (skupinový příkaz)

Rolovat vlevo	CAPS LOCK+LEVÁ ŠIPKA (ozložení pro stolní počítač) CAPS LOCK+ALT+LEVÁ ŠIPKA (rozložení pro laptop) CAPS LOCK+MEZERNÍK, M, LEVÁ ŠIPKA (skupinový příkaz)
---------------	---

Klávesové zkratky Zvětšovače

Následující klávesové zkratky lze použít k ovládání funkcí Zvětšovače.

Příkaz	Klávesové zkratky
Klávesové zkratky Zvětšovače	Nepřiřazeno
Zapnout či vypnout filtraci barev	Caps Lock + C
Zapnout či vypnout zvýraznění kurzoru	Caps Lock + R
Zapnout či vypnout zvýraznění fokusu	Caps Lock + F
Zapnout či vypnout zvýraznění myši	Caps Lock + P
Zapnout či vypnout chytrou inverzi	Caps Lock + I
Režim vyhlazování	Caps Lock + X
Zapnout či vypnout zvětšení	Caps Lock + Enter
Zapnout či vypnout xFont tučně	Caps Lock + B
Zvýšit zvětšení	Caps Lock + šipka nahoru
Snížit zvětšení	Caps Lock + šipka dolů

Následující skupinové klávesy lze použít k ovládání funkcí Zvětšovače.

Příkaz	Skupinová klávesa
Klávesové zkratky Zvětšovače	Caps Lock + mezerník, M
Zapnout či vypnout filtraci barev	C
Zapnout či vypnout zvýraznění kurzoru	R
Zapnout či vypnout zvýraznění fokusu	F
Zapnout či vypnout zvýraznění myši	P
Zapnout či vypnout chytrou inverzi	I
Režim vyhlazování	X
Zapnout či vypnout zvětšení	Enter
Zapnout či vypnout xFont tučně	B
Zvětšit	Šipka nahoru
Zmenšit	Šipka dolů

Klávesové zkratky pro ovládání programu

Následující klávesové zkratky lze použít pro ovládání programu.

Příkaz	Klávesová zkratka
Klávesové zkratky pro ovládání programu	Nepřiřazeno
Zapnout či vypnout ZoomText	Caps Lock + Ctrl + Enter
Zobrazit panel ZoomTextu	Caps Lock + Ctrl + U
Zavést konfiguraci 1 až 10	Caps Lock + Ctrl + 1 až 0 Poznámka: 0 se používá k zavedení konfigurace 10.
Spravovat aplikační nastavení	Caps Lock + Ctrl + M
Uložit nastavení pro aplikaci	Caps Lock + Ctrl + S

Následující skupinové klávesy lze použít pro ovládání programu.

Příkaz	Skupinová klávesa
Skupina kláves pro ovládání programu	Caps Lock + mezerník, P
Zapnout či vypnout ZoomText	Enter
Zobrazit panel ZoomTextu	U

Zavést konfiguraci 1 až 10	1 až 10 Poznámka: 0 se používá k zavedení konfigurace 10.
Spravovat aplikační nastavení	M
Uložit nastavení pro aplikaci	S

Klávesové zkratky Odečítače

Následující klávesové zkratky lze použít pro ovládání funkcí Odečítače.

Příkaz	Klávesová zkratka
Klávesové zkratky Odečítače	Nepřiřazeno
Režim odezvy při psaní	Caps Lock + Alt + K
Režim odezvy myši	Caps Lock + Alt + M
Úroveň výmluvnosti	Caps Lock + Alt + B
Zapnout či vypnout hlas	Caps Lock + Alt + Enter
Přepínat hlas	Caps Lock + Alt + V
Zrychlit tempo řeči	Caps Lock + Alt + šipka nahoru
Zpomalit tempo řeči	Caps Lock + Alt + šipka dolů

Následující skupinové klávesy lze použít pro ovládání funkcí Odečítače.

Příkaz	Skupinová klávesa
Skupina kláves Odečítače	Caps Lock + mezerník, R
Režim odezvy při psaní	K
Režim odezvy myši	M
Úroveň výmluvnosti	B
Zapnout či vypnout hlas	Enter
Přepínat hlas	V

Zrychlit tempo řeči	Šipka nahoru
Zpomalit tempo řeči	Šipka dolů

Klávesové zkratky pro oblasti čtení

Následující klávesové zkratky lze použít pro práci s oblastmi čtení.

Příkaz	Klávesové zkratky
Skupina kláves pro oblasti čtení	Caps Lock + Alt + Z
Vytvořit oblast	Caps Lock + Alt + C
Upravit oblast	Caps Lock + Alt + E
Seznam oblastí	Caps Lock + Alt + L
Pohyb po oblastech	Caps Lock + Alt + G
Další oblast	Caps Lock + Alt + N
Předchozí oblast	Caps Lock + Alt + P
Aktivovat oblast 1 až 10	Caps Lock + Alt + 1 ... 0 Poznámka: 0 aktivuje oblast 10.

Následující skupinové klávesy lze použít pro práci s oblastmi čtení.

Příkaz	Skupinová klávesa
Klávesové zkratky pro oblasti čtení	Caps Lock + mezerník, Z
Vytvořit oblast	C
Upravit oblasti	E
Seznam oblastí	L
Pohyb po oblastech	G
Další oblast	N

Předchozí oblast	P
Aktivovat oblast 1 až 10	1 až 0 Poznámka: 0 aktivuje oblast 10.

Klávesové zkratky záznamníku

Následující klávesové zkratky lze použít pro ovládání záznamníku.

Příkaz	Klávesová zkratka
Spustit záznamník	Caps Lock + Ctrl + D

Následující skupinové klávesy lze použít pro ovládání záznamníku.

Příkaz	Skupinová klávesa
Spustit záznamník	Caps Lock + mezerník, D

Klávesové zkratky pro čtení

Následující klávesové zkratky lze použít pro čtení informací z obrazovky.

Příkaz	Klávesová zkratka
Klávesové zkratky pro čtení	Nepřiřazeno

Následující skupinové klávesy lze použít pro čtení informací z obrazovky.

Příkaz	Skupinová klávesa
Skupina kláves pro čtení	Caps Lock + mezerník, Y
Přečíst datum	D
Přečíst čas	T
Přečíst název sloupce buňky	C
Přečíst komentář k buňce	N
Přečíst vzorec buňky	O
Přečíst název řádku buňky	R
Přečíst schránku	P
Přečíst výchozí tlačítko dialogu	B
Přečíst název skupiny prvků	G
Přečíst zprávu z dialogu	M
Přečíst název karty	A

Přečíst aktuální položku	F
Přečíst vybraný text	S
Přečíst stavový řádek	U
Přečíst titulek okna	W

Skupina kláves pro rolování

Následující klávesové zkratky lze použít pro rolování obrazu.

Příkaz	Klávesová zkratka
Skupina kláves pro rolování	Nepřiřazeno
Rolovat nahoru	Caps Lock + Shift + šipka nahoru
Rolovat dolů	Caps Lock + Shift + šipka dolů
Rolovat vlevo	Caps Lock + Shift + šipka vlevo
Rolovat vpravo	Caps Lock + Shift + šipka vpravo
Zastavit rolování	Caps Lock + Shift + Enter
Skočit nahoru	Caps Lock + Ctrl + šipka nahoru
Skočit dolů	Caps Lock + Ctrl + šipka dolů
Skočit doleva	Caps Lock + Ctrl + šipka vlevo
Skočit doprava	Caps Lock + Ctrl + šipka vpravo
Skočit na střed	Caps Lock + Ctrl + Home
Uložit pozici pohledu	Caps Lock + Ctrl + Page Up
Skočit na uloženou pozici pohledu	Caps Lock + Ctrl + Page Down

Následující skupinové klávesy lze použít pro rolování obrazu.

Příkaz	Skupinová klávesa
Klávesové zkratky pro rolování	Caps Lock + mezerník, S

Rolovat nahoru	šipka nahoru
Rolovat dolů	šipka dolů
Rolovat vlevo	šipka vlevo
Rolovat vpravo	šipka vpravo
Zastavit rolování	Enter
Skočit nahoru	Ctrl + šipka nahoru
Skočit dolů	Ctrl + šipka dolů
Skočit doleva	Ctrl + šipka vlevo
Skočit doprava	Ctrl + šipka vpravo
Skočit na střed	Ctrl + Home
Uložit pozici pohledu	Ctrl + Page Up
Skočit na uloženou pozici pohledu	Ctrl + Page Down

Klávesové zkratky pro podporu

Následující zkratky lze použít pro funkce Zvětšovače.

Příkaz	Klávesová zkratka
Klávesové zkratky pro podporu	Nepřiřazeno
Zapnout či vypnout AHOI	Ctrl + Alt + Shift + A
Zpráva o stavu AHOI	Ctrl + Alt + Shift + R
Zkopírovat zvětšenou obrazovku	Ctrl + Alt + Shift + C
Detekovat kurzor	Ctrl + Alt + Shift + D
Propustit následující klávesu	Ctrl + Alt + Shift + P
Zapnout či vypnout sledování	Ctrl + Alt + Shift + T
Aktualizovat obrazovku	Ctrl + Alt + Shift + U
Informace o ZoomTextu	Ctrl + Alt + Shift + I

Následující skupinové klávesy lze použít pro funkce Zvětšovače.

Příkaz	Skupinová klávesa
Klávesové zkratky pro podporu	Caps Lock + mezerník, U
Zapnout či vypnout AHOI	A
Zpráva o stavu AHOI	R

Zkopírovat zvětšenou obrazovku	C
Detekovat kurzor	D
Propustit následující klávesu	P
Zapnout či vypnout sledování	T
Aktualizovat obrazovku	U
Informace o ZoomTextu	I

Klávesové zkratky pro čtení textu

Následující klávesové zkratky lze použít ke čtení a pohybu v textu.

Příkaz	Klávesová zkratka
Aktuální znak	Ctrl + Alt + Shift + Enter
Aktuální slovo	Ctrl + Alt + Shift + šipka nahoru
Aktuální řádek	Ctrl + Alt + Shift + šipka vpravo
Aktuální věta	Ctrl + Alt + Shift + šipka dolů
Aktuální odstavec	Ctrl + Alt + Shift + šipka vlevo
Další věta	Caps Lock + Alt + šipka vpravo
Předchozí věta	Caps Lock + Alt + šipka vlevo

Následující klávesové zkratky jsou standardní příkazy Windows pro pohyb v textu.

Příkaz	Zkratky Windows
Další znak	Šipka vpravo
Předchozí znak	Šipka vlevo
Další slovo	Ctrl + šipka vpravo
Předchozí slovo	Ctrl + šipka vlevo
Další řádek	Šipka nahoru
Předchozí řádek	Šipka dolů
Další odstavec	Ctrl + šipka dolů
Předchozí odstavec	Ctrl + šipka nahoru

Klávesové zkratky pro zoom okna

Následující klávesové zkratky lze použít pro práci se zoom okny.

Příkaz	Klávesové zkratky
Klávesové zkratky pro zoom okna	Nepřiřazeno
Typ zoom okna	Caps Lock + Z
Nástroj Uprav zoom okno	Caps Lock + A
Zapnout/Vypnout Zmrazený pohled 1–4	Caps Lock + Ctrl + 1–4
Nové zmrazené okno	Caps Lock + N
Přesunout myš do pohledu	Nepřiřazeno
Přesunout pohled k myši	Nepřiřazeno
Přepnout aktivní obrazovku	Caps Lock + V
Zapnout či vypnout režim náhledu	Caps Lock + O

Následující skupinové klávesy lze použít pro práci se zoom okny.

Příkaz	Skupinové klávesy
Skupina kláves pro zoom okna	Caps Lock + mezerník, W
Typ zoom okna	Z
Nástroj Uprav zoom okno	A

Zapnout/Vypnout Zmrazený pohled 1–4	Caps Lock + Spacebar, W, x, kde x je 1, 2, 3, 4
Nové zmrazené okno	N
Přesunout myš do pohledu	Šipka dolů
Přesunout pohled k myši	Šipka nahoru
Přepnout aktivní pohled	V
Zapnout či vypnout režim náhledu	O

Podpora ZoomTextu

ZoomText přichází s řadou nástrojů a služeb integrované podpory a online podpory, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tyto nástroje a služby zahrnují funkce pro shromažďování technických informací, technické články a návody a způsob, jak nahlásit problémy týmu technické podpory ZoomTextu. Některé z těchto nástrojů mohou být také vyvolány při řešení problému s pracovníkem technické podpory.

- [Informace o systému](#)
- [Nástroj podpory FS](#)
- [Odesílání dat](#)
- [Vzdálená plocha](#)
- [Příkazy k vyřešení problému](#)
- [Grafická karta](#)
- [Program prvotního osvojení \(EAP\)](#)
- [FSCompanion](#)
- [Výukové centrum](#)
- [O programu ZoomText](#)

Informace o systému


Na kartě Informace o systému je zobrazena sada informací o hardwaru, softwaru a konfiguraci systému, které mohou být užitečné při diagnostice problémů.

▪ Jak otevřít dialog se systémovými informacemi

V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Informace o systému**.

Pozn. : Ve verzi 2026 **Nápověda > Tech.podpora > Informace o systému**.

Otevře se dialog Podpora ZoomTextu na kartě Informace o systému.



Karta Informace o systému

Odesílání dat

Funkce Odesílání dat umožňuje po internetu odeslat do Freedom Scientific zprávu o chybách v ZoomTextu či Fusionu.

Volba odesílat zprávy o chybách pomáhá Freedom Scientific zlepšovat produkty společnosti. Informace zasílané Freedom Scientific jsou omezeny na výpis paměti a generické informace dovolující Freedom Scientific nalézt zdroj problému, např. číslo verze produktu, datum a čas, kdy se chyba vyskytla, počet výskytů chyby a číslo chyby přiřazené k problému. Jedinou odesílanou informací o vašem specifickém systému je počítačová MAC adresa k podchycení trendů na specifickém systému. V žádném případě nepřihazujeme MAC adresy k jednotlivým osobám a žádné osobní údaje nejsou zasílány.

V sekci Anonymní data volíte, zda chcete či nechcete zasílat anonymní uživatelská data do Freedom Scientific. Toto včetně údajů o výkonnosti a softwarové konfiguraci.

- **Odesílání dat a zpráv o chybách nastavíte takto:**

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Zasílání dat**.

Otevře se dialog Podpora ZoomTextu na kartě Zasílání dat.

2. Zvolíte, jak nebo chcete-li odesílat zprávy o chybách.
3. Zvolíte, zda chcete zasílat anonymní uživatelská data.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Podpora ZoomTextu

Odvozené čtení

Zasílání dat Příkaz k vyřešení problému

Zasílání zpráv o chybách

☒ Dotázat se vždy, zda chci do Freedom Scientific odeslat zprávu o chybách

☐ Vždy odesílat do Freedom Scientific zprávy o chybách

☐ Nikdy neposílat do Freedom Scientific zprávy o chybách

Anonymní data

☒ Pomozte nám v úsilí zlepšovat produkty Freedom Scientific a odešlete anonymní data o používání produktu.

OK Zrušit nápověda

Karta Zasílání dat

Nastavení	Popis
Hlášení chyb	
Dotázat se vždy, zda chci do Freedom Scientific odeslat zprávu o chybách	Vždy s výskytem chyby se otevře dialog Zpráva o chybách. Toto je výchozí nastavení.

Vždy odesílat do Freedom Scientific zprávy o chybách	Zprávy o všech budoucích chybách jsou automaticky odeslány do Freedom Scientific bez dotazování.
Nikdy neposílat do Freedom Scientific zprávy o chybách	Žádné zprávy o budoucích chybách nebudou do Freedom Scientific odesílány a nebudete vyzýváni k jejich odeslání.
<i>Anonymní data</i>	
Pomozte nám v úsilí zlepšovat produkty Freedom Scientific a odešlete anonymní data o používání produktu.	Při této volbě sbíráme informace o používání produktu. To včetně těchto dat: • Jak jste produkt konfigurovali • Jak produkt používáte • Výkonnost produktu Nesbíráme žádné osobní údaje. Je-li tato funkce zapnutá, je zapotřebí používat jisté další funkce, např. Hlasový asistent. Viz Politika anonymního sběru dat, kde získáte více informací o tom, jaká data sbíráme.

Nástroje (podpora)

Nástroje podpory ZoomTextu jsou utility, které pomáhají technické podpoře při řešení problémů s vaší instalací ZoomTextu či Fusionu.

- [Nástroj podpory FS](#)
- [Vzdálená plocha](#)
- [Řešení problémů](#)

Nástroj podpory FS

Nástroj podpory FS spustí utilitu, která posbírání informace z počítače a odešle zprávu týmu technické podpory a softwarového vývoje. Obvykle jen stačí spustit tuto utilitu, když vás technická podpora při řešení problému požádá o další informace o systému.

Sebraná informace zahrnuje:

- Informace o systému, např. procesor
- RAM, operační systém, architekturu apod.
- Soubor log s událostmi
- Verzi Adobe Readeru (je-li instalován)
- Informaci o instalovaných aplikacích Microsoft Office
- Počítačová data při havárii systému
- Instační soubor log
- Aktuálně spuštěné procesy v systému
- Uživatelská nastavení


▪ **Zprávu vytvoříte a odešlete takto:**

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Nástroje**.

Pozn. : Ve verzi 2026 **Nápověda > Tech.podpora > Zasílání dat**.

Otevře se dialog Podpora ZoomTextu na kartě Nástroje.

2. Odklepněte **Nástroj podpory FS**.
3. Řiďte se pokyny a proces uzavřete volbou **Odeslat zprávu**.



Karta Nástroje

Vzdálená plocha

Nástroj Vzdálená plocha se používá k otestování spojení a při nápravě problémů s připojením ke vzdálené ploše.

V dialogu Vzdálená plocha můžete:

- Vidět, zda je či není váš software od Freedom Scientific autorizovaný pro vzdálený přístup.
- Ověřit stav každého podporovaného vzdáleného kanálu (Vzdálená plocha, Citrix nebo VMWare Horizon).
- Opravit kanál, který se ohlásí jako nepracující.
- Otestovat spojení mezi klientem a serverem /vzdálenými počítači.

▪ **Zda máte autorizaci pro vzdálený přístup, otestujete takto:**

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Nástroje**.

Otevře se dialog Podpora ZoomTextu na kartě Nástroje.

2. Odklepněte **Vzdálená plocha**.

Pozn. : Ve verzi 2026 **Nápověda > Tech.podpora > Vzdálená plocha**.

Otevře se dialog Vzdálená plocha.

3. Nahoře pod titulním pruhem vidíte položku Autorizace pro vzdálený přístup ve stavu Povoleno nebo Odepřeno.

▪ **Stav každého podporovaného vzdáleného kanálu ověříte takto:**

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Nástroje**.


Otevře se dialog Podpora ZoomTextu na kartě Nástroje.

2. Odklepněte **Vzdálená plocha**.

Pozn. : Ve verzi 2026 **Nápověda > Tech.podpora > Vzdálená plocha**.

Otevře se dialog Vzdálená plocha.

- Na klientském počítači se ukáže seznam všech podporovaných vzdálených kanálů.
 - Na serveru se ukáže ten vzdálený kanál, se kterým server pracuje.
 - Seznam zároveň ukazuje, zda daný kanál pracuje nebo nepracuje.
3. Chcete-li otestovat spojení mezi klientem a serverem, zvolte **Test připojení**.
 4. Nepracující kanál opravíte volbou **Oprava**.



Dialog Vzdálená plocha.

Příkaz pro řešení problému

Příkazy pro řešení problémů se používají k řešení konkrétních problémů s výkonem nebo chováním, které byly diagnostikovány pracovníkem technické podpory ZoomTextu. Příkaz pro řešení problému vám poskytne pracovník technické podpory. Příkaz zadejte a proveďte podle pokynů zobrazených v dialogu.


▪ Jak použít dialog Řešení problémů

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Nástroje**.

Pozn. : Ve verzi 2026 **Nápověda > Tech.podpora > Příkaz k vyřešení problému**.

Otevře se dialog Podpora ZoomTextu na kartě Nástroje.

2. V poli **Nástroj podpory FS** zadejte příkaz pro řešení problému, který jste dostali od technické podpory.
3. Odklepněte **Použít příkaz Opravit**.



Karta Nástroje

Grafická karta

Poznámka: Když máte problém s grafickou kartou nebo s výkonností systému, asi vás technická podpora požádá o změnu nastavení grafické karty.


ZoomText se často provozuje na počítačích, které obsahují více grafických karet. Integrované grafické karty, které mají společnou systémovou paměť s dalšími komponenty, dostačují pro práci s jednoduchými aplikacemi a při prohlížení webu. Dedikované grafické karty mají vlastní paměť a grafický procesor, což umožňuje lepší výkonnost aplikací s vyššími nároky na video zpracování.

Jestliže pozorujete slabší výkonnost ZoomTextu nebo systému (líné chování či prázdnou obrazovku), zkuste přenastavit ZoomText na práci s jinou grafickou kartou v počítači.

▪ ZoomText nastavíte na provoz s jinou grafickou kartou takto.

1. V menu ZoomTextu zvolte **Nápověda > Pokročilé > Grafická karta**.

Pozn. : Ve verzi 2026 **Předvolby > Pokročilé > Grafická karta**.



Zobrazí se dialogové okno Grafická karta.

2. Zvolte jednu z následujících možností v dialogu Grafická karta:

- o **Nechte ZoomText rozhodnout.** Po startu ZoomText detekuje a vybere pro provoz nejvhodnější grafickou kartou.
 - o **První k dispozici.** Systém Windows vybere grafickou kartu pro provoz se ZoomTextem.
 - o **API zvětšování.** Zvolte tuto možnost, jestliže ZoomText nespolupracuje dobře se stávající grafickou kartou.
 - o **Specifická karta.** Zvolte tuto možnost, jestliže chcete ZoomTextu přiřadit konkrétní grafickou kartu. Zobrazí se seznam dostupných grafických karet.
3. Zvolte **OK** a pak **ANO**, tím restartujete ZoomText a změny začnou platit.

Program prvotního osvojení (EAP)

Poznámka: Program prvotního osvojení (EAP) umožňuje seznámení s novými či aktualizovanými funkcemi, které jsou ve vývoji. Protože program stále vylepšujeme, můžete tak nové funkce otestovat a dát nám zpětnou vazbu tak, abychom program ještě před finálním vydáním zdokonalili.

V režimu Programu prvotního osvojení (EAP)

Funkce Programu prvotního osvojení (EAP) zapnete či vypnete takto:

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Program prvotního osvojení (EAP)**.

Otevře se dialog Programu prvotního osvojení (EAP) s funkcemi k vyzkoušení. Dialog je prázdný, jestliže žádné nové funkce k vyzkoušení nejsou.

2. Zaškrtnutím jedné nebo více položek funkce aktivujete. Odškrtnutím jedné nebo více položek funkce deaktivujete.

Poznámka: Pokud testujete změny v existující funkci programu, pak se po odškrtnutí položky vrátíte k její původní funkčnosti.

3. Odklepněte **OK** a restartujte program. Zaškrtnuté funkce jsou připravené k testování.

Odesílám zpětnou vazbu

Budeme rádi, když budete s námi sdílet své postřehy a zkušenosti s testovanou funkcí. Zpětnou vazbu můžete odeslat bez ohledu na to, zda je funkce aktivní či nikoli.

Zpětnou vazbu odešlete takto:

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Program prvotního osvojení (EAP)**.

Dialog Programu prvotního osvojení (EAP) zobrazí funkce k vyzkoušení.

2. Stiskněte tlačítko **Odeslat zpětnou vazbu** funkce, kterou hodnotíte.

Ukáže se formulář Programu prvotního osvojení (EAP).

3. Formulář Programu prvotního osvojení (EAP) vyplňte a odklepněte **Odeslat**.

Program prvotního osvojení (EAP)

Zapíná nebo vypíná funkce, které jsou stále ve vývoji. V programu prvotního osvojení (EAP) si uživatelé mohou vyzkoušet nové funkce, které jsou ještě ve vývoji. Pokud byste chtěli funkci ohodnotit, využijte prosím možnost "Zaslat odezvu".

☐ **Zvětšovací modul 2026** Zaslat odezvu

Přepracovaný zvětšovací modul poskytuje lepší startovací výkon a redukuje zdroje, paměť a nároky na procesor. Všechny jeho výhody budou dostupné v ZoomTextu a Fusionu 2026.

Vypnout vše OK Zrušit

Příklad dialogu Program prvotního osvojení (EAP).

Nastavení	Popis
Funkce ve vývoji:	Zobrazí název a popis funkcí připravených k vyzkoušení. Funkci zapnete zaškrtnutím příslušného pole. Funkci vypnete odškrtnutím příslušného pole. Po vypnutí funkce se obnoví její původní funkcionalita.
Odeslat zpětnou vazbu	Otevře formulář pro sdílení názoru na testovanou funkci.
Vypnout vše	Vypne všechny funkce.

FSCompanion

Co je FSCompanion?


ZoomText, Fusion, Windows a aplikace MS Office mají množství funkcí a klávesových zkratk, takže získat informaci o tom, jak provedete určitou úlohu nebo vyhledáte nastavení či klávesové zkratky, které si nepamatujete, je docela výzva. Novému AI asistentovi nazvanému FSCompanion, můžete pokládat otázky k ZoomTextu, Fusionu a k dalším aplikacím s tím, že potřebné informace získáte rychle, aniž procházíte množstvím dokumentů či internetových stránek. Chcete vědět, co konkrétní funkce dělá nebo jaká je posloupnost kláves pro určitou úlohu ve Wordu? Zeptejte se asistenta FSCompanion a umělá inteligence prohledá nápovědu a různé zdroje během několika sekund a sdělí klíčové podrobnosti v přehledném formátu "krok po kroku".

FSCompanion byl trénován na nápovědě ZoomTextu a výukových materiálech a také na stránkách podpory Microsoftu.

Spust'íte a používáte asistenta FSCompanion

Asistenta FSCompanion aktivujete jedním ze dvou způsobů:

- Odklepnete modré hvězdičkové tlačítko vpravo nahoře v rozhraní ZoomTextu či Fusionu.



- V menu **ZoomTextu** či **Fusionu** zvolíte **Nápověda > FSCompanion**.

- K asistentovi FSCompanion se také dostanete přímo v prohlížeči, přejdete-li na FSCompanion.ai.

Když otevřete stránku FSCompanion, je fokus na editačním poli, do něhož hned můžete napsat otázku. Po zadání otázky stiskněte **ENTER** a ZoomText či Fusion automaticky přečtou odpověď, jakmile ji asistent poskytne. Fokus zůstává na editačním poli, takže v kladení otázek můžete pokračovat. Tlačítkem Zpětná vazba odešlete komentář k odpovědi asistenta a nové téma začnete probírat tlačítkem Nová konverzace.

Tady je několik příkladů, které vám napovědí, jak začít.

- Jak změním zvětšení?
- Jak zapnu a vypnu řeč ve Fusionu?
- Jak zapnu AppReader?
- Jak vyberu barevný režim?

Zadejte tolik otázek, kolik chcete, a nebojte se odpovědi komentovat. Typy otázek, které kladete, a komentáře, které odesíláte, jsou důležité, protože pomáhají našemu týmu natrénovat model přesněji.

Poznámka: FSCompanion je optimalizován pro angličtinu, protože byl trénován na anglické dokumentaci. To znamená, že odpovědi vycházejí z anglických klávesových kombinací a terminologie. Nejlepších výsledků dosáhnete, když komunikujete anglicky. Jestliže se dotazujete v jiném jazyku, pak odpovědi ohledně klávesových kombinací a popisů nemusí být přesné. Na podpoře dalších jazyků stále pracujeme.

Výukové centrum

Výukové centrum nabízí mnoho technických a informativních článků k ZoomTextu.

- **Jak Výukové centrum otevřete**

- V menu ZoomTextu zvolte **Nápověda > Výukové centrum**.

O programu ZoomText


Dialogové okno O programu zobrazuje informace o programu a licenci včetně typu produktu, verze, sériového čísla a jména uživatele.

▪ Jak si prohlédnout informace o ZoomTextu

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > O programu**.

Otevře se dialog O programu ZoomText.

2. Až si dialog prohlédnete, klikněte na tlačítko **OK**.



Dialog O programu ZoomText

Nastavení	Popis
Program	Zobrazuje typ produktu: „Zvětšovač“ nebo „Zvětšovač/Odečítač“
Typ	Zobrazuje typ instalace: „Produkt“ nebo „Zkušební verze“.
Verze:	Zobrazuje číslo verze a sestavy ZoomTextu.
Sériové číslo	Zobrazuje sériové číslo ZoomTextu. <i>Poznámka:</i> Je-li spuštěná zkušební verze ZoomTextu, sériové číslo se nezobrazuje.
Jméno	Zobrazuje jméno registrovaného uživatele.
Firma	Zobrazuje jméno firmy registrovaného uživatele.

Kapitola 12

Centrum zpráv

Centrum zpráv je přístupový bod k aktuálním oznámením od Freedom Scientific, taková oznámení zlepšují práci se ZoomTextem a Fusionem. Zprávy pokrývají různá témata, např.:

- Konkrétní tipy ke klíčovým funkcím produktu.
- Informace o nových vlastnostech a změnách při aktualizacích.
- Podrobnosti o pořádaných webinářích a dalších možnostech školení.
- Upozornění na nové epizody podcastu FSCast.


Podle předvoleného nastavení se přečte a zobrazí upozornění na nové zprávy. Je to standardní oznámení na pozadí systému Windows, podobně jako oznámení přicházející od jiných aplikací, např. Outlooku.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována v jazyce vašeho uživatelského rozhraní.

▪ Jak otevřete Centrum zpráv

Proveďte jeden z těchto kroků:

- V menu ZoomTextu nebo Fusionu zvolte **Centrum zpráv**. Počet nepřečtených zpráv se přitom ukáže vedle položky Centrum zpráv. Například Centrum zpráv (2) znamená, že máte dvě nepřečtené zprávy.
- Použít Hlasového asistenta. Například "Hey Zoomy, otevři centrum zpráv".
- Ve Fusionu použijte skupinový příkaz **INSERT+MEZERNÍK**, následovaný **SHIFT+M**.



Dialog Centrum zpráv

▪ Jak se dostanete ke zprávám

- Když se otevře Centrum zpráv, nacházíte se v seznamu zpráv.
- Po stisku **ENTER** na aktuálně zvolené zprávě se zobrazí další detaily, např. poznámky k vydané aktualizaci, instrukce k tipu ze školení nebo náhled epizody FSCast.
- Pokud zpráva obsahuje odkazy na externí obsah, pak stiskem **ENTER** otevřete zdroj odkazu ve vhodné aplikaci ve vašem počítači. Například odkazy na internetové stránky se otevřou ve výchozím prohlížeči.

Centrum zpráv nabízí také následující možnosti:

- Filtrování seznamu zadáním kategorie, např. "podkast" zadany do vyhledavaciho editacniho pole zobrazi jen takoveto zpravy.

- V dialogu Nastavení si zvolíte, zda chcete či nechcete být upozorněni na příchod nových zpráv. Můžete si také nastavit, jaký druh zpráv chcete přijímat. Například byste chtěli dostávat pouze zprávy o chystaných školeních a aktualizacích softwaru.
- Odstraňte zprávy, které již nepotřebujete.

Centrum zpráv

Centrum zpráv je přístupový bod k aktuálním oznámením od Freedom Scientific, taková oznámení zlepšují práci se ZoomTextem a Fusionem. Zprávy pokrývají různá témata, např.:

- Konkrétní tipy ke klíčovým funkcím produktu.
- Informace o nových vlastnostech a změnách při aktualizacích.
- Podrobnosti o pořádaných webinářích a dalších možnostech školení.
- Upozornění na nové epizody podcastu FSCast.


Podle předvoleného nastavení se přečte a zobrazí upozornění na nové zprávy. Je to standardní oznámení na pozadí systému Windows, podobně jako oznámení přicházející od jiných aplikací, např. Outlooku.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována v jazyce vašeho uživatelského rozhraní.

▪ Jak otevřete Centrum zpráv

Proveďte jeden z těchto kroků:

- V menu ZoomTextu nebo Fusionu zvolte **Centrum zpráv**. Počet nepřečtených zpráv se přitom ukáže vedle položky Centrum zpráv. Například Centrum zpráv (2) znamená, že máte dvě nepřečtené zprávy.
- Použít Hlasového asistenta. Například "Hey Zoomy, otevři centrum zpráv".
- Ve Fusionu použijte skupinový příkaz **INSERT+MEZERNÍK**, následovaný **SHIFT+M**.



Dialog Centrum zpráv

▪ Jak se dostanete ke zprávám

- Když se otevře Centrum zpráv, nacházíte se v seznamu zpráv.
- Po stisku **ENTER** na aktuálně zvolené zprávě se zobrazí další detaily, např. poznámky k vydané aktualizaci, instrukce k tipu ze školení nebo náhled epizody FSCast.
- Pokud zpráva obsahuje odkazy na externí obsah, pak stiskem **ENTER** otevřete zdroj odkazu ve vhodné aplikaci ve vašem počítači. Například odkazy na internetové stránky se otevrou ve výchozím prohlížeči.

Centrum zpráv nabízí také následující možnosti:

- Filtrování seznamu zadáním kategorie, např. "podkast" zadaný do vyhledávacího editačního pole zobrazí jen takovéto zprávy.

- V dialogu Nastavení si zvolíte, zda chcete či nechcete být upozorněni na příchod nových zpráv. Můžete si také nastavit, jaký druh zpráv chcete přijímat. Například byste chtěli dostávat pouze zprávy o chystaných školeních a aktualizacích softwaru.
- Odstraňte zprávy, které již nepotřebujete.

Tvorba skriptů

V dnešním počítačově orientovaném světě stojí zrakově postižení uživatelé před výzvou, aby dosáhli stejné výkonnosti jako jejich vidomí kolegové. V mnoha situacích, zejména v zaměstnání, je obtížné, aby tito lidé podobné cíle dokázali splnit, i když jsou vybaveni ZoomTextem.

Pomocí skriptování v ZoomTextu však dokážete vytvořit a používat skripty, jimiž si uzpůsobíte chování ZoomTextu a dalších aplikací, získáte lepší vizuální i hlasovou odezvu a mnoho úloh zautomatizujete. S počítačem pak dokážete pracovat efektivněji a rychleji.

Několik příkladů, co lze se skripty v ZoomTextu dělat:

- Automaticky oznamovat vybraná datová pole v databázi nebo tabulkovém procesoru.
- Automaticky oznamovat nové položky v příchozí poště a automaticky číst zprávu po jejímu otevření.
- Automaticky sdělovat srozumitelnější popisy dat a ovládacích prvků v aplikacích.
- Automaticky přečíst nový text v komunikačním okně chatu.
- Automaticky oznámit, když se vybrané datové pole změní, např. součet buněk v tabulkovém procesoru.

Tato kapitola obsahuje informace o psaní, registrování a správě skriptů ZoomTextu.

- [Co jsou skripty?](#)
- [Psaní skriptů](#)
- [Registrování skriptů](#)
- [Správa skriptů](#)

- [Klávesové zkratky skriptů](#)
- [Dokumentace](#)

Co jsou skripty a skriptovací jazyky?

Co je skript? Skript je textový soubor obsahující naprogramované příkazy, které provedou danou úlohu v ZoomTextu nebo v aplikaci. Skript může tvořit několik řádků velmi jednoduchých příkazů nebo mnoho řádků složitého programu. ZoomText pracuje se skripty napsanými v některém standardním skriptovacím jazyku, např. VBScript, Jscript/JavaScript, C# nebo Perl. Pro napsání skriptu nepotřebujete žádný speciální nástroj, skripty lze psát v Poznámkovém bloku. Musíte však mít jisté znalosti a zkušenosti v psaní skriptů.

Co jsou skriptovací jazyky? Skriptovací jazyky jsou programovací jazyky, které mohou ovládat aplikace nebo jejich komponenty. Skriptovací jazyky lze používat bez speciálního programovacího softwaru a ani nevyžadují tradiční překládání či sestavování programového kódu. Jejich výhodou tedy je rychlý vývoj a schopnost komunikovat s dalšími programy. Existuje mnoho rozdílných skriptovacích jazyků, které jsou navrženy pro různé specifické oblasti použití.

Které skriptovací jazyky lze používat při psaní skriptů pro ZoomText?
Doporučujeme standardní skriptovací jazyky: VBScript, Jscript/JavaScript, C# a Perl.

Psaní skriptů pro ZoomText

Téměř každý se naučí, jak psát základní skripty ZoomTextu, avšak tvorba skutečně produktivních skriptů vyžaduje hodně zkušenosti a odbornosti. Proto Freedom Scientific doporučuje, aby skripty navrhovali, psali a testovali zkušení odborníci - přednostně ti, kteří rozumí problematice zrakově postižených uživatelů počítačů.

Zkušeného tvůrce skriptů můžete najít ve své firmě nebo organizaci – zeptejte se svého vedoucího nebo v informačním oddělení. Zkušeného tvůrce skriptů můžete také najít prostřednictvím služby propagované na internetu. Pokud sami nedokážete najít zkušeného tvůrce skriptů, zkuste požádat o pomoc Freedom Scientific - produktovou podporu na čísle 727-803-8600 nebo pošlete email na adresu support@freedomscientific.com.

Další zdroje skriptů pro ZoomText

S rostoucí popularitou tvorby skriptů pro ZoomText bude možné hodně skriptů pro často používané aplikace stáhnout nebo koupit. Tyto skripty budou dostupné v knihovně skriptů ZoomTextu na webu Ai Squared. Více informací naleznete na www.aisquared.com/scripting.

Registrování skriptů

Abyste mohli skripty psané pro ZoomText používat, musíte je nejprve registrovat ve správci skriptů ZoomTextu. Je možné registrovat dva typy skriptů – skriptové programy a skriptové komponenty.

- Skriptový program je textový soubor, který registrujete vyhledáním a volbou tohoto souboru. Skriptové programy jsou typicky psané v jazycích VBScript (.VBS), Jscript (.JS) nebo Perl (.PL).
- Skriptová komponenta je soubor s programem, který je nutné nejprve zaregistrovat ve Windows a v ZoomTextu. Tyto programy mají typicky přípony .DLL nebo .WSC.

Důležité! K registrování skriptů a provádění změn ve správci skriptů musíte mít administrátorská práva. Registrace a modifikace skriptů totiž může nepříznivě ovlivnit chování systému, takže by je měla provádět kvalifikovaná osoba nebo by měly být vykonávány pod dohledem takové osoby.

▪ Jak registrovat 'skriptový program' pro ZoomText (např. VBS, JS, PL)

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Skriptování > Správce skriptů**.

Pozn.: Ve verzi 2026 **Předvolby > Pokročilé > Skriptování > Správce skriptů**.

Otevře se dialog Správce skriptů ZoomTextu.

2. V dialogu **Správce skriptů** stiskněte tlačítko **Registrovat skript...**

Otevře se dialog Registrovat skript.

3. Přejděte do složky obsahující skriptový program, který chcete registrovat.
4. Zvolte skriptový program a odklepněte **OK**.

Otevře se dialog Správce skriptů ZoomTextu.

5. Stiskněte tlačítko **OK**.

▪ **Jak registrovat 'skriptovou komponentu' pro ZoomText (např. DLL, WSC)**

1. Když je skriptová komponenta již registrována v operačním systému Windows, přejděte na krok 2. Jinak nejprve registrujte skript ve Windows následujícím postupem:
 - o Jak ve Windows registrovat skriptovou komponentu (soubor .WSC):
 - a) V Průzkumníku Windows přejděte k souboru se skriptem.
 - b) Na soubor klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte **Registrovat**.
 - o Jak registrovat skriptovou komponentu COM (soubor .DLL):
 - a) Otevřete **nabídku Start** a zvolte **Spustit...**
 - b) Napište: COMMAND
 - c) Stiskněte tlačítko **OK**.

Otevře se příkazový řádek.

- d) Do příkazového řádku napište: REGSVR32 {path \ filename of script}
- e) Stiskněte klávesu **Enter**.

Skript je ve Windows zaregistrován.

- f) Napište: EXIT
- g) Stiskněte klávesu **Enter**.

Okno příkazového řádku se zavře.


2. V menu ZoomText zvolte **Skriptování > Správce skriptů**.

Otevře se dialog Správce skriptů ZoomTextu.

3. V dialogu Správce skriptů stiskněte tlačítko **Registrovat skript...**

Otevře se dialog Registrovat skript.

4. Do pole Programové ID skriptové komponenty napište ID programu (uváděné jako ProgID) toho skriptu, který chcete registrovat.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.



Dialog Registrovat skript.

Nastavení	Popis
Cesta a jméno souboru se skriptem:	Sem napíšete umístění a jméno souboru se skriptem, který chcete registrovat. Když si nejste jisti umístěním nebo jménem souboru, stiskněte tlačítko Procházet.

Procházet...	Otevře dialog pro výběr souboru se skriptem, v něm procházíte složkami a vybíráte existující soubory se skripty.
Programové ID skriptové komponenty (ProgID):	Sem napíšete ID programu odpovídající skriptové komponentě, kterou chcete registrovat. ID programu poskytuje autor skriptu.
Informace o skriptu	Zobrazí informaci ke specifikovanému souboru se skriptem nebo skriptové komponentě (když je k dispozici), včetně data, verze, kontaktní adresy a popisu účelu skriptu.
Ukázat informace o skriptu	Když po zadání ID programu stisknete tlačítko Ukázat informaci o skriptu, zobrazí se příslušná informace (když je k dispozici).

Správa skriptů

Funkce skriptů v ZoomTextu umožňuje registrovat a spouštět skripty pro libovolnou aplikaci. Některým uživatelům bude stačit pár skriptů pro jednu aplikaci, jiní upotřebí mnoho skriptů pro více aplikací. Ve správci skriptů v ZoomTextu je proces registrace, prohlížení i spouštění skriptů velmi intuitivní a jednoduchý.

Co můžete ve správci skriptů dělat:

- Registrovat nové skripty napsané pro ZoomText
- Rychle zapínat a vypínat skripty podle potřeby (aniž je musíte odregistrovávat).
- Otevírat a upravovat skripty. *Důležité:* Úpravu skriptů by měl provádět jen kvalifikovaný tvůrce skriptů.
- Prohlížet popis skriptu včetně jeho účelu.

Poznámka: K provádění změn ve správci skriptů musíte mít administrátorská práva. Registrace a modifikace skriptů totiž může nepříznivě ovlivnit chování systému, takže by je měla provádět kvalifikovaná osoba nebo by měly být vykonávány pod dohledem takové osoby.


▪ Jak prohlížet a spravovat skripty pro ZoomText

1. V menu **ZoomTextu** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Skriptování > Správce skriptů**.

Pozn.: Ve verzi 2026 **Předvolby > Pokročilé > Skriptování > Správce skriptů**.

Otevře se dialog Správce skriptů ZoomTextu.

2. Pozměňte registrované skripty podle potřeby.
3. Stiskněte tlačítko **Zavřít**.



Dialog Správce skriptů ZoomTextu.

Nastavení	Popis
Registrované skripty:	Zobrazuje seznam skriptů, které jsou aktuálně registrované k použití se spuštěným ZoomTextem. Skripty v tomto seznamu lze zapnout nebo vypnout, přesunout výše nebo níže a tak změnit pořadí jejich provádění (když jsou spouštěné stejnou událostí) nebo vůbec odstranit odregistrováním skriptu. Vyberte skript (nebo skripty) a zvolte požadovanou akci.
Registrovat skript...	Otevře dialog Registrovat skript, v němž specifikujete skripty, které chcete registrovat k použití se ZoomTextem. Více informací najdete v tématu Registrování skriptů.

Informace o skriptu:	Zobrazí informaci k vybranému skriptu (když je k dispozici), včetně data, verze, kontaktní adresy a popisu účelu skriptu.
Akce skriptu	
Zapnout	Zapne vybraný skript (nebo skripty). Zapnutý skript se provede vždy, když ZoomText běží – v souladu s navrženým použitím skriptu. <i>Poznámka:</i> Skript lze též zapnout nebo vypnout kliknutím na jeho zaškrťovací pole.
Vypnout	Vypne vybraný skript (nebo skripty). Když je skript vypnutý, zůstává zaregistrovaný pro ZoomText, ale neprovádí se. <i>Poznámka:</i> Skript lze též zapnout nebo vypnout kliknutím na jeho zaškrťovací pole.
Úpravy...	Otevře vybraný skript v Poznámkovém bloku Windows, kde ho lze číst a upravovat.
Odregistrovat	Odstraní vybraný skript, takže jej nadále ZoomText už nezavádí. Neregistrovaný skript je hned ukončen a odstraněn ze seznamu registrovaných skriptů.
Nastavení	Zobrazí rozhraní nastavení vybraného skriptu.

Více informací o tvorbě a registraci skriptů najdete v dokumentaci skriptování pro tvůrce skriptů. V menu **ZoomText** zvolte **Skriptování > Dokumentace**.

Klávesové zkratky skriptů

Skripty pro ZoomText lze psát tak, že se provedou automaticky v reakci na specifikovanou událost nebo po stisku klávesové zkratky (či zkratek). Když je skript napsaný pro spouštění klávesovou zkratkou, objeví se tato klávesová zkratka v dialogu Klávesy ZoomTextu. Stejně jako pro ostatní klávesové zkratky ZoomTextu, můžete přiřazení klávesových zkratek skriptům prohlížet a měnit.

▪ Jak si prohlédnout klávesové zkratky skriptů

1. V menu **ZoomText** zvolte **Předvolby > Klávesy ZoomTextu**

Otevře se dialog Klávesy ZoomTextu.

2. Do editačního pole **Hledat** napište: SKRIPTY.

V seznamu Klávesy ZoomTextu se zobrazí klávesové zkratky skriptů.

3. Po klepnutí na vybrané klávesové zkratce skriptů uvidíte přiřazenou klávesovou kombinaci.

Přiřazená kombinace se skládá z Primární klávesy a Modifikujících kláves nastavených pod tlačítkem Přiřadit klávesu.

4. Klávesové zkratky upravte podle potřeby.
5. Opakováním kroků 3 a 4 můžete upravit další klávesové zkratky.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.

Dokumentace pro tvůrce skriptů

Dokumentace pro tvůrce skriptů poskytuje základní informace pro psaní a testování skriptů pro ZoomText.

- **Jak zobrazit dokumentaci pro tvůrce skriptů**

V menu **ZoomText** zvolte **Nápověda > Pokročilé > Skriptování > Dokumentace**.

Pozn.: Ve verzi 2026 **Předvolby > Pokročilé > Skriptování > Dokumentace**.

Rejstřík

aktivace

- aktivace ZoomTextu, 17

- autorizace z donglu, 18

- síťová licence, 18

aktualizace ZoomTextu, 19

- používání automatické aktualizace, 19

- používání ruční aktualizace, 19

- zapnutí a vypnutí automatické aktualizace, 19

Aktuální Textové zobrazení, 138, 145, 152, 305

aplikační nastavení

- o programu, 277

- správa, 277

- ukládání, 277

AppReader, 192

- Aplikační zobrazení, 193

- nastavení Aplikačního zobrazení, 202

- nastavení Textového zobrazení, 205

- prostředí Textového zobrazení, 195

- ŘekniTo, 193

- režimy čtení, 193

- společná nastavení, 209

- spuštění a používání, 198

- Textové zobrazení, 193

autorizace z donglu, 18

Caps Lock (používání), 26

Centrum zpráv, 347, 350

chytrá inverze, 137

citlivost, 161

Čtení na pozadí, 250

Dotyková ikona ZoomTextu, 62

EAP, 339

filtrace barev, 121

- FSCompanion, 342
- Funkce
 - Zvětšovač, 3
 - Zvětšovač/Odečítač, 6
- Funkce Odečítače, 163
- Funkce Zvětšovače, 69
- grafická karta, 337
- Hey Zoomy, 259
- Hlas
 - Hlasový výstup ZoomTextu, 166
 - Úprava tempa řeči, 168
 - Zapnutí a vypnutí, 167
- Hlasový asistent, 259
- Hlasy pro ZoomText, 166
- Hledáček, 104
- Informace o systému, 326
- inicializační slovo, 259
- instalace ZoomTextu, 15
- Instalace ZoomTextu, 13
 - Krok 1— Instalace ZoomTextu, 15
 - Krok 2— Spuštění ZoomTextu, 16
 - Krok 3— Aktivace ZoomTextu, 17
 - Krok 4— Aktualizace ZoomTextu, 19
 - Odinstalování ZoomTextu, 22
 - Použití pomocníka se spuštěním, 21
 - Požadavky na systém, 14
 - přidání dalších hlasů, 20
- jazyk, 286
- Kamera, 240
- Kamera ZoomTextu, 240
 - dialog pro nastavení kamery, 245
 - nastavení kamery, 241
 - používání, 242
 - výběr kamery, 240
 - Výkon videa a systému, 245

- začínáme, 240
- karta Nástroje, 229
- Karta Odečítač, 164
- Karta Zvětšovač, 70
- klávesové zkratky
 - dialog, 52
 - klávesové zkratky (standardní), 48
 - o programu, 47
 - skupinové klávesy, 48
 - typy, 48
 - všechny příkazy, 296
 - základní klávesové zkratky, 50
- klávesové zkratky (standardní)
 - Klávesové zkratky konfigurací, 276
 - Řešení konfliktů klávesových zkratk, 59
- Klávesové zkratky pro čtení textu, 223
- Klávesové zkratky pro čtení z obrazovky, 226
- konfigurace
 - klávesové zkratky (standardní), 276
 - o programu, 273
 - ukládání a načítání, 275
 - Výchozí konfigurace, 274
- Myš (pohyb), 159
- Nápověda, 28
 - používání nápovědy, 29
- nápověda k odvozenému čtení, 293
- Nápověda k ZoomTextu, 28
- nápověda ke klávesnici Jawsu, 259
- nápověda ke klávesnici Fusionu, 259
- nastavení audia, 178
- Nastavení hlasu, 169
 - Audio, 178
 - Hlas, 169
 - Odlišení, 175
 - Způsob čtení textu, 172

- Nastavení odezvy
 - o programu, 180
 - Odezva klávesnice, 181
 - Odezva myši, 184
 - Odezva v programech, 187
 - Výmluvnost, 189
- Nastavení pohybu
 - Myš, 159
 - o programu, 154
 - Rolování, 161
 - Sledování, 155
 - Zarovnávání, 157
- nastavení pro vyhlazování, 289
 - vyřazení xFontu, 291
- nástroj FS podpory, 331
- Nástroje
 - Čtení na pozadí, 250
 - Hlasový asistent, 259
 - Kamera ZoomTextu, 240
 - podpora, 330
 - Technická podpora, 330
 - Vyhledávač ZoomTextu, 230
 - Záznamník ZoomTextu, 254
- Nástroje (podpora), 330
- nástroje ZoomTextu, 228
- o ZoomTextu, 345
- Oblasti čtení
 - Nastavení, 219
 - o programu, 212
 - panel nástrojů, 218
 - používání, 216
 - Vytváření, upravování a mazání, 213
- Odezva klávesnice, 181
- odezva myši, 184
- Odezva v programech, 187

Odinstalování ZoomTextu, 22

odlišení (hlas), 175

panel nástrojů

- Karta Nástroje, 229

- Karta Odečítač, 164

- Karta Zvětšovač, 70

- Minimalizování a obnovení, 36

- ovládání z klávesnice, 36

- Panel ZoomTextu, 35

- Popisy tlačítek, 28

Panel Rychlého přístupu, 37

Panel ZoomTextu, 35

- Minimalizování a obnovení, 36

podpora

- grafická karta, 337

- Informace o systému, 326

- nástroj FS podpory, 331

- o ZoomTextu, 345

- Online podpora, 344

- Podpora ZoomTextu, 325

- Příkaz pro řešení problému, 335

- vzdálená plocha, 333

- zpráva o chybách, 327

- zpráva o datech, 327

Podpora dotykových obrazovek

- o programu, 60

- Používání Dotykové ikony ZoomTextu, 62

- Používání ZoomTextu s dotykovou obrazovkou, 61

- Přístup k funkcím ZoomTextu, 65

podpora zabezpečeného režimu, 31

Podpora ZoomTextu, 325

Popisy tlačítek, 28

Popisy tlačítek na panelu

- Zapnutí a vypnutí, 29

použití anonymních dat, 327

- použití pomocníka se spuštěním, 21
- Požadavky na systém, 14
- Pracujeme se ZoomTextem, 23
- Právní informace
 - Autorská práva, 2
 - Obchodní známky, 2
- Předvolby
 - o programu, 280
 - Odvozené čtení, 293
 - program, 281
 - Spustit ZoomText jako, 295
 - Uživatelské rozhraní, 286
 - vyhlazování, 289
 - vyřazení xFontu, 291
- Předvolby programu, 281
- Předvolby uživatelského rozhraní, 286
- přidání dalších hlasů, 20
- přihlašovací obrazovka, 31
- Příkaz pro řešení problému, 335
- příkazy (dle skupin)
 - Aktuální Textové zobrazení, 305
 - AppReader, 297
 - Čtení, 226, 316
 - Čtení na pozadí, 299
 - Kamera ZoomTextu, 300
 - Oblasti čtení, 313
 - Odečítač, 311
 - Okno, 323
 - Podpora, 320
 - Program, 309
 - režim skupinového příkazu, 304
 - Rolování, 318
 - Textový kurzor, 223, 322
 - Vyhledávač ZoomTextu, 302
 - Záznamník ZoomTextu, 315

- Zvětšovač, 307
- Program prvotního osvojení (EAP), 339
- ŘekniTo, 193
- Režim náhledu, 104
- řízení uživatelských účtů, 31
- rolování (pohyb), 161
- rolování myši, 161
- Rolování zvětšeného obrazu, 78
- síťová licence, 18
- školicí centrum, 344
- skripty
 - Co jsou skripty?, 355
 - Dokumentace, 365
 - Klávesové zkratky skriptů, 364
 - o programu, 353
 - Psaní skriptů, 356
 - Registrování skriptů, 357
 - Správa skriptů, 361
- Sledování (pohyb), 155
- Spuštění ZoomTextu, 16, 24
 - automatické spuštění, 24
- Spustit ZoomText jako, 295
- technická podpora, 28
- Technická podpora, 330
- Ukončení ZoomTextu, 27
- úprava zoom oken, 91
- úroveň zvětšení
 - Používání zvětšení 1x, 77
 - Přizpůsobení zvětšování pomocí kolečka myši, 75
 - Výběr sady úrovní zvětšování, 73
 - Celočíselné úrovně, 73
 - Oblíbené úrovně zvětšení, 73
 - Všechny úrovně zvětšení, 73
 - Zvětšování kolečkem myši, 72
 - Zvýšení/Snížení zvětšení, 72

Uživatelská příručka

- Uživatelská příručka ZoomTextu, 28

- Uživatelské rozhraní, 34

- Vázaný pohled, 92

- více monitorů

 - Automatické přizpůsobení změnám monitorů, 115

 - Chování funkcí ZoomTextu při více monitorech, 116

 - Doporučené nastavení monitorů, 112

 - Nastavení displejů, 113

 - o programu, 107

 - Odstraňování problémů, 118

 - Podporovaný hardware pro výstup na více monitorů, 111

 - Volby, 108

- Vítejte v ZoomTextu, 1

- Vyhledávač ZoomTextu, 230

 - Nastavení hlasového výstupu a zvýraznění, 236

 - panel nástrojů, 230, 232

 - Příkazy, 234

 - Prohledávání seznamu, 232

 - Prohledávání stránky, 230

 - spouštění, 230

- výmluvnost, 189

- vzdálená plocha, 333

- začínáme

 - nový uživatelé, 8

- Zakázání xFontu v problémových aplikacích, 291

- Zapnutí a vypnutí ZoomTextu, 25

- zarovnávání (pohyb), 157

- Zastínění obrazovky, 46

- Záznamník ZoomTextu, 254

- získání nápovědy, 28

- Zmrazené okno, 97

- Zoom okna

 - o programu, 80

 - používání režimu náhledu a hledáčku, 104

- Používání zvětšení 1x, 77
- při používání jednoho monitoru, 80, 82
- při používání více monitorů, 80, 82
- Rolování zvětšeného obrazu, 78
- úprava, 91
- Vázaný pohled, 92
- výběr, 82
- Zmrazené okno, 97
- ZoomText s jedním nebo více monitory, 81
- ZoomText s jedním nebo více monitory, 81
- ZoomText v zabezpečeném režimu, 31
 - panel nástrojů, 31
- Zapnutí a vypnutí, 32
- Zoomy, 259
- zpráva o chybách, 331
- zpráva o datech, 327
- Způsob čtení textu (hlas), 172
- Zvětšení 1x, 77
- Zvýraznění
 - chytrá inverze, 137
 - Filtrování barev, 121
 - o programu, 120
 - Zvýraznění fokusu, 133
 - Zvýraznění kurzoru, 129
 - Zvýraznění myši, 125
- Zvýraznění fokusu, 133
- Zvýraznění kurzoru, 129
- Zvýraznění myši, 125
- Zvýšení/Snížení zvětšení, 72

Poznámky